

Rudolf Göbel

Wissensspeicher Physik

Grundbegriffe □ Seite 7	1>
Methoden und Verfahren der Physik □ Seite 20	2
Erhaltungssätze Seite 56	3
Teilchen – Felder □ Seite 62	4
Schwingungen und Wellen Seite 69	5
Relativität – Quanten □ Seite 80	6
Mechanik □ Seite 98	7
Thermodynamik ■ Seite 148	8
Elektrizitätslehre ■ Seite 179	9
Optik ■ Seite 242	10
Atom- und Kernphysik ■ Seite 272	11
Anhang ■ Seite 304	A
Register ■ Seite 328	R

Wissensspeicher Physik

Das Wichtigste bis zum Abitur in Stichworten und Übersichten



8. bearbeitete Auflage Autorenkollektiv unter Leitung von Rudolf Göbel



Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin 1986 Bei Bearbeitung einzelner Textstellen wurden die im Verlag erschienenen Schulbücher für das Fach Physik zugrunde gelegt.

Autoren:

Prof. Dr. Rudolf Göbel (Leiter des Autorenkollektivs, 1., 2.)

Paul Schulze (3., 6.)

Dr. Rudolf Plotz (4.)

Dr. Hubert Buscherowsky (5., 9.)

Prof. Dr. Hans-Joachim Wilke (6.) Eberhard Eichler (7., 8., 10.)

Dr. Wieland Müller (11.)

Dr. Peter Glatz (12., 13.)

© Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1986 8. Auflage Die vorhergehenden Auflagen erschienen unter der Titelnummer 02 17 03 Lizenz-Nr. 203 · 1000/86 (SN 02 17 08 - 8) LSV 1207 Redaktion: Günter Meyer Zeichnungen: Heinrich Linkwitz

Typographie: Hansmartin Schmidt Einband: Manfred Behrendt

Printed in the German Democratic Republic Gesamtherstellung: Grafischer Großbetrieb

Völkerfreundschaft Dresden Schrift: 9/10 Gill - Monotype Redaktionsschluß: 24, 4, 1985 Bestell-Nr.: 707 799 6

011 20

Inhalt

Grundbegriffe	> 1.	Seite	7
Entwicklung und Einteilung der Naturwissenschaften	→ 1.1.	Seite	7
Physikalische Größen und Einheiten		Seite	9
Gesetze und Definitionen	1.3.	Seite	16
Methoden und Verfahren der Physik	→ 2.	Seite	20
Mittel zur Erkenntnisgewinnung	≥ 2.1.	Seite	20
Tabellen und grafische Darstellungen	2.2.	Seite	30
Das Experiment im Physikunterricht	→ 2.3.	Seite	40
Physikalische Messungen		Seite	43
Lösen physikalischer Aufgaben	→ 2.5.	Seite	52
S. Zalid with an amplement Michigan II.			
Erhaltungssätze	→ 3.	Seite	56
Grundbegriffe	→ 3.1.	Seite	56
Energieerhaltungssatz		Seite	57
Weitere Erhaltungssätze		Seite	61
COURS service states			
Teilchen - Felder	→ 4.	Seite	62
Grundbegriffe	4.1.	Seite	62
Physikalische Erscheinungen beim Zusammentreffen			
von Körpern und Feldern	→ 4.2.	Seite	67
Schwingungen und Wellen	⇒ 5.	Seite	69
Grundbegriffe	-51	Seite	69
Schwingungen		Seite	73
	5.3.	Seite	75
Halin Analogo Show and A		Come	-
Relativität – Quanten	→ 6.	Seite	80
Spezielle Relativitätstheorie	→ 6.1.	Seite	80
Quantenhafte Absorption von Licht	6.2.	Seite	84

Quantenhafte Emission von Licht 6.3.	Seite 89
elle-Teilchen-Verhalten von Mikroobjekten 🖚 6.4.	Seite 96
ille-Tellchen-Yel flutter You that	
Mechanik >> 7.	Seite 98
	Seite 100
Statik >7.1.	
Kinematik 7.2.	Seite 105
Dynamik 7.3.	Seite 117
Arbeit und Energie 7.4.	Seite 124
Impuls und Drehimpuls 7.5.	Seite 130
Machanische Schwingungen und Wellen -7.6.	Seite 134
Gravitation	Seite 139
Mechanik der Flüssigkeiten und Gase - 7.8.	Seite 142
Mechanic doi 1755 3	
Thermodynamik => 8.	Seite 148
Thermodynamische Grundbegriffe,	Seite 150
Temperatur und Wärme 8.1.	Seite 156
Zustandsänderungen > 8.2.	
Hauptsätze der Thermodynamik > 8.3.	Seite 163
Kinetische Wärmetheorie > 8.4.	Seite 172
Elektrizitätslehre -9.	Seite 179
	Seite 180
Ladung-Stromstärke-Spannung - 9.1.	Seite 187
Gleichstromkreis 7.2.	Seite 193
Wechselstromkreis > 9.3.	Seite 199
Elektrostatisches Feld > 9.4.	Seite 204
Magnetostatisches Feld > 9.5.	
Flektromagnetisches Feld > 9.6.	Seite 212
Elektrische Leitungsvorgänge 9.7.	Seite 227
Optik => 10.	Seite 242
	1. Seite 244
Geometrische Optik 10.	The state of the s
Wellenoptik ⇒ 10.	2. Seite 237
Atom- und Kernphysik = 11.	Seite 272
Elementarteilchen-Atombau => 11.	
Kernphysik => 11.	
Anwendung kernphysikalischer Erkenntnisse => 11	.3. Seite 270
All III	

4

Wel

Anhang	→ A	Seite	304
Zur historischen Entwicklung physikalischer			
Entdeckungen und Erkenntnisse		Seite	304
Einige historisch bedeutungsvolle Experimente		Seite	320
Experimente, mit denen eine Naturkonstante			
bestimmt wurde		Seite	320
Experimente, bei denen neue physikalische			
Erscheinungen gefunden wurden		Seite	323
Experimente zur Beantwortung prinzipieller			
theoretischer Fragen		Seite	325
Register	R	Seite	328

Zur Einführung

Der Wissensspeicher Physik ist ein Nachschlagewerk aus der Wissensspeicher-Reihe des Verlages. Das Buch enthält das Wissen und Können, das im Physikunterricht bis zum Abitur behandelt wird, in knapper und übersichtlicher Form, darüber hinaus Werte und andere Angaben, die häufig gebraucht werden. Der Inhalt ist, unabhängig von der Reihenfolge der Behandlung im Unterricht, nach Sachgebieten zusammengefaßt und zahlreichen Schlagwörtern zuge-

Das Auffinden des Inhalts wird durch das Inhaltsverzeichnis und das ausführliche Register erleichtert.

Das Internationale Einheltensystem (SI) wird in diesem Buch konsequent angewendet.

In diesem Buch werden folgende Symbole verwendet:

Beispiel

Hinweis auf ein anderes Schlagwort

Wissensspeicher Chemie Wiss Ch

Wissensspeicher Mathematik Wiss Ma

Wissensspeicher Formeln und Werte Wiss Fo

Wissensspeicher Größen und Einheiten Wiss Grö

1.1. Entwicklung und Einteilung der Naturwissenschaften

Naturwissenschaften

Gesamtheit aller Wissenschaften von der anorganischen und organischen Natur, deren Aufgabe es ist, jene in der Natur objektiv wirkenden Beziehungen und Gesetze zu erkennen, die als Grundlage zweckmäßigen Handelns der Menschen dienen können.

Die Ziele und Anwendungen der Erkenntnisse werden von Klasseninteressen bestimmt. Unter sozialistischen Gesellschaftsbedingungen dienen sie dem gesellschaftlichen Fortschritt, unter kapitalistischen Verhältnissen der Befriedigung des Profitinteresses und der Unterdrückung und Ausbeutung der Werktätigen. Die humanistische Aufgabe der Wissenschaft besteht in der friedlichen Anwendung ihrer Erkenntnisse und im Kampf gegen alle Kräfte, die die Naturwissenschaften für antihumane Ziele ausnutzen.

Einteilung der Naturwissenschaften

Physik	Wissenschaft von den Eigenschaften und Zustandsformen, der Struktur und Bewegung der nichtlebenden Materie, den diese Bewegungen her- vorrufenden Kräften oder Wechselwirkungen und den dabei wirkenden Gesetzmäßigkeiten.
Chemie	Wissenschaft von den Stoffen, ihrem Aufbau, ihren Eigenschaften, den Reaktionen, die zu anderen Stoffen führen, und den dabei wirkenden Gesetzmäßigkeiten.
Biologie	Wissenschaft vom Leben, seinen Gesetzmäßigkeiten und Erscheinungs- formen, seiner Ausbreitung in Raum und Zeit. Sie erforscht Ursprung, Wesen, Entwicklung, Komplexität und Vielfalt der Lebenserscheinungen.
Astro- nomie	Wissenschaft von den vielfältigen Erscheinungsformen der Materie im Kosmos, ihren Bewegungen und physikalischen Zuständen, ihrer Ent- stehung und Entwicklung und den dabei wirkenden Gesetzmäßigkeiten.

Innerhalb der Naturwissenschaften haben sich weitere selbständige Wissenschaftsgebiete (z. B. Geologie, Mineralogie, Meteorologie) und Grenzwissenschaften (z. B. Geophysik, Biochemie, physikalische Chemie, Biophysik) heraussebildet. Die Physik wird in Teilgebiete mit unterschiedlichen Untersuchungsgegenständen untergliedert. Zwischen den Teilgebieten gibt es enge Verbindungen.

Teilgebiete der Physik

Teilgebiet	Untersuchungsgegenstand
Mechanik	Physikalische Eigenschaften der Körper und Systeme unter dem Einfluß von Kräften bei Geschwindigkeiten, die klein sind gegenüber der Lichtgeschwindigkeit, und ohne Berücksichtigung der speziellen Herkunft der Kräfte (/ S. 117)
Akustik	Physikalische Vorgänge (Erzeugung und Ausbreitung von Druck- Dichte-Wellen in verschiedenen Medlen) im Bereich der Tonfre- quenz, des Ultra- und Infraschalls und die Wirkungen des Schalls auf den Menschen (* S.75)
Thermo- dynamik	Erscheinungen und Vorgänge, bei denen Wärmewirkungen und Temperaturänderungen die entscheidende Rolle spielen, sowie die Vorgänge bei der Umwandlung von thermischer Energie in andere Energieformen und umgekehrt (1 5.163)
Optik	Licht als Teil des elektromagnetischen Spektrums vom Infrarot über das sichtbare Licht bis zum Ultraviolett und seine Ausbreitung im Vakuum und in Stoffen (/ S. 244)
Elektrizitäts- lehre	Gesamtheit der Erscheinungen, die auf elektrischen Ladungen und den von ihnen ausgehenden elektrischen und magnetischen Feldern beruhen (/ S. 179)
Atom- und Kernphysik	Erscheinungen und Vorgänge innerhalb der Atomhülle und die Eigen schaften, der Aufbau und das Verhalten der Atomkerne und de Elementarteilchen und die Wechselwirkungen zwischen den Atomei (× S. 272)
Spezielle Relativitäts- theorie	Gesetze auf der Grundlage der Konstanz der Lichtgeschwindigke und des Prinzips der Unabhängigkeit der Physik von speziell ge wählten Inertialsystemen (/ S. 80)

1.2. Physikalische Größen und Einheiten

Physikalische Größe

Ausdruck zur qualitativen und quantitativen Kennzeichnung einer meßbaren Eigenschaft von Körpern, Vorgängen oder Zuständen. Durch die Qualität wird die zu erfassende Eigenschaft charakterisiert. Die Quantität kennzeichnet den Ausprägungsgrad der betreffenden Eigenschaft.

Die physikalische Größe wird als Produkt aus Zahlenwert und Einheit beschrieben

$$g = \{g\} \cdot [g]$$

/ Übersicht ausgewählter physikalischer Größen, deren Formelzeichen und Einheiten, S. 13.

Basisgrößen

(Grundgrößen)

Physikalische Größen, die nicht auf andere physikalische Größen zurückführbar und voneinander unabhängig sind.

Abgeleitete Größen

Physikalische Größen, die mittels Definitionsgleichung (S. 19) festgelegt werden aus

- Basisgrößen: v,

 Basisgrößen und bereits definierten abgeleiteten Größen: U,

– bereits definierten abgeleiteten Größen:

Länge I
 Zeit t elektrische Stromstärke I

 $\mathbf{r} = \frac{\mathbf{s}}{\mathbf{t}}; U = \frac{\mathbf{W}}{\mathbf{Q}}; F = \mathbf{m} \cdot \mathbf{a}$

Basisgrößen werden definiert durch

 die Angabe einer Meßvorschrift (Messen, S. 43): sie besaat.

wie man eine bestimmte physikalische Größe zu messen hat, wann zwei physikalische Größen gleich sind,

wie man Vielfache und Bruchteile dieser physikalischen Größe erhält,

die Einführung einer Einheit.

Klassen physikalischer Größen

Skalare Größen

Physikalische Größen, die zur eindeutigen Bestimmung nur die Angabe ihres Betrages, d. h. des Zahlenwertes und der zugehörigen Einhelt, erfordern.


$$m = 5 \text{ kg}; W = 3 \text{ N} \cdot \text{m},$$

 $T = 373 \text{ K}$

Vektorielle Größen

Physikalische Größen, die zur eindeutigen Bestimmung neben der Angabe des Betrages (d. h. des Zahlenwertes und der Einheit) auch noch die Angabe einer Richtung im Raume erfordern und die an einen bestimmten Punkt im Raum (Angriffspunkt) bzw. an eine Gerade durch diesen Punkt (Wirkungslinie) gebunden sind.

Skalare Größen lassen sich durch Strecken oder Flächen darstellen, z. B. die Länge I einer Strecke AB, die von einen Kraft Flängs des Weges s verrichtete Arbeit W.



Vektorielle Größen werden durch einen über das Formelzeichen gesetzten Pfeil gekennzeichnet. Sie können durch Pfeile dargestellt werden. Die Pfeilrichtung gibt die Richtung der physikalischen Größe an. Die Länge des Pfeiles gibt den Betrag der physikalischen Größe an. Für die Darstellung muß ein Maßstab festigelegt werden.



Zustandsgrößen

Physikalische Größen, die der Beschreibung eines Zustandes eines Systems dienen.

T; p; V; q; Ekin

Erhaltungsgrößen

Physikalische Größen, für die ein Erhaltungssatz gilt, d. h. die sich während des Ablaufs eines physikalischen Vorgangs in einem abgeschlossenen System nicht ändern (zeitlich konstante Zustandsgrößen).

m, E, p; L; Q

Prozeßgrößen

Physikalische Größen, die die während eines Prozesses stattfindenden Wechselwirkungen eines Systems mit der Umgebung charakterisieren.

■ W; Q

Wechselwirkungsgrößen

Physikalische Größen zur Beschreibung der gleichzeitigen, gegenseitigen Einwirkung zweier makrophysikalischer Systeme aufeinander, wobel das mit dem System A im Zusammenhang stehende System B auf das System A und das System A auf das System B einwirkt.

F; W; Q

Einheit

Physikalische Größe mit einem für die betreffende Größenart durch Konvention (Absprache) festgelegten, ganz bestimmten Wert. Sie wird praktisch realisiert mit der erforderlichen, technisch möglichen Genauigkeit durch Geräte geeigneten Meßprinzips und zweckentsprechender Ausführung.

/ Einheiten, Wiss Grö, S. 30/31

Internationales Einheitensystem (SI)

Zum Zwecke des Vergleichs der Ergebnisse physikalischer Messungen getroffene internationale Vereinbarung über die verbindliche Anwendung ausgewählter Einheiten. In der Deutschen Demokratischen Republik wurde 1968 das Internationale Einheitensystem (Système International d'Unités – SI) mit der "Tafel der gesetzlichen Einheiten" gesetzlich eingeführt.

/ Internationales Einheitensystem, Wiss Grö, S. 8

SI-Basiseinheiten

Unabhängig voneinander gewählte, durch verbale Festlegungen definierte Einheiten, die die Basis des SI bilden.

Größe	Formel- zeichen	Basiseinheit	Einheiten- zeichen
_änge	1 .	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	1	Sekunde	5
elektrische Stromstärke	1	Ampere	A
Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	l _v	Candela	cd

Abgeleitete SI-Einheiten

Alle aus den SI-Basiseinheiten und gegebenenfalls aus den ergänzenden SI-Einheiten kohärent, d. h. als Potenzprodukt mit dem Zahlenfaktor "1", gebildeten Einheiten, wie z. B.

Größe	Formel- zeichen	abgeleitete Einheit	Einheitenzeichen /
Geschwindigkeit	4	Meter je Sekunde	m · s-1
Druck elektrischer	P	Pascal	$Pa = m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Widerstand	R	Ohm	$\Omega = m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$ $J = m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Arbeit	W	Joule	$J = m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$

Aber nicht: 1 J = 0,238 8 cal
1 Pa = 1,020
$$\cdot$$
 10⁻⁵ kp \cdot cm⁻²

Ergänzende SI-Einheiten

Die Einheiten Radiant für den ebenen Winkel und Steradiant für den Raumwinkel



Vorsätze

Hilfsmittel zur Bildung von dezimalen Vielfachen oder Teilen von SI-Einheiten.

Vorsatz	Kurzzeichen	Faktor, mit dem die Einheit multipliziert wird			
Exa Peta Tera Giga Mega Kilo Heklo Deka Dezi Zenti Milli Mikro Nano Pico Femto Atto	EPTGMkhdadcmµnpfa	1 000 000 000 000 000 (10 ¹⁸) 1 000 000 000 000 (10 ¹⁸) 1 000 000 000 (10 ¹⁹) 1 000 000 000 (10 ¹⁹) 1 000 000 (10 ¹⁹) 1 000 (10 ²)			

Formelzeichen für Größen

Aus lateinischen oder griechischen Buchstaben gebildetes Symbol zur Kennzeichnung einer physikalischen Größe.

Zur näheren Kennzeichnung kann das Symbol mit einem Index versehen werden. Formelzeichen werden zur Unterscheidung von Einheiten kursiv gedruckt.

$$E_{\rm kin} = \frac{1}{2}\,m\cdot v^2$$

m: Masse

v: Geschwindigkeit

Ekin: kinetische Energie

σ: Drehwinkel

ω: Winkelgeschwindigkeit

t: Zeit

$$\omega = \frac{\sigma}{t}$$

Größengleichungen

Mathematische Darstellung

- des gesetzmäßigen Zusammenhanges zwischen physikalischen Größen oder
- der Definition abgeleiteter physikalischer Größen durch Gleichungen oder Ungleichungen. Jede physikalische Größe (5.9)

ist in die Größengleichung als Produkt aus Zahlenwert und Einheit einzusetzen.

$$s = \frac{\sigma}{2} \, t^2 + v_0 \cdot t + s_0; \qquad F = m \cdot \sigma; \qquad \frac{\gamma}{\gamma'} > 1 \, \cdot \label{eq:spectrum}$$

Übersicht über wichtige physikalische Größen, deren Formelzeichen und Einheiten

Physikalische Größe	Formel- zeichen	Benennung	Einheiten- zeichen	Beziehungen zu den Basiseinheiten		
Raum und Zeit						
Länge	1	Meter	m	Basiseinheit		
Fläche	A	Quadrat-	m²	1 m ² = 1 m · 1 m		
		meter Hektar	ha	1 ha = 1 · 10 ⁴ m ²		
Volumen	V	Kubikmeter	m³	1 m ³ = 1 m · 1 m · 1 m		
		Liter		1 I = 1 · 10 ⁻³ m ³		
ebener Winkel	α, β,	Radiant	rad	$1 \text{ rad} = \frac{1 \text{ m}}{1 \text{ m}} \frac{\text{Bogen}}{\text{Radius}}$		
of unknown	γ, φ	Grad		$1^{\circ} = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$		
The same	to a	Graa		1° = 180 raa		
		Minute	1	$1' = \frac{\pi}{10.800} \text{ rad}$		
		The same	ir .	10 000		
		Sekunde		$1'' = \frac{\pi}{648000} \text{rad}$		
Zeit	ε, Τ	Sekunde	s	Basiseinheit		
	1	Minute	min	1 min = 60 s		
		Stunde	h	1 h = 60 min = 3600 s		
	f, v	Tag Hertz	d Hz	1 d = 24 h = 86400 s 1 Hz = 1 s ⁻¹		
Frequenz	1, 1	Meter	m·s-1			
Geschwindig- keit	The state of	je Sekunde	m.s	$1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$		
Winkel-	w	Radiant	rad	$1 \frac{\text{rad}}{s} = 1 \text{ m} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$		
geschwindigkeit		je Sekunde	5	s - 1 III III		
	1	Eins je Se- kunde	A CONTRACTOR			
Beschleunigung	a	Meter je	m	$1 \frac{m}{s^2} = 1 \text{ m} \cdot s^{-2}$		
		Quadrat- sekunde	\$ ²	S ²		
Winkel-	a	Radiant je	rad	$1 \frac{rad}{s^2} = 1 \text{ m} \cdot 1 \text{ m}^{-1} \cdot 1 \text{ s}^{-1}$		
beschleunigung	OF A S	Quadrat- sekunde	S ²	s ² = 1 m · 1 m · · 1 s		
Constant of		sekunde				

Physikalische Größe	Formel- zeichen	Benennung	Einheiten- zeichen	Beziehungen zu den Basiseinheiten		
Mechanik						
Masse	m	Kilogramm	kg	Basiseinheit		
Dichte	e	Kilogramm	kg	$1 \frac{kg}{m^a} = 1 m^{-a} \cdot kg$		
	and the same of	je Kubikmeter	m ³	m^{3} 1 N = 1 m · kg · s ⁻²		
Kraft	F	Newton	N N·m	$1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$		
Kraftmoment	M	Newtonmeter	N·m			
Drehmoment	MD	Pascal	Pa	$1 \text{Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$		
Druck, Span-	P		1	$1 \text{ Pd} = 1 \frac{\text{m}^2}{\text{m}^2}$ $= 1 \text{ m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$		
nong		The same				
Impuls	P	Kilogramm- meter	kg·m	$1 \frac{kg \cdot m}{s} = 1 m \cdot kg \cdot s^{-1}$		
		ie Sekunde	5			
Drehimpuls	L	Kilogramm	kg·m²	$1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}} = 1 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$		
Dreimipois		mal		s		
	HER Y	Quadratmete je Sekunde				
Kraftstoß	S	Newton-	N·s	$1 \text{ N} \cdot \text{s} = 1 \text{ m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$		
Kratistop	1	sekunde				
Massenträg-	1	Kilogramm	kg · m²	$1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ m}^2 \cdot \text{kg}$		
heitsmoment		mal Quadratmete	r			
Arbeit	W. A	Joule	1	1 J = 1 N · m =		
Energie	E			1 m ² · kg·s ⁻²		
	P	Watt	W	$1 W = 1 \frac{J}{S} = 1 m^2$		
Leistung		and the same	1 1 1	s kg·s ⁻³		
Wärme			in the last	and a second		
Temperatur	Τ, δ	Kelvin	K	Basiseinheit		
Temperatur		Grad	°C	0 °C ≙ 273,15 K		
The same		Celsius	1	$1 J = 1 m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$		
Wärme	Q	Joule	1			
spezifische	c	Joule je Kil		$1 \frac{J}{ka \cdot K} = 1 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$		
Wärme- kapazität	1	Kelvin	79 1			
Längen-	a	Meter je	m	$1 \frac{m}{m \cdot K} = 1 m \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$		
Temperatur-	IS THE	Meter und Kelvin	m·K	m·K		
Koeffizient	E BALL	Kubikmete		m³ 4-3-3-V		
Volumen- Temperatur-	γ	Je Kubik-	m³ · K	$1 \frac{m^3}{m^3 \cdot K} = 1 m^3 \cdot m^{-3} \cdot K$		
Koeffizient	3 4000	meter	Mary James			
Breit Harris		und Kelvin	- 100			

		KODONO					
Physikalische Größe	Formel- zeichen	Benennung	Einheiten- zeichen	Beziehungen zu den Basiseinheiten			
Elektrizität und	Elektrizität und Magnetismus						
Elektrische Stromstärke	I	Ampere	`A	Basiseinheit			
Elektrische Ladung	Q	Coulomb	С	1 C = 1 s · A			
elektrische	P	Watt	W	$1 W = 1 \frac{J}{\epsilon}$			
Leistung Wirkleistung	P, Pw			$= 1 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3}$			
Scheinleistung	S, Ps	Voltampere	VA				
Blindleistung	Q, Pq	Var	var				
elektrische	U	Volt	٧	$1 V = 1 \frac{W}{\Lambda}$			
Spannung	141		- Intraction	$= 1 m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$			
elektrische	E	Volt je Meter	V				
Feldstärke		minari Make	m	$1 \frac{V}{m} = 1 \text{ m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$			
elektrische Kapazität	C	Farad	F	$1 F = 1 \frac{C}{V}$ $= 1 m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$			
Dielektrizitäts-	ε	Farad je	F				
konstante		Meter	m	$1 \frac{F}{m} = 1 \text{m}^{-3} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{4} \cdot \text{A}^{2}$			
elektrische Feldkonstante Influenz- konstante	ε ₀		oille to	G same D			
elektrischer Widerstand	R	Ohm	Ω	$1\Omega = 1 \frac{V}{A}$ $= 1 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$			
	(Control)		man relati				
spezifischer elektrischer Widerstand	9	Ohmmeter	Ω · m	$1\Omega \cdot m = 1\Omega \frac{m^2}{m}$ $= 1 m^3 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$			
magnetischer Fluß	Φ	Weber	Wb	1 Wb = 1 V · s = 1 m ² · kg · s ⁻² · A ⁻¹			
magnetische Flußdichte	В	Tesla	T ATTEN	$1 T = 1 \frac{Wb}{m^2}$			
(magnetische Induktion)	Parket San	Valerane	. Belling	= 1 kg·s ⁻² ·A ⁻¹			
magnetische Feldstärke	н	Ampere je Meter	A m	$1\frac{A}{m} = 1 \text{ m}^{-1} \cdot A$			
The same of the sa	Libert H		MINICIPAL STATES	Tea.			

Physikalische Größe	Formel- zeichen	Benennung	Einheiten- zeichen	Beziehungen zu den Basiseinheiten
Permeabilität, magnetische Feldkonstante, Induktions- konstante	μ μ _ο	Henry Henry je Meter	Н <u>Н</u>	$1 H = 1 \frac{Wb}{A}$ = 1 m ² · kg · s ⁻² · A ⁻² $1 \frac{H}{m} = 1 m · kg · s-2 · A-2$
Ionisierende St			Gy	
Energiedosis Aktivität Exposition (Ionendosis)	A X	Becquerel Coulomb je Kilogramm	Bq C	1 Gy = 1 $\frac{J}{kg}$ = 1 m ² · s ⁻¹ 1 Bq = 1 s ⁻¹ 1 $\frac{C}{kg}$ = 1 kg ⁻¹ · s · A

1.3. Gesetze - Definitionen

Physikalisches Gesetz

Objektiver, allgemeingültiger, notwendiger und wesentlicher Zusammenhang zwischen physikalischen Gegenständen, Vorgängen und Zuständen, der sich unter gleichen Bedingungen stets wiederholt und der durch sprachliche Formulierungen oder Größengleichungen ausgedrückt wird.

Physikalische Gesetze beschreiben in der Natur gegebene, vom Menschen erkennbare Sachverhalte. Sie können vom Menschen durch unmittelbare Naturbeobachtungen oder aus Experimenten erkannt oder aus bereits bekannten Gesetzen durch logische Schlüsse, z.B. in Form mathematischer Ableitungen, gewonnen werden.

Dynamische Gesetze – statistische Gesetze

In physikalischen Gesetzen werden Zusammenhänge erfaßt, die das Verhalten von Einzelobjekten oder einer großen Anzahl von Einzelobjekten unter gegebenen Bedingungen beschreiben.



Dynamische Gesetze

geben an, wie sich ein Einzelobiekt unter den gegebenen Bedingungen notwendig verhält.


Ist der Anfangszustand gegeben und sind die äußeren Bedingungen bekannt, dann beschreibt das dynamische Gesetz alle Folgezustände des Einzelobjekts eindeutia.


Statistische Gesetze

geben an, wie sich eine große Anzahl von Einzelobjekten unter den gegebenen Bedingungen notwendig verhält. Ist der Anfangszustand gegeben und sind die äußeren Bedingungen bekannt, dann beschreibt das statistische Gesetz das Verhalten der Gesamtheit der Einzelobjekte eindeutig. Das Verhalten eines Einzelobiekts wird durch das Gesetz nicht erfaßt, d. h. statistische Gesetze erlauben keine Aussage darüber, ob und in welcher Weise das Einzelobjekt von einer Zustandsänderung betroffen wird.

Weg-Zeit-Gesetz des freien Falles: Es albt an, welchen Weg ein Gegenstand (Einzelobjekt) unter den gegebenen Bedingungen in einer bestimmten Zeit zurücklegt (S. 110)

Statistisches Gesetz des Kernzerfalls: Es gibt an, wie viele Atomkerne (große Anzahl von Einzelobjekten) einer vorgegebenen Menge von Atomkernen unter den gegebenen Bedingungen in einer bestimmten Zeit notwendig zerfallen werden. Es gibt nicht an, welche der Atomkerne zerfallen werden(/ S. 292).





Erfahrungssätze

Physikalische Gesetze, durch die die Erfahrungen der Menschen über den Zusammenhang zwischen physikalischen Größen in der Natur ausgedrückt werden, die nicht aus anderen Gesetzen hergeleitet und nur an der Erfahrung bestätigt werden können.

actio = reaktio.

Jeder Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, solange keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken.

Erhaltungssätze

Physikalische Gesetze, in deneh die Konstanz einer physikalischen Größe festgestellt wird.

Energieerhaltungssatz der Mechanik: E_{kin} + E_{pot} = konstant für reibungsfreie Vorgänge in einem abgeschlossenen mechanischen System.

Gültigkeitsbereich – Definitionsbereich physikalischer Gesetze

Der Gültigkeitsbereich eines physikalischen Gesetzes ist vom Definitionsbereich der entsprechenden Funktion zu unterscheiden.

Physikalisches Gesetz $T=2\pi$ $\sqrt{\frac{l}{g}}$ (mathematisches f	
Das angegebene physikalische Gesetz kann als Funktia	n aufgefaßt werden: $T = f(I)$
Gültigkeitsbereich des physikalischen Gesetzes	Definitionsbereich der mathematischen Funktion
gilt nur für $I>0$ für punktförmige Körper mit der Masse m , bei masselosem Faden, bei kleinen Auslenkungswinkeln ($\alpha<5^\circ$)	gilt für 0 \leq l $< \infty$

Definition

Vom Menschen vorgenommene Bestimmung des Wesens von Dingen, Eigenschaften und Beziehungen bzw. des Inhalts und der Bedeutung von Begriffen, Worten oder Zeichen.

Die Definition eines Begriffes kann erfolgen

- durch eine wörtliche Beschreibung oder
- durch eine wörtliche Beschreibung und eine Definitionsgleichung (Einheit von Qualität und Quantität).

Art des Begriffs	Beispiel
Begriff, dessen Bedeutung durch wörtliche Beschrei- bung festgelegt wird.	Welle – ein physikalischer Vorgang, bei dem sich eine physikalische Größe zeitlich und räumlich perio- disch ändert und Energie ohne Stofftransport über- tragen wird.
Begriff, dessen Bedeutung durch wörtliche Beschrei- bung und durch eine Defi- nitionsgleichung festgelegt wird.	Elektrischer Widerstand – physikalische Größe, die die Eigenschaft eines elektrischen Leiters, den Stromfluß zu hemmen (Qualität), kennzeichnet. Sie ist mit der elektrischen Spannung und der elektrischen Stromstärke durch die Definitionsgleichung $R = \frac{U}{I} (Quantität) verknüpft$



Definitionsgleichungen

Größengleichungen zur Definition abgeleiteter physikalischer Größen. Sie werden auf der Grundlage von Naturgesetzen, von Experimenten oder durch theoretische Definition gewonnen.

Folgende Möglichkeiten sind zu unterscheiden:

Die abgeleitete physikalische Größe wird definiert	Beispiel
auf der Grundlage einer Proportionalität zwischen zwei anderen physikalischen Größen	Aus der Proportionalität $U \sim I$ wird die abgeleitete physikalische Größe $R = \frac{U}{I}$ definiert.
auf der Grundlage von zwei bestehenden Proportionalitäten zwischen drei anderen physikalischen Größen	Aus den Proportionalitäten $\Delta I \sim I$ und $\Delta I \sim \Delta T$ wird die abgeleitete physikalische Größe $\alpha = \frac{\Delta I}{I \cdot \Delta T}$ definiert.
auf Grund des voneinander unabhängi- gen Zusammenwirkens von zwei anderen physikalischen Größen	Aus dem voneinander unabhängigen Zusammenwirken von Fund s wird die abgeleitete physikalische Größe W = F · s definiert.
als Verhältnis der Werte derselben physi- kalischen Größe für zwei verschiedene Sachverhalte	Aus dem Verhältnis der von einer Maschine verrichteten nutzbringenden Arbeit W_n und der dafür aufzuwendenden Arbeit W_α wird der mechanische Wirkungsgrad der Maschine $\eta = \frac{W_n}{W_\alpha} \ \text{definiert.}$
mit Hilfe eines Differentialquotienten (Augenblicksgröße)	Mit Hilfe der Ableitung des Weges s nach der Zeit 1 wird die Augenblicksgeschwindigkeit (Momentanwert) $v = \frac{ds}{dt}$ eines Körpers bzw. eines Massenpunktes definiert.
mit Hilfe eines bestimmten Integrals	Mit Hilfe des bestimmten Integrals wird die Arbeit einer Tränslation $W = \int\limits_{s_{s}}^{s_{s}} \overrightarrow{F_{s}} \cdot \overrightarrow{ds} \ \ definiert$

2.1. Mittel zur Erkenntnisgewinnung

Beobachten

Zielgerichtete sinnliche Wahrnehmung bewußt ausgewählter Gegenstände, Vorgänge oder Zustände, z. B. im Experiment, bezüglich ihrer Existenz oder ihrer Veränderung.

Beobachte die Veränderung, die das Aussehen eines geraden Stabes beim Eintauchen in Wasser erfährt!

Messen

Vergleichen einer zu messenden Größe mit einer Größe gleicher Art, deren Betrag als Einheit festgelegt ist; quantitative Form des Beobachtens.


Miß die Höhe einer Brückendurch-

Die Einheit $l_{\rm E}=1$ m ist in der Höhe der Brückendurchfahrt 4mal enthalten:

$$h = 4 \cdot l_{E}$$

$$h = 4 \cdot 1 \text{ m}$$

$$h = 4 \, \text{m}$$



Beschreiben

Sprachliche oder schriftliche Darstellung beobachteter physikalischer Sachverhalte bezüglich ihrer äußeren wahrnehmbaren Merkmale in systematischer und geordneter Folge. Die Beschreibung gibt an, wie der Sachverhalt beschaffen ist, aber nicht, warum er so und nicht anders beschaffen ist.

Beschreibe, was beim Eintauchen eines Stabes in Wasser beobachtet werden

Wenn man einen geraden Stab in Wasser taucht, dann erscheint er an der Grenzfläche zwischen Luft und Wasser gebrochen. Beim langsamen Herausziehen oder Senken des Stabes verschiebt sich die scheinbare "Bruchstelle" entlang des Stabes. Außerhalb des Wassers erscheint der Stab wieder in seiner ursprünglichen Form.



Veraligemeinern

Verfahren zur Gewinnung von umfassenden Begriffen, allgemeinen Aussagen oder Gesetzen aus spezifischen Begriffen, Einzelaussagen oder speziellen Gesetzen (7 S. 27).


Erklären

Zurückführen von Beobachtungen auf die ihnen zugrundeliegenden Gesetze und Bedingungen, d. h. Feststellen, warum ein Sachverhalt so und nicht anders beschaffen ist.

Erkläre die scheinbare Brechung eines in Wasser getauchten geraden Stabes!

Bedingungen:

- Der Stab ist außerhalb des Wassers ungebrochen.
- Ein Teil des Stabes befindet sich in
- Der Stab wird aus der Luft heraus beobachtet.



Scheinbare "Brechung" eines geraden Stabes

Gesetze:

- Wasser ist optisch dichter als Luft.
- Wenn Licht von Luft in Wasser übergeht, dann wird das Licht im Wasser zum Lot hin gebrochen (Brechungsgesetz).

Die scheinbare Brechung des Stabes beruht auf der Brechung des Lichtes.

Die zum Erklären benutzten Gesetzes- und Bedingungsaussagen können gesichert oder mehr oder weniger gesichert sein. Sind die zur Erklärung eines Sachverhaltes erforderlichen Gesetzes- oder Bedingungsaussagen noch nicht bekannt, dann wird versucht, eine wissenschaftlich begründete Vermutung, eine Hypothese, zu finden, die eine Erklärung möglich macht.

Hypothese

Wissenschaftlich begründete Annahme (Vermutung), mit deren Hilfe Erscheinungen erklärt werden, die sich aus den bisher bekannten Gesetzes- und Bedingungsaussagen nicht erklären lassen.

Zu einer Zeit, als die Wärmeerscheinungen noch mit der Existenz eines "Wärmestoffs" erklärt wurden, stellten Bacon und Lomonossow die Hypothese auf: Wärme ist die Bewegung von Molekülen. Diese Hypothese wurde später von Davy, Rumford u. a. durch experimentelle Befunde begründet.

Für eine Hypothese gilt:

- sie darf den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht widersprechen,
- sie sollte die Erklärung und Voraussage weiterer Erscheinungen ermöglichen.



Ableiten

Gewinnen neuer Aussagen aus gesicherten oder ungesicherten Aussagen

Leite aus der Kenntnis des Brechungsgesetzes ab, wie sich Licht beim Auftreffen

auf eine Wasseroberfläche unter einem Winkel von 0° $\left(n=\frac{4}{3}\right)$ verhält!

Für $\alpha=0^\circ$ folgt $\sin\alpha=0$. Daraus folgt $n\cdot\sin\beta=0$. Da $n\neq0$ folgt $\sin\beta=0$. Daraus folgt $\beta=0^\circ$. Das Licht wird beim senkrechten Auftreffen auf die Wasseroberfläche nicht gebrochen.

Die Gültigkeit einer abgeleiteten Aussage wird vom Grad der Wahrheit oder Falschheit der Aussage bestimmt, aus der die neue Aussage hergeleitet wird.

Voraussagen

Gewinnen einer Aussage durch logisches Schließen über einen bisher objektiv nicht bekannten, real möglichen Sachverhalt, als Folgerung aus gesicherten oder als gesichert angenommenen Aussagen. Das Ergebnis ist eine Voraussage (Prognose).

Aus dem Brechungsgesetz folgt, daß sin $\beta = \frac{\sin \alpha}{n}$.

Mit
$$n = \frac{3}{4}$$
 folgt, $\sin \beta = \frac{4}{3} \sin \alpha$ oder $\beta > \alpha$

Voraussage 1: Beim Übergang des Lichtes von Wasser in Luft müßte das Licht vom Lot weggebrochen werden.

Voraussage 2: Es gibt einen Winkel $\alpha_{\rm G} < \beta$, für den $\beta = 90^{\circ}$ wird.

Voraussage 3: Für $\alpha>\alpha_{\rm G}$ folgt $\beta>90^{\rm c}$, d. h., daß keine Brechung auftreten dürfte.

Bestätigen

Form des Nachweises der Gültigkeit von Aussagen. Dabei werden aus der zu prüfenden Aussage auf deduktivem Wege Folgerungen abgeleitet. Die Gültigkeit der Folgerungen wird durch unmittelbare oder mittelbare Beobachtung in der Praxis, im Experiment oder an der Erfahrung geprüft. Aus der Gültigkeit der Folgerungen wird auf die Gültigkeit der zu prüfenden Aussage zurückgeschlossen.

Bestätige die Aussage, daß die Brechzahl des Lichtes von seiner Farbe abhängig
ist!

Folgerung: Wenn die Aussage richtig ist, dann müßte sich das auf die Abbildung durch Sammellinsen auswirken.



Experimentelle Prüfung: Im Experiment wird ein Schwarz-Weiß-Diapositiv zunächst mit blauem und anschließend mit rotem Licht durchstrahlt und auf einem Schirm der abgebildete Pfeil scharf eingestellt. Eine scharfe Abbildung ist nur für verschiedene Abstände des Bildschirmes von der Linse möglich. Rückschluß: Die Brechung hängt von der Farbe des Lichtes ab.

Experiment

Grundlegendes Mittel der Erkenntnis und der Veränderung der Wirklichkeit; dabei wird durch geistige und manuelle Handlungen und unter Anwendung von Hilfsmitteln vom Experimentator ein Vorgang planmäßig ausgelöst, frei von störenden Einflüssen beobachtet, beeinflußt und beendet.

Merkmale des Experiments

Merkmale	Beispiel
Bewußt geschaffene Bedingungen	Die Experimentieranordnung wird gedanklich geplant: Ho- rizontale Fahrbahn mit Wagen möglichst geringer Reibung, Umlenkrolle mit bekannter Masse in Spitzen gelagert, Kör- per mit bekannter Gewichtskraft usw.
Veränderbarkeit der Bedingungen	Variationsmöglichkeit der Bedingungen: Verändern der Masse des Wagens, der wirkenden Kraft, der Reibung, der Neigung der Fahrbahn usw.
Kontrollierbarkeit der Bedingungen	Kontrollierbarkeit der Übereinstimmung zwischen der ge- danklich geplanten experimentellen Anordnung und den tatsächlich vorhandenen Bedingungen.
Beobachtbarkeit	Die bewirkten qualitativen oder quantitativen Veränderungen müssen, z. B. durch Messungen, beobachtbar sein.
Wiederholbarkeit des Experiments	Bei Gewährleistung der gleichen Bedingungen ergeben sich die gleichen Veränderungen, z.B. gleiche Beobachtungs- bzw. Meßdaten, unabhängig vom Beobachter, vom Zeitpunkt des Experiments usw.
Isolierbarkeit nebensächlicher oder störender Einflüsse	Experimente können unter natürlichen oder künstlichen Bedingungen ablaufen (Beobachtung der beschleunigten Bewegung beim freien Fall in der Natur oder an einer künstlichen Anordnung). Bei Experimenten unter künstlichen Bedingungen gelingt es meist besser, störende oder nebensächliche, das Ergebnis verfälschende Einflüsse zu isolieren (z. B. Luftreibung, Einflüß der Form des Körpers auf das Ergebnis usw.) oder diese zumindest zu kontrollieren.

Experimentelle Methode

Wissenschaftliche Methode zur Bestätigung oder Widerlegung der Gültigkeit von Hypothesen oder Prognosen durch Experimente.

Schrittfolge der experimentellen Methode			
Schritte	Erläuterung	Beispiele	
Voraus- setzungen:	Beobachtung: Eine Flüssigkeit verdunstet. Erklärung dieser Beobachtung durch eine oder mehrere Hypothesen: Hypothese: Das könnte damit zu erklären sein, daß in jeder Flüssig- keit Tellchen vorhanden sind, deren kinetische Energie so groß ist, daß sie die zwischen den Teilchen wirkenden Bindungskräfte über- winden können.		
1. Ableiten experimen- tell prüf- barer Folge- rungen aus den Hypo- thesen	Gewinnen einer ex- perimentellen Frage- stellung der Art: Wenn die Hypothese richtig ist, dann müßte sich bei folgen- dem Experiment fol- gendes ergeben	Wenn das richtig ist, dann müßten 1. das Verdunsten bei höheren Umge- bungstemperaturen schneller erfolgen, da dann mehr Teilchen mit der entsprechen- den höheren Energie vorhanden sind (Be- gründung) und 2. sich die verbleibende Flüssigkeit abkühlen, da durch den Abgang der Teilchen mit der größten kinetischen Energie die mittlere kinetische Energie der verbleibenden Teilchen geringer wird (Be- gründung).	
	Planen der experi- mentellen Anord- nung (gedankliche Konstruktion des ex- perimentellen Auf- baus und Durchfüh- rung des Experi- ments)	Zur Prüfung der 1. Folgerung: Beobachten einer gleichen Menge der gleichen Flüssigkeit bel unterschiedlichen Umgebungstemperaluren. Zur Prüfung der 2. Folgerung: Eine leicht verdunstende Flüssigkeit, z. B. Äther, müßte auf der Hand zu einer Abkühlung führen.	
2. Durchführen von Ex- perimenten zum Prüfen der Folgerun- gen	Aufbauen der Experi- mentieranordnung	Zwei Uhrgläser mit der gleichen Menge Wasser werden gegeneinander durch eine Wand abgeschirmt. Das eine Uhrglas wird der Umgebungstemperatur ausgesetzt, die Luft um das andere Uhrglas wird mit einem Infrarotstrahler erwärmt. Auf die Rückseite der Hand wird eine kleine Menge Äther gebracht.	
	Durchführen des Ex- periments (Variation der experimenteller Bedingungen)	mit anderen Flüssigkeiten wiedernoff. An-	



Schritte	Erläuterung	Beispiel
5.1	Aufnehmen der Beobach- tungs- bzw. Meßdaten (Be- obachten bzw. Messen, Protokollieren, Auswert.)	Im 1. Experiment wird bei der höheren Temperatur ein schnelleres Verdunsten festgestellt, im 2. Experiment wird eine spürbare Abkühlung registriert.
3. Deuten der Er- gebnisse	Formulieren der Ergebnisse	Die Verdunstungsgeschwindigkeit hängt von der Umgebungstemperatur ab; durch das Verdunsten erfolgt eine Abkühlung der verbleibenden Flüssigkeit.
	Vergleichen der Er- gebnisse mit den Folgerungen aus den Hypothesen	Die Ergebnisse stimmen mit den Folgerungen überein. Die hypothetische Erklärung wird damit erhärtet. Zur Sicherung der Hypothese müßten weitere Folgerungen gezogen werden und weitere Überprüfungen durchgeführt werden.

Modell

Vom Menschen auf der Grundlage von Analogien geschaffenes ideell vorgestelltes oder materiell realisiertes, einfacheres Ersatzobjekt, das ein komplizierteres Original vertritt. Modelle können auf stofflicher Grundlage konstruiert sein (als Modell einer Flüssigkeit kann z. B. Seesand verwendet werden), sie können aber auch als Denkmodell existieren.

Denkmodell. Gedankliche Widerspiegelung einer Klasse realer Objekte bezüglich einer oder mehrerer Eigenschaften im menschlichen Bewußtsein durch Idealisierung, d. h. unter Abstraktion von einer Vielzahl unterschiedlicher Eigenschaften.

Massepunkt, Lichtstrahl, ideales Gas, starrer Körper Ein Modell ist durch folgende Besonderheiten gegenüber der Wirklichkeit (dem Original) gekennzeichnet.

Besonderheiten des Modells	Beispiel
Für dasselbe Objekt können zur Untersuchung verschie- dener Eigenschaften ver- schiedene Modelle geschaf- fen werden	Wenn man die Bewegung von Himmelskörpern un- tersucht, kann die Erde durch einen Massepunkt als Modell dargestellt werden. Wenn man Erdbebenwellen simulieren will, kann die Erde durch einen elastischen Körper (Gummiball) als Modell dargestellt werden. Wenn man die Abplattung der Erde untersucht, kann die Erde durch ein elastisches, in Drehbewegung versetztes, kreisförmiges Metallband als Modell dargestellt werden.

Besonderheiten des Modells	Beispiel	
Jedes Modell stimmt nur in einigen Merkmalen mit der Wirklichkeit überein	Wirklichkeit	Modell
	Erde, objektiv real exi- stierender Körper mit räumlicher Ausdehnung, mit einer bestimmten Masse	Massepunkt, ideell vor- gestelltes Gebilde ohne räumliche Ausdehnung (mathematischer Punkt) mit der dem Punkt zuge- ordneten Erdmasse
Jedes Modell ist nur Inner- halb der angegebenen Gren- zen gültig	Das Modell Massepunkt ist nicht mehr anwendbar, wenn die Formänderung von festen Körpern bei Ein- wirkung einer Kraft untersucht werden soll.	
Erkenntnisse aus Modellen müssen an der Wirklichkeit überprüft werden	Die mit dem Modell Massepunkt gewonnenen Er- kenntnisse, z. B. über das Verhalten von Körpern unter der Wirkung von Kräften, müssen experimentell oder durch Beobachtung in der Praxis überprüft werden.	

Modellmethode

Wissenschaftliche Methode zur Gewinnung von Erkenntnissen unter Verwendung von Modellen.

Die Modellmethode ist eine Methode der schrittweisen Annäherung der Erkenntnis an das Wesen eines Sachverhalts. Ein Teilschritt der Modellmethode ist die Entwicklung eines Modells.

Schrittfolge der Modellmethode

Die Modellmethode umfaßt den Weg von bestimmten Beobachtungen über das Schaffen des Modells und über die Arbeit mit dem Modell bis zum Ziehen von Folgerungen aus dem Modell und dem Überprüfen der Folgerungen an der Wirklichkeit.

Schrifte	Beispiel
Konstruieren eines Modells als Ersatzobjekt für das kompliziertere Original auf der Grundlage bereits bekannter wesentlicher Eigenschaften des Originals	Als Ersatzobjekt für die Untersuchung der Eigenschaften von Gasen wird ein Modellgas mit folgenden Eigenschaften benutzt: — die Gasteilchen werden durch Stahlkugeln ersetzt — die ständige Bewegung der Gasteilchen wird durch Schütteln ersetzt



Schritte	Beispiel
2. Erarbeiten neuer Erkenntnisse durch Untersuchungen am Modell und Übertragen der gewonnenen neuen Erkenntnisse durch Analo- gieschluß auf das Original	Am Modellgas wird die Energieverteilung un- tersucht. Das Ergebnis lautet: Die Modellteil- chen haben eine unterschiedliche kinetische Energie (M ₁), die Energieverteilung ist unsym- metrisch (M ₂). Analogieschluß: Gasteilchen besitzen ebenfalls die Eigenschaften M ₁ und M ₂
Prüfen der am Modell gefunde- nen Erkenntnisse am Original mit dem Ziel der Bestätigung oder Widerle- gung dieser Erkenntnisse einer Abänderung und Verbes- serung des benutzten Modells	Der Verdunstungsvorgang ist ein Beleg für die Gültigkeit der aus dem Modell gezogenen Fol- gerung M ₁ . Mittels "Molekülstrahlen" kann die Gültigkeit der Folgerung M ₂ nachgewiesen werden,

Die Schrittfolge zeigt: Analogie und Analogieschluß bilden die Grundlage der Modellmethode.

Induktive Verallgemeinerung

Wissenschaftliche Methode, die darauf gerichtet ist, durch Verallgemeinern das Gemeinsame in einer mehr oder weniger großen Anzahl von Einzelaussagen (z.B. experimentelle Befunde, Meßwerte, Erfahrungswerte usw.) aufzudecken. Das Ergebnis einer induktiven Verallgemeinerung muß in der Praxis, im Experiment, an der Erfahrung usw. überprüft werden.

✓ Verallgemeinern, S. 21

Schrittfolge der induktiven Verallgemeinerung		
Schritte	Beispiel	
1. Formulieren der Aufgabe	Aufgabenstellung: Weicher Zusammenhang besteht zwischen dem Druck und dem Volumen eines Gases bei konstanter Temperatur?	
Sammeln von Beobachtungsmaterial mit Hilfe von Experimenten oder durch Sammeln von-Einzelbeispielen	Einzelbeispiele: Durch Verkleinern des Volumens wird der Druck in einem Luftpumpenzylinder so groß, daß der Ventilgummi vom Ventil abgehoben wird. V ₀ = 2,5·10 ⁻³ m ³ Experiment:	

Schritte	Beispiel			
3. Durchführen von Ein-	Einzelmessungen: Für T = konstant			
zelmessungen und Aus-	p in MPa	V in m ³	p · V in N · m	
werten der Meßergebnisse (Meßwertetabelle, grafische	0.1	5,0 · 10-3	500	
Darstellung)	0.2	2,5 - 10-3	500	
The second second second persons	0.3	1,65 - 10-3	495	
E California de la Cali	0.4	1,25 · 10-3	500	
	0,5	1,0 · 10-3	500	
nerung (Ausführen des induktiven Schlusses) Ver- allgemeinerung der Einzel- aussagen zu einer allgemei- nen Aussage	(Induktiver So $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V = \text{konst}$	$V_2 = \cdots = \rho_n \cdot V_n$ (für T = konstant	r T _n = konst.)	
5. Prüfen der allgemeinen Aussage durch Experimente oder Anwendung auf weitere Fälle	Zusammenho	durch induktives Sch anges zwischen dem abgeschlossenen Ga	Druck und dem Vo	
BILLIAN TOWN ON THE				
a) durch Borochnen eines	b) durch ein	an a) anschließendes	Experiment	
a) durch Berechnen eines speziellen Beispiels unter	b) durch ein Eingestellt:	an a) anschließendes	Experiment	

Benutzung der

Aussage: $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$

Gesucht: V.

Gegeben:

 $p_* = 0.25 \, \text{MPa}$

 $p_2 = 0.45 \, \text{MPa}$

V. = 2,00 · 10-3 m3

Lösung:

$$V_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p_2}$$


$$V_2 = \frac{0.25 \text{ MPa} \cdot 2.00 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{0.45 \text{ MPa}}$$

V₂ ≈ 1,1 · 10⁻³ m³

 $p_1 = 0.25 \, \text{MPa}$

 $p_2 = 0.45 \, \text{MPa}$

 $V_2 = 1.1 \cdot 10^{-3} \, \text{m}^3$



Auswertung des Experiments:

Der berechnete Wert und der im Experiment für V, ermittelte Wert stimmen überein. Das Produkt aus Druck und Volumen ist konstant. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist eine weitere Bestätigung der Gültigkeit der allgemeinen bzw. der speziellen Aussage.



Deduktive Ableitung

Wissenschaftliche Methode, die darauf gerichtet ist, aus gesicherten (wahren) oder mehr oder weniger gesicherten (als wahr vorausgesetzten) theoretischen Aussagen neue Aussagen mit Hilfe logisch zwingender Schlüsse zu gewinnen.

Aus gesicherten Aussagen deduktiv abgeleitete Aussagen bedürfen aus logischer Sicht keiner Prüfung in der Praxis.

Aus mehr oder weniger gesicherten theoretischen Aussagen abgeleitete Aussagen müssen an der Praxis, im Experiment oder an der Erfahrung geprüft werden.


Schrittfolge der deduktiven Ableitung		
Schritte	Beispiel	
1. Formulieren der Aufgabe	Aufgabenstellung: Wie groß ist die Induktionsspannung U zwischen den Enden eines geraden Leiterstücks der Länge I, das in einem homogenen magnetischen Feld der magnetischen Flußdichte B senkrecht zu den Feldlinien um die Strecke \(\Delta \) bewegt wird?	
2. Zusammenstellen der allgemeinen Aussagen und der Bedingungen	1. Kraft auf einen Leiter in einem konstanten Magnetfeld, der von einem Strom der Stärke / durchflossen wird $F=B\cdot l\cdot I \qquad (1)$ 2. Umwandlung mechanischer Energie bei der Bewegung des Leiterstückes um die Strecke Δs im Magnetfeld in elektrische Energie. Für die dabei verrichteten Arbeiten gilt auf Grund des Energieerhaltungssatzes $W_{\rm mech}=W_{\rm el} \qquad (2)$ $W_{\rm mech}=F\cdot \Delta s \qquad (3)$ $W_{\rm el}=U_{\rm ind}\cdot l\cdot \Delta t \qquad (4)$	
3. Durchführen mathema- tischer oder gedanklicher Operationen (Umformen, Einsetzen, Kürzen, logische Schlüsse usw.)	Aus (3) und (1) folgt: $W_{\text{mech}} = B \cdot I \cdot I \cdot \Delta s $ (5)	
4. Ausführen des dedukti- ven Schlusses: Er führt zu der in den allgemeinen Aus- sagen bereits enthaltenen speziellen Aussage	Deduktiver Schluß: Wenn (2), dann folgt, $B \cdot l \cdot l \cdot \Delta s = U_{\text{ind}} \cdot l \cdot \Delta t$ (6) Mit $\Delta A = I \cdot \Delta s$ folgt aus (6) für $U_{\text{ind}} = \frac{B \cdot \Delta A}{\Delta t}$ (7)	
5. Prüfen der speziellen Aussage durch Anwenden in der Praxis, durch Experimen- te oder an der Erfahrung	Die auf deduktivem Wege gewonnenen Zusammenhänge werden experimentell geprüft durch den Nachweis, daß $U\cdot \Delta t \sim B$ $U\cdot \Delta t \sim \Delta A$	

2.2. Tabellen und grafische Darstellungen

Tabellen

Übersichtliche, geordnete Darstellungen von physikalischen Größen oder Konstanten, von grafischen, symbolischen, wörtlichen oder mathematischen Formulierungen in einer Anordnung von Zeilen und Spalten.

Anlegen einer Tabelle. Jedes Ordnen in Tabellen erfordert das Erkennen von zweckmäßigen Ordnungsmerkmalen.



Wertetabellen, Tabellen, in denen physikalische Größen oder Konstanten erfaßt werden.

 Der Zusammenhang zwischen wirkender Kraft und Verlängerung einer Feder Die Abhängigkeit der Fallbeschleunigung vom Ort der Messung

FinN	s in m	$\frac{F}{s}$ in $\frac{N}{m}$
10	0,02	500
20	0,04	500
30	0,06	500
40	0,08	500

Höhe	g in m·s ⁻²
0 (Äquator)	9,78 9,83
0 (Pole) 0 (45° geografische	9,83
Breite) 300 km über der Erde 40 000 km über der Erde	8,96 0,19

Bei Tabellen, die in einer Spalte gleichartige physikalische Größen enthalten, werden zur Vereinfachung Namen oder Formelzeichen und die Einheiten der physikalischen Größen im Kopf der Spalte angegeben.

Grafische Darstellungen

Hilfsmittel sowohl zur Veranschaulichung physikalischer Sachverhalte durch Symbole, Funktionsleitern, Schaubilder, Diagramme und Nomogramme als auch zur zeichnerischen Lösung physikalischer Aufgaben durch geometrische Konstruktionen.

Vektoraddition von Kr\u00e4ften und Feldern, grafische Darstellung von Schwingungen und Wellen, ihrer Analyse und \u00fcberlagerung, Konstruktion optischer Strahlenverl\u00e4ufe

Kennzeichen

Symbolische Darstellung der Teile von Schaltzeichen

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
+	Positiv	_	Gleichspannung oder Gleichstrom, allgemein
_	Negativ Verstellbarkeit, allgemein	~	Wechselspannung oder Wechselstrom, allgemein
>	Verstellbarkeit,	=	Gleich- oder Wechselstrom
1	Verstellbarkeit, stetig	~	Wechselspannung mittlerer Frequenz (Tonfrequenz)
1	Verstellbarkeit, stufenweise	*	Wechselspannung hoher Frequenz (Hochfrequenz)

Schaltzeichen

Symbole für elektrische Leitungen, elektrische oder elektronische Bauteile oder elektrische Geräte

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Leitung, allgemein Kreuzung von 2 Leitungen) (Stecker Steckverbindung mit
+	oder von 2 Leitern Leitung mit 2 Abzweigungen	+	Schutzkontakt Galvanisches Element, all- gemein
	Erde, allgemein; Verbindung mit Erde Verbindung mit Masse	- - 48V	Batterie, bestehend aus gal- vanischen Elementen
□	Kontakt einer trennbaren und einer nicht trennbaren elektrischen Verbindung, allgemein		Stromsicherung, allgemein Schließer, allgemein;
>->-	Buchse	_J	Schalter

Bedeutung	Symbol	Bedeutung
Öffner, allgemein;		Spule, allgemein
Scholter		Spule mit ferromagneti- schem Kern
Schuller		
Umschalter, allgemein	Luthy	Induktionsspule mit Gleit- kontakt, Stufenregelung
	- 10	
Relaiskontakte, Schließer und Öffner	E E	Einphasentransformator, allgemein
	114	digenen
Widerstand, allgemein	luul	Einphasentransformator,
Widerstand, verstellbar	um	mit zwei getrennten Wick- lungen
ohne Stromkreisunter-	1 11	delicavi
brechung	m	Einphasenregeltransforma- tor
Widerstand als Spannungs- teiler		
	Luul	Einphasentransformator mit zwei getrennten Wick-
Widerstand, einstellbar	m	lungen mit Anzapfung am Mittelpunkt der Sekundär-
Widerstand, stetig		wicklung
verstellbar		Antenne, allgemein
Widerstand, stufig		
TO STATE OF THE ST	II	Dipol
Widerstand, nicht linear	- N	Diode, allgemein
Widerstand, temperatur-	(4)	Diode, direkt geheizt
abhängig (Thermistor, Kaltleiter)	A	
	1 6	Diode, indirekt gehelzt
abhängig, mit negativem	4	
Temperaturkoeffizienten (Heißleiter)	(-	Triode, direkt geheizt
	4	
	-	Triode, indirekt geheizt
Kondensator, veränderbar	H	
Elektrolytkondensator,	TY	Spitzen- oder Flächentran- sistor pnp
	Öffner, allgemein; Schalter Umschalter, allgemein Relaiskontakte, Schließer und Öffner Widerstand, allgemein Widerstand, verstellbar ohne Stromkreisunter- brechung Widerstand als Spannungs- teiler Widerstand, einstellbar Widerstand, stetig verstellbar Widerstand, stetig verstellbar Widerstand, nicht linear Widerstand, nicht linear Widerstand, nicht linear Widerstand, temperatur- abhängig (Thermistor, Kaltleiter) Widerstand, temperatur- abhängig, mit negativem Temperaturkoeffizienten (Heißleiter) Kondensator, allgemein Kondensator, veränderbar Elektrolytkondensator,	Öffner, allgemein; Schalter Umschalter, allgemein Relaiskontakte, Schließer und Öffner Widerstand, allgemein Widerstand, verstellbar ohne Stromkreisunter- brechung Widerstand als Spannungs- teiler Widerstand, stetig verstellbar Widerstand, stetig verstellbar Widerstand, stufig verstellbar Widerstand, nicht linear Widerstand, temperatur- abhängig (Thermistor, Kaltleiter) Widerstand, temperatur- abhängig, mit negativem Temperaturkoeffizienten (Heißleiter) Kondensator, allgemein Kondensator, veränderbar Elektrolytkondensator,

			√2/2 ←
Symbol	Bedeutung	Symbol	Note.
BY	Spitzen- oder Flächen- transistor npn	时	Veren.
\$	Feldelfekttransistor mit n-Kanal	+	Oszillograf
•	Feldeffekttransistor mit p- Kanal	-⊗⊗-	Glühlampe
	Edelgasgleichrichterröhre	五	Lautsprecher
0	Elektronen-Fotozelle	\$ =a	Mikrofon
	Fotoelement (Solarzelle)	4=4	Hörer
-	Fotodiode	7	Wecker, allgemein
- M	Lichtemitterdiode	中	elektromagnetisches Trieb- werk (Relais)
**************************************	Fototransistor, Typ pnp	-M-	Antrieb durch Elektro- motor Gleichstrommotor
*	Fotowiderstand	-(M)-	Thermoelement
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Gasentladungszähler (Zählrohr für ionisierende Strahlen)	0	Meßinstrument, anzeig. allgemein, ohne Kennzeich- nung der Meßgröße
=X3=	Niederspannungs-Leucht- stofflampe	A	Strommesser, allgemein
22th	lonisationskammer	V	Spannungsmesser, allge- mein
22/24	Halbleiterdetektor	w	Leistungsmesser, allgemein
-	Röntgenröhre, Röntgentriode		Elektrometer



Schaltungskurzzeichen

Symbole zur zusammenfassenden Darstellung eines Bausteins, eines Gerätes oder einer Anlage

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Wandler, allgemein	*	Hochfrequenzgenerator
#	Gleichrichter		Verstärker, allgemein
≈	Tonfrequenzgenerator	0	Oszilloskop

Sinnbilder

Symbolische Darstellungen von Meßgeräten zur Kennzeichnung ihres Aufbaus und bestimmter technischer Daten

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Drehspulmeßwerk, mit Dauermagnet, allgemein		Gleichstrom
	Drehspulmeßwerk mit ein- gebautem Gleichrichter	~	Wechselstrom
*	Dreheisenmeßwerk	\sim	Gleich- und Wechselstrom
1	Elektrodynamisches Meß- werk, eisenlos	1	Senkrechte Nennlage
~	Hitzdrahtmeßwerk		Waagerechte Nennlage Achtung! Gebrauchsanwei-
→	Gleichrichter	<u> </u>	sung beachten! Genauigkeit Klassen-
企	Prüfspannungszeichen mit Angabe der Prüfspannung in kV	0,2	zeichen

Demonstrations-Meßinstrument							
12 mm	Für Gleich- und Wechsel- strom Dreheiseninstrument	山	Senkrechte Gebrauchslage Prüfspannung 2 kV				
2,5	Klasse						
Vielfachmeß	gerät Polytest W 1						
(h)	Anschluß minus für elektri- sche Spannung, elektri- schen Widerstand, elektri- sche Stromstärke Anschluß plus für elektri- sche Spannung, elektri- schen Widerstand, elek- trische Stromstärke	΄ 5	Klasse 5 (d. h. Betriebsmeß- gerät mit ± 5% Anzeige- fehler vom Meßbereichs- endwert bei Messung von - elektrischen Wechselstrom- größen bei 20°C ± 10 K Raumtemperatur) elektrischer Widerstand				
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten Gleichstrom Spitzengelagertes Drehspulmeßwerk mit Kernmagnet, ca. 150 µA	5>	Klasse 5 (d. h. Betriebs- meßgerät mit ± 5% An- zeigefehler vom Meßbe- reichsendwert bezogen auf 42.5 mm Skalenlänge bei Messung elektrischer Widerstände bei 20°C ± 10 K Raumtemperatur)				
2,5	Klasse 2,5 (d, h. Betriebs- meßgerät mit ± 2,5% An- zeigefehler vom Meßbe- reichsendwert bei Messung von elektrischen Gleich- stromgrößen bei 20 °C ± 10 K. Raumtemperatur)		Ausführungsklasse				
~	Wechselstrom Gleichrichter		Waagerechte Nennlage				




Schaltplan (Schaltbild)

Zeichnerische Darstellung der leitenden Verbindungen zwischen den Bauelementen elektrischer oder elektronischer Schaltungen durch Schaltzeichen, Schaltungskurzzeichen oder Sinnbilder.

Blockschaltbild


Einfache übersichtliche Darstellung des Zusammenwirkens einzelner komplexer Baustufen einer technischen Anlage



Blockschaltbild eines einfachen Rundfunkempfängers

Funktionsleiter

Grafische Darstellung physikalisch gleichartiger Sachverhalte, die sich in ihren Zahlenwerten unterscheiden



Am häufigsten verwendet man Funktionsleitern mit linearen oder logarithmischen Teilungen

Diagramm

Grafische Darstellung des Zusammenhanges zwischen zwei Variablen in Form von Schaubildern oder in Liniendiagrammen mit gleich und unterschiedlich geteilten Achsen


Schaubild

Grafische Darstellung von Größenverhältnissen oder Zusammenhängen durch bildliche Darstellungen, Strecken-, Streifen- oder Kreisdiagramme

■ Beispiele / S. 172, 175


Liniendiagramm

Grafische Darstellung von funktionalen Zusammenhängen in Koordinatensystemen. Die abhängige Variable wird meist auf der Ordinatenachse, die unabhängige Variable auf der Abszissenachse abgetragen




Die Koordingtenachsen können auf zwei Arten beschriftet werden:

Die Kurve wird mit Hilfe einer Menge von Wertepaaren einer Funktion konstruiert. Handelt es sich bei den Wertepaaren um physikalische Größen, dann besteht jeder Wert aus einem durch die Funktion bestimmten Zahlenwert und einer Einheit. Auf den Achsen werden die Zahlenwerte abgetragen.



 $m_* = konstant = 0.4 kg$

Die Kurve zeigt den prinzipiellen Zusammenhang zwischen zwei physikalischen Größen. Bestimmte Meßwerte mit bestimmten Einheiten liegen nicht vor. Auf den Achsen werden physikalische Grö-Ben abgetragen



m = konstant

Funktionsnetz

Hilfsmittel zur grafischen Darstellung erkannter oder vermuteter gesetzmäßiger Zusammenhänge zwischen zwei physikalischen Größen auf industriell oder selbst gefertigtem Koordingtenpapier.

Lineares Netz

Funktionsnetz mit linearer Teilung beider Achsen (z. B. Millimeterpapier, Karopapier). Es ist besonders geeignet zur Darstellung von Funktionen der Form $v = m \cdot x + b$

$$v_1 = v_0 + a \cdot t$$

$$s_t = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{a}{2} t^2$$


Darstellen auf Millimeterpapier (Bilder auf S. 38)

$$v_1 = v_0 + a \cdot t$$

$$s_t = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2 \quad \text{für}$$

$$s_0 = 0$$
 und $v_0 = 0$

Abszissenachse t Ordinatenachse v. Abszissenachse 12 · Ordinatenachse st





 $v_0 = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $a = 1.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

Wertetabelle

tins	0	1	2	3	4	5
v _t in m·s ⁻¹	2	3,5	5	6,5	8	9,5


Wertetabelle

t in s	0 .	0,1	0,2	0,3	0,4
f² in s²	0	0,01	0,04	0,09	0,16
s in m	0	0,05	0,20	0,45	0,80

Bemerkung: Die Punkte liegen auf einer Geraden. Aus dem Anstieg der Geraden können der Betrag und die Einheit der Konstanten bestimmt werden.

Logarithmische Netze

Funktionsnetze mit logarithmischer Teilung einer und linearer Teilung der anderen Achse (halblogarithmisches Netz) oder logarithmischer Teilung beider Achsen (doppeltlogarithmisches Netz)






Halblogarithmische Netze						Doppeltlogarithmische Netze					
Diagramm der Entladespannung eines Kondensators					Diagrams schen Wid Leiters Wertetabe	dersto					
1 in s	10	15	30	45	60	A in mm²	1	2	3	1.4	1
UinV	15	11	8	5,9	4,3	RinΩ	12	6	4	3	1

Bemerkung: Die Punkte liegen bei beiden Darstellungen auf einer Geraden. Aus dem Anstieg der Geraden kann der Exponent der unabhängig Veränderlichen, aus dem Schnittpunkt mit der Ordinatenachse kann der Betrag der Konstanten bestimmt werden.

Wahl des Koordinatennetzes

Durch Wahl eines geeigneten Koordinatennetzes ist es möglich, bestimmte Zusammenhänge durch Geraden darzustellen.



Aus der Darstellung im linearen Netz wird geschlossen, daß es sich bei dem gesuchten Zusammenhang um eine Potenzfunktion handelt.

Zur Prüfung dieser Annahme erfolgt eine Darstellung im doppeltlogarithmischen Netz. Es ergibt sich hier eine Gerade. Die Annahme hat sich bestätigt. Eine Gerade läßt sich einfacher und genauer zeichnen als die entsprechende Kurve im linken Bild.

2.3. Das Experiment im Physikunterricht

Planen und Durchführen von Experimenten

Hauptschritte	Mögliche Teilschritte
Gedankliches Erfassen der Aufgabenstellung	Bestimmen des Gesuchten Angeben der Bedingungen Auswählen der geeignetsten unter mehreren experimentellen Varianten Auswählen der zweckmäßigsten Meßgeräte unter Beachtung der zu erwartenden Ergebnisse und der erforderlichen Genauigkeit Gedankliches Konstruieren der experimentellen Anordnung
2. Aufbauen der Experimentier- anordnung	- Umsetzen der gedanklichen Konzeption in eine experimentelle Anordnung - Prüfen der Funktionstüchtigkeit der Geräte - Beachten der Bedienvorschriften der verwendeten Geräte - Beachten der Hinweise für den Arbeits-, Unfall- und Brandschutz (5.41)
Durchführen der qualitativen oder quantitativen Beobachtungen	 Gewährleisten der Bedingungen für die Beobachtungen, Bereifstellen von Hilfsmitteln zur Beobachtung Genaues Ablesen der Meßwerte unter Beachtung der Meßgenauigkeit Registrieren eventueller Beobachtungs- bzw. Meßfehler
4. Protokollieren der Beobachtungen	Vorbereiten des Protokolls Aufnehmen der Ergebnisse der Beobachtungen in das Protokoll (
5. Auswerten der Beobachfungen	 Verarbeiten der Beobachtungsergebnisse, z. B. Gesetzeserkenntnis, Angabe einer Stoffkonstanten usw. Grafisches Darstellen von Meßergebnissen Erkennen und Angeben des vermutlichen mathematischen Zusammenhanges aus den grafischen Darstellungen Durchführen der Fehlerbetrachtung (/ S. 47)
6. Darstellen des Ergebnisses	Formulieren des Ergebnisses in qualitativer oder quantitativer Form Ziehen von Folgerungen aus dem Ergebnis, Angeben des Gültigkeits- bzw. Anwendungsbereiches, Einordnen der Erkenntnis in das bestehende System der Erkenntnisse Vergleichen des Ergebnisses mit der Aufgabenstellung

[✓] Experiment, S. 23

[/] Experimentelle Methode, S. 24

[/] Protokoll, S. 44

Grundregeln für das Verhalten bei Schülerexperimenten

- Bei experimentellen Arbeiten ist strenge Disziplin erforderlich und gegenseitige Rücksichtnahme zu üben.
- 2. Auf jedem Arbeitsplatz ist größte Ordnung zu halten.
- Die Experimentiervorrichtungen sind standfest, kurzschlußsicher und vor Überlastungen geschützt aufzubauen. Vor jedem Experiment sind die möglichen Gefahrenquellen zu bedenken. Mit den Geräten ist sorgsam umzugehen, sie sind Volkseigentum.
- Die Experimentieranordnung ist so aufzubauen, daß keine Mitschüler durch umstürzende oder herabfallende Geräte gefährdet werden.
- 5. Alle, auch geringfügige Verletzungen sind dem Lehrer zu melden!
- Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit Glasgeräten, mit elektrischem Strom und mit Chemikalien geboten.
- Dem Lehrer sind alle festgestellten M\u00e4ngel an Apparaturen, Einrichtungen usw. zu melden!
- 8. Es ist zu gewährleisten, daß offene (Gasflammen usw.) und geschlossene Wärmequellen (elektrische Kochplatte) so aufgestellt werden, daß sie nicht versehentlich berührt oder umgestoßen werden können!
- Der Alarmplan der Schule, der polizeilliche und ärztliche Notruf und die Rufnummer der Feuerwehr müssen jedem Schüler bekannt sein!

Hinweise für den Arbeits-, Unfall- und Brandschutz

Um Unfälle zu verhüten und die Gesundheit jedes Schülers zu schützen, erfordert der experimentelle Physikunterricht von jedem Schüler die Kenntnis und Beachtung einiger Grundregeln des Arbeits- und Brandschutzes.

Hinweise für den Umgang mit elektrischem Strom

- Bei Schülerexperimenten dürfen ohne Berührungsschutz maximal Nennspannungen von 42 V Wechselstrom oder 60 V Gleichstrom verwendet werden!
- Elektrische Schaltungen sind nach dem Aufbau anhand des Schaltplanes zu
 überprüfen und anschließend dem Lehrer zur Kontrolle vorzuweisen. Erst
 dann darf die Verbindung zur Spannungsquelle hergestellt werden. Nach
 Abschluß des Experiments ist zuerst die Verbindung zur Spannungsquelle zu
 unterbrechen.
- Geschaltet wird stets nur mit einer Hand! Jede Berührung offener elektrischer Leitungen ist zu vermeiden!
- Das Verschlingen oder Verknoten von Anschlußschnüren führt zu Kabelbrüchen und ist nicht gestattet!
 - Defekte Geräte oder Kabel dürfen nicht verwendet werden!
- Anschlußschnüre dürfen nur an den Steckern aus Steckdosen, Meß- oder Telefonbuchsen gezogen werden!
- 6. Die Geräte sind nur solange wie unbedingt erforderlich unter Spannung zu halten!
- 7. Kondensatoren sind nach jedem Versuch restlos zu entladen!

Hinwelse für den Umgang mit Glasgeräten

- 1. Nur unbeschädigte Glasgeräte verwenden!
- Glasstopfen sachgemäß lockern (Lehrer um Hilfe bitten)!
- Beim Bohren von Gummistopfen sowie beim Einsetzen von Thermometern und Glasröhren in Stopfen und Schläuche sind Gleitmittel zu benutzen. Die Hände und die Unterlagen sind durch Tücher gegen Splitter bei eventuellem Glasbruch zu schützen!
- Glasgeräte sind in Stativmaterial zwischen elastischen Stoffen (Gummi, Filz, Kork, Plaste usw.) einzuspannen!
- Glasgefäße (mit Ausnahme Reagenzglas) dürfen nicht über die offene Flamme eines Brenners gestellt werden (Drahtnetz benutzen)!
- 6. Sehr kalte und sehr heiße Flüssigkeiten dürfen nur langsam und in kleinen Portionen in Glasgefäße gefüllt werden!
- Beim Experimentieren ist besonders vorsichtig mit Glasgeräten, die unter ernledrigtem oder erh\u00f6htem Druck stehen, umzugehen!

Hinweise für den Umgang mit offenen Flammen

- Spiritus- und Benzinbrenner d\u00fcrfen nur in gel\u00f6schtem Zustand und nur vom Lehrer gef\u00fcllt und w\u00e4hrend des Betriebes nicht gekippt werden!
- Brenner müssen so aufgestellt sein, daß eine zufällige Berührung oder ein Umkippen ausgeschlossen ist!
- Das Löschen des Spiritusbrenners hat ausschließlich durch rasches Abdecken mit der Schutzkappe (Ersticken) zu erfolgen! Ausblasen ist verboten!
- 4. Die Abstellflächen für Brenner sind so zu wählen, daß Brände nicht entstehen können! Schultische sind durch nicht brennbare Unterlagen vor Brandbeschädigung zu schützen!

Hinweise für die Erste Hilfe

Alle, auch geringfügige Verletzungen sind dem Lehrer zu melden!

Unfälle mit elektrischem Strom

- Bei elektrischem Schlag sofort zurückfallen lassen, um die Verbindung zum Netz zu unterbrechen
- Sofortiges Ausschalten des Stromes, gegebenenfalls Sicherung herausdrehen
- Wegziehen des Verunglückten nur an trockenen bekleideten Körperteilen; wenn vorhanden, trockene Holzstangen benutzen
- Verläuft der Stromweg über die Füße und den feuchten Erdboden, isolierendes Material unter die Füße des Helfers schieben. Der Helfer muß gut isoliert sein, z. B. auf trockenem Holz oder Linoleum stehen, Hände mit trockenen Tüchern umwickeln, Hände durch Gummihandschuhe schützen

Ohnmacht

- Bei gerötetem Gesicht Oberkörper hochlegen
- Bei blassem Gesicht Ohnmächtigen horizontal legen



- Enge Kleidung öffnen frische Luft
- Gesicht, Brust kalt abwaschen Riechmittel reichen
- Körper (Fußsohlen) reiben und bürsten

Wunden, Verbrennungen

- Eventuelle Blufungen stillen Verschmutzungen vermeiden
- Schmutz der Wundumgebung entfernen (mit Jodtinktur oder Alkohol reinigen, immer von der Wunde nach außen) - Wunde nicht waschen
- Wunde nicht mit den Fingern berühren
- Sterilen Verband anlegen
- Grobe Fremdkörper nicht oder nur mit keimfreien Instrumenten aus der Wunde entfernen - Arzt hinzuziehen
- Brandwunden mit kaltem Wasser bis zur Schmerzlinderung kühlen, Brandblasen nicht öffnen, angeklebte Kleidungsstücke nicht abreißen

2.4. Physikalische Messungen

Meßprozeß

vom Menschen herbeigeführte Wechselwirkung eines Meßobjekts mit einer Meßapparatur, um festzustellen, wievielmal die entsprechende Einheit in der zu messenden Größe enthalten ist.

Bestandteil	Erläuterung	Beispiel
Meßobjekt	Eigenschaft (physikalische Größe), die gemessen werden soll	Durchmesser eines Drahtes
Einheit	physikalische Größe, mit der die zu messende Größe verglichen werden soll	Einheit der Länge: 1 Meter (1 m)
Meß- apparatur	Meßgeräte einschließlich der Mittel zur Registrierung der Meßwerte	Mikrometerschraube, Meßgenauigkeit 10 ⁻⁵ m 7 S. 46
Meß- vorschriff	Regeln zur Benutzung der Meßgeräte und zur Durchführung von Messungen	Regelnizur Benutzung der Mikrometerschraube
Meßergebnis	der beim Vergleichen von Meßobjekt und Einheit (ggf. nach Umrechnung auf Basiseinheit) gewonnene Zahlenwert	d = 5 · 10 ⁻⁴ m



MeBverfahren

Direktes Messen die durch Messen zu bestim- mende physikalische Größe kann am Meßgerät unmittelbar ab- gelesen werden	Indirektes Messen die durch Messen zu bestimmende physikalische Größe ist nicht direkt ablesbar, sondern muß mit Hilfe eines bekannten Zusammenhanges aus direkt gemessenen physikalischen Größen berechnet werden		
■ Geschwindigkeit v mittels Tachometer	Geschwindigkeit v einer gleichförmigen Bewegung durch Messen von Weg s und Zeit t und Berechnen aus v = s/t		
elektrischer Widerstand R mittels Widerstandsmeßgerät	elektrischer Widerstand R durch Messen von elektrischer Spannung U und elektrischer Stromstärke I und Berechnen aus $R = \frac{U}{I}$		

Regeln für das Messen

- Für die Qualität eines Meßergebnisses ist die Güte der Messungen wesentlicher als die Anzahl der Messungen.
- Offensichtlich sehr stark von allen anderen Werten abweichende Meßwerte sind bei der Auswertung der Messung nicht zu berücksichtigen.
- Meßergebnisse sollen nicht genauer angegeben werden, als es die Messung auf Grund der Genauigkeit der Meßmittel zuläßt.
- 4. Fehlerangaben sind stets aufzurunden, um im Fehlerbereich zu bleiben.
- Der Größtfehler (S. S.) einer Meßgeräteskalenteilung beträgt eine halbe Einheit der Skalenteilung.
- Bei der Auswertung der Messung ist die Klassengenauigkeit der eingesetzten Meßgeräte zu beachten.
- Bei Zeitmessungen muß die persönliche Reaktionszeit berücksichtigt werden.
 Sie beträgt beim Messen mit der Stoppuhr etwa 0,3 s.

Protokoll

Um physikalische Messungen miteinander vergleichen zu können, müssen Art der Messung und Meßergebnisse registriert werden. Dazu dient ein **Protokoll**.

Inhalt eines Protokolls

Name, Vorname, Versuchspartner, Datum

Gliederung	Auswahl möglicher Teilschritte				
1. Aufgabenstellung	Übernahme aus dem Lehrbuch, Aufgabenstellung des Lehrers, selbständige Erarbeitung				

Gliederung	Auswahl möglicher Teilschritte
2. Aufbau des Experiments	Beschreiben des experimentellen Aufbaus Skizze des experimentellen Aufbaus Angeben des Meßverfahrens Angeben der verwendeten Geräte (z. B. genaue Bezeichnung der Meßgeräte, Angeben des Meßbereichs und der Meßgenauigkeit bzw. der Skalentellung)
3. Durchführung des Experiments	- Beschreiben des Ablaufs des Experiments
4. Ergebnisse	Beschreiben der Beobachtungen Angeben der gemessenen Größen Erfassen der gemessenen Größen in Tabellen
5. Auswertung (/ S. 45)	Theoretische Verarbeitung der Ergebnisse grafisches Darstellen der Ergebnisse Erkennen und Formulieren mathematischer Zusammenhänge Formulieren des Ergebnisses in qualitativer und quantitativer Form
6. Fehlerbetrachtung (/ S. 47)	- Fehlerkritik - Fehlerabschätzung - Fehlerrechnung

Die Gliederung sollte eingehalten werden. Die Teilschritte treffen nicht für jede Aufgabenstellung in gleicher Weise zu.


Auswerten physikalischer Messungen

1. Grafisches Darstellen der Meßergebnisse (/ Grafische Darstellungen, S. 30)

Übertragen der zusammengehörigen Meßwerte (Wertepaare) aus der Meßtabelle in ein Koordinatensystem und Einzeichnen der Kurve. Darstellen auf Millimeterpapier oder einem anderen Koordinatenpapier.

Meßergebnisse eines Experiments zur Ermittlung des Weg-Zeit-Gesetzes des freien Falls

1	2	3	
Nr.	s _n in m	t _n in s	
1	0	0	****
2	0,05	0,10	
3 4 5	0,20	0,19	
4	0,45	0,29	
5	0,80	0,41	





- 2. Erkennen des vermutlichen Zusammenhanges zwischen den ermittelten Wertepaaren
- Parabel, Gerade o. ä.
 - 3. Verarbeiten der Meßergebnisse (/ Genauigkeit physikalischer Größenangaben, S. 46)
- Berechnen von t^2 und von $\frac{s}{t^2}$

Die Zahlenwerte in Spalte 4 und Spalte 5 können erst berechnet werden, nachdem der Zusammenhang zwischen den Größen in Spalte 2 und 3 durch die grafische Darstellung der Meßeraebnisse gefunden worden ist.

4	5
f ² s in s ²	$\frac{s_n}{t^2}$ in $\frac{m}{s^2}$
0	
0,010	5,0
0,036	5,5
0.084	5,4
0,17	5,0 5,5 5,4 4,7

4. Formulieren der Ergebnisse

Die Messungen zeigen, daß der freie Fall einer Kugel eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung ist.

Zwischen dem zurückgelegten Weg und der verflossenen Zeit besteht der Zusammenhang

$$s = \text{Konstante} \cdot t^2 \text{ oder } \frac{s}{t^2} = \text{konstant}$$

Aus der Meßtabelle ergibt sich für die Konstante etwa 5 m · s-2.

5. Durchführen einer Fehlerbetrachtung (/ Fehlerbetrachtungen, S. 47)

Genavigkeit physikalischer Größenangaben

Näherungswerte. Zahlenwerte gemessener oder vorgegebener physikalischer Größen, die bei der praktischen Durchführung von Messungen oder bei Berechnungen ermittelt werden und aus unterschiedlichen Gründen (mögliche oder notwendige Meßgenauigkeit, Meßfehler, verfügbare Meßmittel usw.) vom "wahren" Wert der Meßgröße abweichen.

Näherungswerte ergeben sich in der Praxis beim Messen, beim Zählen und bei mathematischen Operationen, z. B. beim Runden.

Eingangswerte. In die Rechnung eingehende Näherungswerte, die die Genaulgkeit eines Ergebnisses beeinflussen.

Rechnungsfehler. Fehler, die die Genauigkeit eines Ergebnisses durch Runden im Verlaufe der Rechnung beeinflussen.

- Es gilt:
- Der Rechnungsfehler muß stets kleiner sein als der Fehler der Eingangswerte, da sonst die Genauigkeit der Eingangswerte nicht voll genutzt wird.
- Das kann erreicht werden, indem bei der Rechnung 1 bis 2 Dezimalstellen mehr mitgeführt werden und erst im Ergebnis auf die den Eingangswerten entsprechende Genauigkeit gerundet wird.

Runden und Rundungsregeln (Wiss Ma, S. 54)

Regeln für das Rechnen mit Näherungswerten

- Die Genauigkeit eines Rechenergebnisses kann nie h\u00f6her sein als die Genauigkeit der in die Rechnung eingehenden Eingangswerte.
- Berechnungen auf der Grundlage von Meßergebnissen sind nur bis zu der Genauigkeit zu treiben, bis zu der die unmittelbar gemessenen Größen bestimmt werden konnten.
- Beim Rechnen mit N\u00e4herungswerten verschiedener Genauigkeit kann das Ergebnis der Rechnung h\u00f6chstens die Genauigkeit des N\u00e4herungswertes mit der geringsten Genauigkeit haben.
- Beim Addieren und Subtrahieren von N\u00e4herungswerten ist das Ergebnis mit der Genauigkeit anzugeben, die der Summand mit der geringsten Genauigkeit hat.

$$l = l_1 + l_2 + l_3 = 0.765 \text{ m} + 28.71 \text{ m} + 3.3 \text{ m} \approx 32.8 \text{ m}$$

Falsch:
$$l = 32,775 \text{ m}$$

 Beim Multiplizieren und Dividieren von N\u00e4herungswerten ist das Ergebnis mit soviel geltenden Ziffern anzugeben, wie der N\u00e4herungswert mit der geringsten Anzahl geltender Ziffern hat.

$$A = l_1 \cdot l_2 = 2.4 \text{ m} \cdot 3.78 \text{ m} \approx 9.1 \text{ m}^2$$

 In allen Zwischenergebnissen behalte man jeweils eine Ziffer mehr bei, als es die Regeln 4 bzw. 5 vorschreiben.

Eingangswerte:
$$s = 0.20 \text{ m}, t = 0.19 \text{ s}$$

Zwischenergebnis: $t^2 = 0.0361 \text{ s}^2$

Endergebnis:
$$\frac{s}{t^2} \approx 5.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

Falsch:
$$\frac{s}{t^2} = 5,556 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

 Die Angabe einer zu großen Stellenzahl bei physikalischen Ergebnissen ist ein Zeichen mangelnden physikalischen Verständnisses und mangelnder Kritik.

Geltende Ziffern

 Alle Ziffern eines N\u00e4herungswertes mit Ausnahme der Nullen, die links von der ersten von Null verschiedenen Ziffer stehen.

$$g \approx 9.806 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$
 4 geltende Ziffern, $V \approx 150,0 \text{ ml}$ 4 geltende Ziffern, $I \approx 0.305 \text{ A}$ 3 geltende Ziffern

Fehlerbetrachtung


Kritische Einschätzung der Genauigkeit von Meßergebnissen durch

- Fehlerkritik
- Fehlerabschätzung
- Fehlerrechnung

= 214

Meßfehler

Abweichung der Meßwerte x; vom tatsächlichen Wert der zu messenden Größe x. Er setzt sich zusammen aus groben, aus systematischen und zufälligen Fehlern.



Grobe Fehler

Beruhen auf Irrtümern, auf Unachtsamkeit, auf falschen, unqualifizierten, nachlässigen, unaufmerksamen oder gestörten Ablesungen des Experimentators oder auf Defekten der verwendeten Meßmittel und sind prinzipiell vermeidbar. Sie sind als solche meist erkennbar und werden deshalb aus Meßreihen gestrichen. Sie werden manchmal auch als "uneigenfliche Meßfehler" bezeichnet.

Irrtümer des Beobachters durch falsches Ablesen von Ziffern, Nichtbeachtung des Meßbereiches bei Skalenablesung, falsche Haltung des Meßzylinders, Parallaxefehler usw.

Systematische Fehler

Deren Ursache liegt in der Unvollkommenheit der Meßgeräte, der Maßverkörperungen, des Meßverfahrens oder in den Einflüssen von Umwelt und Beobachter. Sie sind nicht vermeidbar, theoretisch prinzipiell aber erkennbar, praktisch, wenn auch oft nur mit sehr großem Aufwand, erfaßbar bzw. korrigierbar. Sie lassen sich nach Größe und Vorzeichen bestimmen und machen den Meßwert unrichtig und werden deshalb manchmal auch als "Unrichtigkeiten" bezeichnet.

Meßgeräte: Fehlertoleranzen eines Meßgerätes (elektrische Meßgeräte für Schülerexperimente gehören zur Güteklasse 2,5. Das bedeutet, daß die Messung von vornherein, durch das benutzte Meßgerät bedingt, eine Meßunsicherheit von ± 2,5% aufweist).

Maßverkörperungen: Differenz zwischen wirklichem und Eichwert bei Wägestücken, bei Längenmeßgeräten, bei elektrischen Meßgeräten usw.

MeBverfahren: Direkte oder indirekte Messung (/ S. 44) und deren Einfluß auf das MeBergebnis.

Umwelteinflüsse: Luftfeuchtigkeit, Temperatur.

Beobachtungseinflüsse: Handhabung der Meßgeräte, Umgang mit den Maßverkörperungen.

Um die systematischen Fehler abzuschätzen, muß das Meßverfahren einer Einschätzung und kritischen Überprüfung unterzogen werden.

Zufällige Fehler

Deren Ursache liegt im Meßvorgang selbst. Sie treten bei Messungen, die wiederholt werden, auf und setzen sich zusammen aus unkontrollierbaren und unbeeinflußbaren zufälligen Einflüssen während der Meßvorgänge und Veränderunged der Meßmittel sowie aus subjektiven, auf den Beobachter zurückführbaren Fehlern (Beobachtungsfehler). Sie lassen sich nicht bestimmen und machen den Meßwert unsicher. Die Unsicherheit kann eingegrenzt werden. Sie werden deshalb manchmal auch als "Unsicherheiten" bezeichnet. Die zufälligen Fehler können den Meßwert positiv oder auch negativ beeinflussen; sie streuen um einen Mittelwert.

 Zufällige Einflüsse: Erschütterungen, Temperaturschwankungen während des Meßvorganges, Schwankungen der Netzspannung.

Subjektive Fehler: Ablesefehler, Geschicklichkeit des Beobachters.

Die Ursachen der unterschiedlichen Meßergebnisse sind zahlenmäßig nicht erfaßbar und experimentell nicht trennbar.

Meßreihe

Hilfsmittel zur Abschätzung der Fehler, die durch statistische Schwankungen des Meßwertes (zufällige Fehler) entstehen.

Der in der Tabelle angegebene Meßwert für die Fallzeit einer Kugel aus 0,8 m
 Höhe wurde durch fünfmaliges Messen der Zeit für diese Fallhöhe gewonnen.

Meßgerät: Polydigit; 1/100 s Meßgenauigkeit; Meßstab 1 m,

1-mm-Teilung

Spalte 1: Nummer i der n Einzelmessungen der Meßreihe

Spalte 2: Meßwerte der Einzelmessungen

Spalte 3: Absoluter Betrag der Differenz zwischen dem Mittelwert \overline{t} und dem einzelnen Meßwert t_i (\nearrow S. 51)

1	2	3
1	t _i in s	$t_{\rm i} - \bar{t} \ln s$
1	0,40	0,01
2	0,41	0,00
1 2 3 4 5	0,41	0,00
4	0,40	0,01
5	0,43	0,02
	2,05	At = 0.04



Fehlerkritik

Kritische Einschätzung der Genauigkeit von Meßergebnissen durch wörtliche Aufzählung der Fehlerursachen.

Verweisen auf Wasserwert der Gefäße, Hinweis auf Einfluß der Lufttemperatur, Verweisen auf unterschiedliche, subjektiv bedingte, ungenaue Ablesungen, verbleibende Wasserreste in den Gefäßen bzw. im Meßzylinder, auftrefende Reibung, Ableseparallaxe u. a.

Fehlerabschätzung

Kritische Einschätzung der Genauigkeit von Meßergebnissen, die mit systematischen Fehlern behaftet sind, durch Angabe der Meßgröße als Summe aus dem Meßwert und dem geschätzten Größtfehler (Fehlertoleranz – / S. 51). Die Messung wird nur ein einziges Mal durchgeführt. Der Größtfehler dieser Messung wird abgeschätzt.

Güte einer Waage, eines Thermometers, Gerätefehler u. a.

Meßbeispiel

Das Volumen einer Flüssigkeit wird mit einem Meßzylinder mit einem Meßbereich bis 250 ml und einer Skalenteilung 2 ml bestimmt; es sei 150,0 ml. Der Größtehler des Meßfehlers beträgt eine halbe Einheit der Skalenteilung, also 1,0 ml. Es wird angenommen, daß die Temperatur der Flüssigkeit gleich der Eichtemperatur (20 °C) des Meßzylinders sei.

Meßgröße:
$$V = (150.0 \pm 1,0) \text{ ml}$$

Relativer Fehler:
$$\frac{\Delta \overline{V}}{\overline{V}} = \frac{1,0 \text{ ml}}{150,0 \text{ ml}} = 0,007$$

Prozentualer Fehler:
$$\delta_{\%} = \frac{\Delta \overline{V}}{\overline{V}} \cdot 100\% = 0.7\%$$


Einfache Fehlerrechnung

Kritische Einschätzung der Genauigkeit von Meßergebnissen, die durch statistische Schwankungen des Meßwertes fehlerbehaftet sind, durch Angabe der Meßgröße als Summe aus dem Mittelwert und der Fehlertoleranz $V = \overline{V} \pm \Delta \overline{V}$. Zur quantitativen Abschätzung des Fehlers, der durch die statistischen Schwankungen des Meßwertes entsteht und zur Bestimmung der Meßgröße werden der Mittelwert, der durchschnittliche, der relative und der prozentuale Fehler des Meßwertes berechnet.

Definition and Formel zur Berechnung	Beispiel
arithmetisches Mittel aller einzelnen Meßwerte oder Mittelwert wahrscheinlichster Wert für das Ergebnis unter den gemessenen Werten einer Meßreihe, falls die Einzelmessungen voneinander unabhängig und gleichwertig sind	$\overline{t} = \frac{1}{5} \cdot 2,05 \text{ s}$ $\overline{t} = 0,41 \text{ s}$


Definition und Formel zur Berechnung	Beispiel
Formel zur Berechnung: $\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$	
2. durchschnittlicher Fehler, øbsoluter Fehler oder Fehlertoleranz Mittelwert der absoluten Abweichungen der Einzelmessungen x _i vom Mittelwert x	$\Delta \overline{t} = \frac{1}{5} \cdot 0.04 \text{ s}$ $\Delta \overline{t} = 0.008 \text{ s}$ $\Delta \overline{t} = 0.01 \text{ s}$
Formel zur Berechnung: $\Delta \overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i - \overline{x} $	
3. relativer Fehler oder Fehleranteil Angabe über die Güte einer Messung im Vergleich zu anderen Messungen	$\delta = \pm \frac{0.01 \text{ s}}{0.41 \text{ s}}$ $\delta = \pm 0.02$
Formel der Berechnung: $\delta = \pm \frac{\Delta \overline{x}}{\overline{x}}$	
4. prozentualer Fehler relativer Fehler in Prozent	$\delta\% = \pm 0.02 \cdot 100\%$ $\delta\% = \pm 2\%$
Formel zur Berechnung: $\delta\% = \delta \cdot 100\%$	
5. Meßgröße oder Meßergebnis der gemessenen Größe physikalische Größe, deren Wert beim Messen erfaßt wird und die als Summe aus Mittelwert und Fehlertoleranz angegeben wird	$t = (0.41 \pm 0.01) \text{ s}$ oder $0.40 \text{ s} \le t \le 0.42 \text{ s}$
Formel zur Berechnung: $x = \overline{x} \pm \Delta \overline{x}$ oder $(\overline{x} - \Delta \overline{x}) \le x \le (\overline{x} + \Delta \overline{x})$	
6. Größtfehler Unsicherheit eines Meßwertes bei einer Fehlerabschätzung. Der Größtfehler ist gleich der Summe aus – nicht erfaßbaren systematischen Fehlern (sie werden aus den verwendeten Meßgeräten, aus dem Meßverfahren usw. abgeschätzt) und – zufälligen Fehlern (sie werden bei einer genügend großen Anzahl von Meßwerten durch eine statistische Fehlerbetrachtung bzw. bei wenigen Meßwerten durch eine Abschätzung ermittelt)	Der Größtfehler einer Meßgeräte- skalenteilung be- trägt eine halbe Ein- heit der Skalentei- lung. Z. B. Skalen- teilung eines Ther- mometers 1 K, Größtfehler 0,5 K

2.5. Lösen physikalischer Aufgaben





Schrittfolge		253			Beme	rkungen	
	P	roblem i	physikal n einen m Ansatz un	athe-	chung Die A	en sind o	en Größenglei aufzuschreiber er unabhängi eichungen dar
	c	hungen	e Größer nach der Größen un	ge-	der g Die g bener Größ ander Auf d seite	esuchter esuchten Größen engleich verknü er recht	en Gleichung: nur gegeben
tentielle En linigen Bev	e: Anwenden d ergie der Kugel vegung und der erpunkt im Pun	im Punk kinetisch	t A ist glei	ch der	kinetisc	hen Ene	rgie der gerad
der mechanischen Energie mome einer in bez ihren i		Träghei momen einer K in bezu ihren D messer	t ugel g auf	Winkelge- schwindig- keit der Rotation eines starren Körpers			
$E_{pot} = E_{kin} +$	· E _{rol}		$J=\frac{2}{5}r$	n·r²	ω = -	v r	$\sin \varphi = \frac{h}{s}$
Potentielle Energie einer Kugel	Kinetische Energie der gerad- linigen Bewegung	Kineti Energ einer tieren Kugel den K	ie ro- den l um				
$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$	$E_{kin} = \frac{m}{2} \cdot v$	E _{rot} =	$=\frac{J}{2}\cdot\omega^2$	14			
Control of the Contro			-1	-			
100	SPIP IN PURSUE			1000		_	



Die Geschwindigkeit der Kugel im Punkt B beträgt etwa 2,1 m · s · 1

Schrittfolge		Bemerkungen	
(6) Prüfen des Ergeb nisses	Führe eine Probe durch!	Gleichungsprobe zum Pr fen von Fehlern beim Durc führen der Rechnung, E	
		heitenprobe zwischen d Einheit der gesuchten u der Einheit der errechnet Größe, Vergleich des fi chenergebnisses mit dem b	
	Diskutiere das Ergebnis Im Hinblick auf die Auf- gabenstellung, einschließ- lich spezieller Fälle oder von Grenzfällen!	gebnis der Überschlags- rechnung.	
The second secon	Schätze das Ergebnis be- züglich seiner praktischen Bedeutung ein!	lst das Ergebnis seinem Be trage und seiner physikal schen Aussage nach sinnvoll Deckt es sich mit entspre chenden Erfahrungswerten Kann das praktisch möglic sein?	

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} J \cdot \omega^2$$

$$h = \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{g} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{v^2}{g}$$

$$h = \frac{7}{10} \cdot \frac{v^2}{g} = \frac{7 \cdot 4.2 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{10 \cdot 9.81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 0.30 \text{ m}$$

$$\text{mit} \quad s = \frac{h}{\sin \varphi} \text{ folgt } s = \frac{0.30 \text{ m}}{0.5} = 0.60 \text{ m}.$$

Da sich die Bewegung der Kugel aus einer Translations- und einer Rotationsbewegung zusammensetzt, müßte die Geschwindigkeil, die die Kugel nach dem Durchlaufen der geneigten Ebene erreicht, kleiner sein als die beim freien Fall aus der Höhe h erreichte Geschwindigkeit. Beim freien Fall tritt keine Rotation der Kugel um eine Schwerpunktachse auf.

Die Endgeschwindigkeit der Kugel beim freien Fall berechnet sich nach

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m} \cdot s^{-2} \cdot 0,30 \text{ m}} = \sqrt{5,89 \text{ m}^2 \cdot s^{-2}}$$

v ≈ 2.4 m·s-1

Das für die Bewegung auf der geneigten Ebene gefundene Ergebnis ist sinnvoll.

3.1. Grundbegriffe

Abgeschlossenes System

Idealisierte Anordnung von Körpern (Systemelemente), bei denen zwischen dem System und der Umgebung über die Systemgrenze hinweg keine Wechselwirkung, das heißt, weder ein Stoffaustausch noch ein Energieaustausch stattfindet.

Experimentell sind abgeschlossene Systeme nur annähernd realisierbar.

- Thermodynamisches System, S. 81
- / Stoffliches System, Wiss Ch S. 68

Erhaltungssätze

Erfahrungssätze über die zeitliche Konstanz der Werte bestimmter physikalischer Größen (Erhaltungsgrößen) bei Vorgängen in abgeschlossenen Systemen. Diese Sätze sind eine wesentliche physikalische Grundlage für die philosophische Aussage von der Erhaltung der Materie, die sich in ständiger Umwandlung befindet, aber unerschaffbar und unzerstörbar ist.

Übersicht zu einigen Erhaltungssätzen

Erhaltungssatz	Mathematische Formulierung
Energieerhaltungssatz	$\Sigma^E = \text{konstant}$
Masseerhaltungssatz gilt wegen der Masse-Energie-Beziehung nur, wenn keine Energieänderungen auf- treten.	$\sum m = \text{konstant}$
Impulserhaltungssatz	$\Sigma(m \cdot v) = \text{konstant}$
Drehimpulserhaltungssatz	$\Sigma(J\cdot\overrightarrow{\omega})=$ konstant
Ladungserhaltungssatz	$\Sigma Q = konstant$

Erhaltungsgröße

Physikalische Größe, die sich während des Ablaufs von physikalischen Vorgängen in einem abgeschlossenen System nicht ändert und damit von der Zeit nicht abhängig ist.

≠ Erhaltungsgrößen, S. 9

3.2. Energieerhaltungssatz

Energie

Zustandsgröße, die das in einem abgeschlossenen System, z.B. in Körpern und Feldern, enthaltene Arbeitsvermögen kennzeichnet.

Energieformen

- Mechanische Energie Emech, Epot, Ekin, Erot (/ S. 128)
- Elektromagnetische Energie E_{el}, E_{magn} (/ S. 203)
- Energie der Lichtquanten Estr (/ S. 87)
- Innere Energie U (/ S. 151), auch thermische Energie
- Bindungsenergie (im weiteren Sinne auch als innere Energie anzusehen)
- Chemische Energie Echem (S. 60)
- Kernbindungsenergie E_B (∕ S. 287)

Satz von der Erhaltung der Energie

Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden, sondern nur auf andere Systeme übertragen und in andere Energieformen umgewandelt werden.

 $\Sigma E = konstant$

Zusammenhang zwischen Arbeit und Energie

Die Energie (Zustandsgröße) eines Systems kann sich dadurch ändern, daß am oder vom System Arbeit (Prozeßgröße) verrichtet wird. $\Delta E=W$

Arbeitsformen (Prozeßgrößen)

- Mechanische Arbeit Wmech (S. 100)
- Wärme Q (/ S. 151)
- Elektrische Arbeit Wei (/ S. 192)



Satz von der Erhaltung der mechanischen Energie

In einem abgeschlossenen reibungsfreien mechanischen System ist die Summe aus potentieller und kinetischer Energie und Rotationsenergie konstant. $E_{\rm mech} = E_{\rm pot} + E_{\rm kin} + E_{\rm rot}$

 $E_{pot} + E_{kin} + E_{rot} = konstant$

1. Hauptsatz der Thermodynamik

Voraussetzung: Die kinetische und die potentielle Energie des Systems sind zu vernachlässigen; es erfolgt keine Übertragung von stoffgebundener Energie und Strahlungsenergie.

Die Änderung der Energie eines thermodynamischen Systems ist gleich der Summe der über die Systemgrenze übertragenen Wärme und Arbeit.

$$\Delta U = Q + W$$

$$U_e - U_a = Q + W$$

Ue, Ua: Innere Energie, Endzustand, Anfangszustand
Q: Wärme, Zufuhr positiv, Abgabe negativ
W: Arbeit, Zufuhr positiv. Abgabe negativ

Beispiel	Arbeit und Energie	Symbol	Größengleichung
Arbeit eines Gases beim Ausdehnen durch Erwärmung	Wärme	Q	$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$
Wn	Innere Energie des idealen Gases	U	$U = N \cdot \overline{E}_{kin}$
Q - ΔU			

Ein Perpetuum mobile, eine Maschine, die ohne Zufuhr von Energie mechanische Arbeit verrichtet (/ S. 100), kann es nicht geben.

2. Hauptsatz der Thermodynamik

Wärme kann niemals von selbst von einem System niederer Temperatur auf ein System höherer Temperatur übergehen.

Ein Perpetuum mobile zweiter Art, eine Maschine, die einem Wärmebehälter dauernd Wärme entzieht und mechanische Arbeit abgibt (S. 168), kann es nicht geben.



Elektromagnetische Energie

Die Summe der Energie des elektrischen Feldes Ent, des magnetischen Feldes Emagn und der Stromarbeit Wel (Stromwärme) ist konstant.

 $E_{\rm el} + E_{\rm magn} + W_{\rm el} = {\rm konstant}$

Beispiel	Arbeit und Energie	Symbol	Größengleichung
Elektrischer Schwingkreis	Arbeit des elektri- schen Stromes	Wei	$W_{\rm el} = U \cdot I \cdot I$
C L Emagn	Energie des elektri- schen Feldes (/* Kondensator, S. 201)	E _{el}	$E_{\rm el} = \frac{1}{2} C \cdot U^2$
Emogn Eel+Emogn	Energie des magne- tischen Feldes (/ Spule, S. 209)	E _{magn}	$E_{\text{magn}} = \frac{1}{2} L \cdot I^2$
$E_{\text{el}} + E_{\text{magn}} + W_{\text{el}}$ W_{el} $E_{\text{el}} + E_{\text{magn}}$	Energie der Licht- quanten (/ S. 87)	E _{str}	$E_{\rm str} = h \cdot f$

Der Zusammenhang wird in vereinfachter Form für das System "Elektrischer Schwingkreis" formuliert.

Bedingung: Abgeschlossenes System (elektrischer Schwingkreis), Strahlungsenergie wird nicht abgegeben.

Im Schwingkreis (S. 219), dem Energie zugeführt wurde, findet eine periodische Umwandlung zwischen beiden Energiearten statt. Wegen der am Widerstand R der Leiter verrichteten elektrischen Arbeit Wei nehmen Eel und Emagn exponentiell ab (Dämpfung). Die Arbeit des elektrischen Stromes erzeugt Wärme.



Bindungsenergie

Die Energie der chemischen Bindung und die Kernbindungsenergie können in andere Energieformen umgewandelt werden.

Beispiel	Energie	Symbol	Größengleichung
Kernreaktion	Ruhenergie	E _o	$E_{o} = m_{o} \cdot c^{z}$
E B	Kern- bindungs- energle	EB	$\begin{aligned} E_{\rm B} &= \Delta_m \cdot c^2 \\ \Delta_m &= (Z \cdot m_{\rm po} + N \cdot m_{\rm no}) \\ &- m_{\rm oK} \end{aligned}$
Chemische Reaktion	Chemische Energie bei exothermer Reaktion	E _{chem}	$E_{\text{chem}_1} = E_{\text{chem}_2} + Q$
E _{chem 2}	bei endo- thermer Reaktion		$E_{\text{chem}_1} + Q = E_{\text{chem}_2}$

/ Masse-Energiebeziehung, S. 83, Kernbindungsenergie, S. 287

Wirkungsgrad bei Energieumwandlung

Die zugeführte Energie $E_{z\nu}$ und die Summe aller abgegebenen Energieformen $E_{\alpha b}$ sind gleich.

$$E_{zu} = \sum_{i=1}^{n} E_{ab,i}$$

Für die technische Anwendung Interessiert nur der nutzbare Teil der Energie.

Der Wirkungsgrad η ist gleich dem Quotienten aus der nutzbaren Energie und der zugeführten Energie.

$$\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}} \; ; \quad \eta \le 1$$

Transformator

Auf der Sekundärseite wird nutzbare elektrische Energie abgegeben, außerdem tritt nicht nutzbare thermische Energie und Energie des magnetischen Streufeldes auf.

Mechanischer Wirkungsgrad, S. 130, Wirkungsgrad einer Warmekraftmaschine, S. 171, Thermischer Wirkungsgrad, S. 172

3.3. Weitere Erhaltungssätze

Masseerhaltungssatz

Zwischen der Masse der Ausgangsstoffe m_a und der Masse der Endstoffe m_a gibt es keine wägbaren Unterschiede.

 $\sum m_{\alpha} = \sum m_{e}$

Durch die Masse-Energie-Beziehung wird der Satz von der Erhaltung der Masse mit dem Energieerhaltungssatz verbunden. Sind z. B. chemische Reaktionen mit Energieabgabe oder Energieaufnahme verbunden, so muß nach der Masse-Energie-Beziehung auch eine Massenänderung eintreten. Diese ist kleiner als die technisch erreichbare Wägegenauigkeit.

Impulserhaltungssatz

Der Impuls eines abgeschlossenen physikalischen Systems ist konstant.

 $\sum_{i} (m \cdot v) = \text{konstant}$ (Bedingung $F_a = 0$)

Der Impuls ist ein Vektor $\overrightarrow{p} = \overrightarrow{m \cdot y}$

Wirken zwischen einzelnen Teilen eines Systems nur Innere Kräfte, so ergibt die vektorielle Addition der Einzelimpulse wieder den ursprünglichen Impuls für das Gesamtsystem.

Rakete, Rückstoß bei Feuerwaffen, Wasser- und Luftfahrzeugen.

Drehimpulserhaltungssatz

Der Drehimpuls eines abgeschlossenen physikalischen Systems ist konstant.

 $\Sigma (J \cdot \overrightarrow{\omega}) = \text{konstant}$ (Bedingung $M_{\alpha} = 0$)

Im abgeschlossenen System hat eine Vergrößerung des Trägheitsmomentes J eine Verringerung der Winkelgeschwindigkeit $\stackrel{\rightarrow}{\omega}$ zur Folge und umgekehrt.

Pirouette, Salto, Planeten- und Satellitenbewegung

Drehimpuls, S. 124

Ladungserhaltungssatz

In einem abgeschlossenem physikalischen System bleibt die Summe aller negativen und positiven Ladungen stets konstant.

 $\Sigma Q = konstant$

Alle Vorgänge der Ladungstrennung, Paarzerstrahlung.

4.1. Grundbegriffe

Körper

Begrenzter makroskopischer Raumbereich, der von Masseteilchen ausgefüllt ist; Gegenstand physikalischer Untersuchungen. Körper haben Volumen, Masse und bestehen aus Stoff

Kristall, Regentropfen, Luftblase

Stoff

Im makroskopischen Raumbereich eine Anhäufung von Teilchen (Struktureinheiten wie Atome, Moleküle, Kationen, Anionen), die untereinander in Wechselwirkung stehen;

befindet sich im festen, flüssigen oder gasförmigen Aggregatzustand.

Ein Stoff besitzt typische Eigenschaften, die den Struktureinheiten, aus denen er aufgebaut ist, nicht zukommen (z. B. Dichte, Härte, Festigkeit, Aggregatzustand, Schmelztemperatur) und die meist auch nicht Summe der Teilcheneigenschaften darstellen.

/ Stoff, Wiss Ch. S. 10


Aufbau der Stoffe

Stoffe bestehen aus Teilchen	Kohlenstoff besteht aus Kohlenstoff- atomen (C) Ammoniak besteht aus Ammoniak-
The same of the sa	molekülen (NH ₃) Natriumchlorid (Kochsalz) besteht aus Natrium- und Chlorid-Ionen (Na ⁺ + Cl ⁻)
Der Zusammenhalt der Stoffe wird durch Kräfte vermittelt	Kohäsionskraft Adhäsionskraft
Die Teilchen befinden sich in ständiger, unregelmäßiger Bewegung	Brownsche Bewegung Diffusion

Molekül, Wiss Ch, S. 40, Ionen, Wiss Ch, S. 38

Physikalische Felder

Zustände des Raumes, die durch Existenz von Massen, Magnetpolen oder elektrischen Ladungen und Strömen hervorgerufen werden und Kraftwirkungen vermitteln. Sie erfüllen den Raum zwischen den Körpern und auch zwischen Teilchen kontinuierlich. Elektromagnetische Felder und veränderliche Gravifationsfelder können auch losgelöst von physikalischen Körpern, d. h. auch im Vakuum existieren und breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das Feld ist neben dem Stoff eine Erschelnungsform der Materie.



Eigenschaften der Körper, ihrer Teilchen und Felder

Grundeigenschaften. Sie sind Zeugnis der materiellen Einheit der Welt.

Jeder Körper besteht aus Stoff und ist mit seinem ihm wesenseigenen Feld verbunden.

Felder sind Objekte der Vermittlung von Wechselwirkungen zwischen Teilchen bzw. Körpern (außer bei direkter Berührung zweier Körper). Das Feld ist an den Wechselwirkungen beteiligt.

Körper werden von Feldern durchdrungen, die Felder beeinflussen sich gegenseitig. Wo ein Körper ist, kann auch ein Feld sein. Elektrische und magnetische Felder lassen sich mit bestimmten Mitteln abschirmen.

Gemeinsame Eigenschaften

Körper, Teilchen und Felder existieren unabhängig vom Bewußtsein der Menschen.

Teilchen und Felder können nicht aus dem Nichts entstehen, sie können auch nicht verschwinden, wohl aber sich ineinander umwandeln.

Körper, Teilchen und Felder besitzeh Masse, Energie, Impuls und andere physikalische Eigenschaften.

Teilchen und Felder haben eine Ihnen eigene Struktur.

Sowohl Teilchen als auch Felder haben Korpuskel- und Welleneigenschaften.

Für Körper, Teilchen und Felder gelten die Gesetze der Erhaltung der Energie, der Masse, der Ladung usw. (unter Berücksichtigung der Ruhenergie und der Impulsmassen

Unterschiedliche Eigenschaften

Eine genaue räumliche Lokalisierung ist nur für Körper möglich.

Felder besitzen keine Ruhmasse.

Körper bzw. Teilchen können sich mit beliebiger Geschwindigkeit v bewegen, jedoch ist stets v < c.

Statische Felder bewegen sich mit den Körpern, von denen sie ausgehen. Änderungen im Feld breiten sich immer mit Lichtgeschwindigkeit

Körper bzw. Teilchen können sich beschleunigt bewegen. Felder, die an diese gebunden sind, verlieren ihren statischen Charakter.

Eigenschaften von Feldern

Eigenschaften der Felder	Gravitationsfeld	elektrostatisches Feld
Quellen	Masse der Körper	ruhende elektrische Ladung
Wechselwirkungen mit Kör- pern	wirkt auf alle Körper infolge deren Masse m	wirkt auf Ladungsträger der Ladung Q
Feldgrößen für Intensität der Wechselwirkung	$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$
Richtung der Kräfte auf Kör- per im Feld	$\vec{f} \parallel \vec{a}$	₹∥ ⋷
Beispiele für Felder	Feld einer Punktmasse M $a = k \frac{M}{r^2}$	Feld einer Punktladung Q $E = \frac{Q}{4\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot r^2}$
Feldkonstante	$k = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$	$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$ AsV ⁻¹ m ⁻¹
Stoffspezifische Feldgrößen	e Committaci na Albina	ϵ_{r}
Energie von Feldern	Änderung der potentiellen Energie eines Körpers im Feld einer Punktmasse M $E_{\rm pot} = k \cdot m \cdot M \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$	in einem Kondensator gespeicherte Energie $E_{\rm el} = \frac{1}{2} \ C \cdot U^2$
Ausbreitungsgeschwindigkeit	v = c	an Ladungsträger gebunder
Relative Intensität der Wech- selwirkung, bezogen auf Elektronen	10-40	1.
Abhängigkeit der Beschleu- nigung eines Körpers im Feld von seiner Masse	unabhängig	abhängig
Verhalten bei Überlagerung	Superpositionsprinzip gilt	Superpositionsprinzip gilt
Einfluß auf Stoffe im Feld	noch nicht festgestellt	Elektrisierung



magnetostatisches Feld	elektromagnetisches Feld
bewegte elektrische Ladung (Magnete oder konstante elektrische Ströme)	beschleunigt bewegte elektrische Ladung (Wechselströme)
wirkt auf Magnete, stromführende Leiter und bewegte Ladungsträger	wirkt auf Magnete, Ladungsträger und stromführende Leiter, wird von Stoffen ab- sorbiert oder ionisiert sie
$B = \frac{F}{Q \cdot v} \text{ mit } \overrightarrow{F} = Q \cdot \overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B}$	zeitlich veränderliche, voneinander abhängige Größen \overrightarrow{E} und \overrightarrow{B}
$\vec{F} \perp \vec{B} \perp \vec{I}$	$\vec{F} \perp \vec{B} \perp \vec{I}$
Feld einer vom Strom I durchflossenen Spule $\mathbf{B} = \mu_{0} \cdot \mu_{\mathbf{r}} \cdot I \frac{N}{I}$	Hertzsche Wellen, Licht
$\mu_{\rm o} = 1,257 \cdot 10^{-6} {\rm Vs \cdot A^{-1} \cdot m^{-1}}$	$arepsilon_{ m o}$ und $\mu_{ m o}$
μ _r	$\varepsilon_{ m r}$ und $\mu_{ m r}$
Im Innern einer Spule gespeicherte Energie $E_{\rm mag} = \frac{1}{2} \ {\rm L} \cdot {\it I}^{2}$	Gesamlenergie $E = E_{el} + E_{mag}$
an Magnete oder elektrische Ströme gebunden	v = c
The second	
abhängig	abhängig
Superpositionsprinzip gilt	Superpositionsprinzip gilt (kohärente Wei- lenfelder interferieren)
Magnetisierung	Induktion



Teilchen

Nach den Vorstellungen der klassischen Physik die Bausteine der Stoffe und der aus ihnen bestehenden Körper. Sie sind diskrete Mikroobjekte und treten als Moleküle, Atome, Ionen, Elektronen v. a. auf.

Die Begriffe Korpuskel und Partikel werden bedeutungsgleich mit Teilchen verwendet.

Der Begriff Elementarteilchen wird in der modernen Physik für alle mikrophysikalischen materiellen Objekte verwendet, unabhängig davon, ob sie bei Wechselwirkungen Teilchen- oder Feldstruktur zeigen.

So spricht man auch vom Photon als einem Teilchen des elektromagnetischen

- ✓ Elementarteilchen, S. 274
- → Welle-Teilchen, S. 85

Kohäsionskraft

Kraft, durch die die Teilchen eines Körpers zusammengehalten werden. Die Kohäsionskraft ist bei festen Körpern groß, bei Flüssigkeiten geringer und bei Gasen am kleinsten. Daraus folgt eine unterschiedliche Verschiebbarkeit der Teilchen und die große Kompressibilität der Gase.

Zusammenhalt der Atome und Ionen im Kristallgitter.

Adhäsionskraft

Kraft, durch die Teilchen verschiedener, sich berührender Körper zusammengehalten werden.

Haften von Kreide an der Tafel, Leim am Holz, Kitt am Fenster, Wasser an der Gefäßwand.

Kapillarität. Erscheinung, die beobachtet werden kann, wenn eine Flüssigkeit in einer engen Röhre (Kapillare) infolge der Adhäsionskraft emporsteigt.

Strahlung

Erscheinungsform der freien, räumlichen und zeitlichen Ausbreitung der Energie durch Wellen oder durch Teilchen im leeren oder im mit einem Stoff erfüllten Raum.

- Wellenstrahlung: Röntgenstrahlung
- Teilchenstrahlung: radioaktive α- und β-Strahlung



4.2. Physikalische Erscheinungen beim Zusammentreffen von Körpern und Feldern

Allgemeine Erscheinungen bei Wechselwirkungen

Wechselwirkungen zwischen Körpern und Feldern sind gesetzmäßig ablaufende Vorgänge, an denen die Eigenschaften der beteiligten materiellen Objekte erkannt werden können. Sie werden deshalb zur Bestimmung und Messung der Eigenschaften von Körpern und Feldern bewußt herbeigeführt. Bei Wechselwirkungen finden Umwandlungen der Feldenergie in andere Energieformen und umgekehrt statt. Bei Wechselwirkungen zwischen Körpern, die auf unmittelbarer Berührung beruhen, z. B. beim Austausch von thermischer Energie zwischen zwei Flüssigkeiten oder beim mechanischen Stoß, ist keine Feldenergie beteiligt.

Wechselwirkungen zwischen Gravitationsfeldern und Körpern

Wechselwirkung	Beispiel
Gegenseitige Anziehung aller Körper	Mond und Erde, freier Fall der Körper, Verformung von Körpern, Schwingung eines Pendels
Beschleunigung aller bewegten Körper	krummlinige Bahnen der Himmels- körper und künstlichen Weltraumkörper
Wirkungen der Gravitationsfelder auf Photonen	Ablenkung des Lichts, Veränderung der Energie von Photonen (Rotverschiebung im Gravitationsfeld)

Wechselwirkungen zwischen elektrostatischen Feldern und Körpern

Wechselwirkung	Beispiel
Ladungstrennung in Körpern	Glühemission, Dissoziation, Ionisation
Elektrisierung der Körper	Influenz
Bewegung elektrisch geladener makrophysikalischer Körper im Feld (Bewegung in Richtung der Feldkraft)	Elektrostaubfilter
Bewegung elektrisch geladener Teilchen (mikrophysikalischer Körper)	Strom in Metallen und Halbleitern Strom in Gasen und Im Vakuum Strom in wäßrigen Lösungen von Säuren, Basen und Salzen

Wechselwirkungen zwischen magnetostatischen Feldern und Körpern

Wechselwirkung	Beispiel
Magnetisierung von Körpern, die aus bestimmten Stoffen bestehen	ferromagnetische Stoffe, Hart- und weichmagnet. Werkstoffe
Ablenkung magnetisierter Körper	Kompaßnadel
Bewegung magnetisierter Körper im Feld	Magnetkissenbahn, Linearmotor
Änderung der Richtung bewegter elektrischer Ladungsträger (Lorentzkraft)	Elektronenstrahlröhre
Kräfte auf stromführende Leiter	Elektromotor

Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischen Feldern und Körpern

Wechselwirkung	Beispiel
Erscheinungen beim Übergang in Körper Chemische Wirkungen des Feldes auf den Stoff	Reflexion am Spiegel Brechung in optischen Linsen Beugung des Sonnenlichts am Mondrand Polarisation des Lichts in Filtern Druck auf Körper (Lichtmühle) Absorption des Feldes durch den Stoff – (Absorptionsspektrum durch Kochsalz) Photoeffekt – Lichtschranke Ionisation – Leuchtröhre Lumineszenz – sogenannte Leuchtfarben Änderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit bei optisch dichteren und dünneren Medien – Kronglas und Diamant Fotochemie
Physiologische Wirkungen	Fotosynthese Kurzwellen

Wechselwirkungen zwischen Feldern

Wechselwirkung	Beispiel	
Gleichartige Felder	Gravitationsfelder der Planeten des Son-	
überlagern sich	nensystems	
Felder interferieren	optische, akustische Interferenzerschei-	
bei Überlagerung	nungen	

Veränderliche elektromagnetische Felder werden aufgrund ihrer Masse in Gravitationsfeldern abgelenkt.

Wechselwirkungen zwischen Gravitationsteldern und konstanten elektrischen und magnetischen Feldern konnten noch nicht gemessen werden. Grundlegende Vorgänge, die in verschiedenen Teilgebieten der Physik unter spezifischen Bedingungen auftreten und beschrieben werden können, z.B. in der Mechanik (/ S. 14), Elektrizitätslehre (/ S. 179), Optik (/ S. 242) sowie Atom- und Kernphysik (/ S. 272).

In diesem Abschnitt sollen allgemeine Eigenschaften und Zusammenhänge für diese Vorgänge dargestellt werden.

5.1. Grundbegriffe

Schwingung und Welle

Vorgang	Schwingung	Welle
Definition	Eine Schwingung ist ein physika- lischer Vorgang, der durch die zeitlich periodische Änderung einer physikalischen Größe be- schrieben werden kann	Eine Welle ist ein physikalischer Vorgang, bei dem Energie übertragen, jedoch kein Stoff transportiert wird und der durch zeitliche und räumliche periodische Änderungen einer physikalischen Größe beschrieben werden kann.
Gleichung	$y = f(t)$ $y = y_{\text{max}} \cdot \sin \omega \cdot t$	$y = f(s, t)$ $y = y_{max} \cdot \sin \left[2\pi \left(\frac{s}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) + \varphi \right]$
Entstehung	Eine Schwingung entsteht, wenn einem schwingungsfähigen System (Schwinger) Energie zugeführt wird. Zwischen gekoppelten Energiespeichern kann diese Energie ausgelauscht werden.	Eine Welle entsteht, wenn sich ein Schwingungsvorgang im Raum in- folge Kopplung schwingungsfählger Objekte (Teilchen, Felder) aus- breitet. Dabei wird Energie über- tragen.

Merkmal	Energieumwandlung	Energieübertragung
Grafische Darstellung	Harmonische Schwingung Der Momentanwert einer Größe ändert sich periodisch mit der Zeit t.	Harmonische Welle (lineare Welle) Der Momentanwert einer Größe ändert sich zu einer bestimmten Zeit to (to = konstant) mit der Ent- fernung s vom Erregerzentrum y Ausbreitungs- richtung
	Jeder Schwingungszustand wiederholt sich in gleichen Zeiten T.	Jeder Schwingungszustand wiederholt sich in gleichen räumlichen Abständen Æ. Der Momentanwert einer Größe ändert sich gleichzeitig periodisch mit der Zeit f an einem bestimmten Ort so, (so = konstant).
Beispiel	Mechanische Schwingung (Pendelschwinger, horizontaler Federschwinger) / S. 134 elektromagnetische Schwingung, / S. 74 Wechselstrom, / S. 193	elektromagnetische Welle, / S.222 Hertzsche Wellen, / S. 222

Kenngrößen einer Schwingung

Kenngröße	Formel- zeichen	Definition	Grafische Darstellung bzw mathematische Beziehung
Momentan- wert	z. B. y	Physikalische Größe, die sich zeitlich periodisch än- dert (z. B. Auslenkung oder Elongation, Wechselstrom- stärke)	y = ((t)



Kenngröße	Formel- zeichen	Definition	Grafische Darstellung bzw. mathematische Beziehung
Amplitude (Maximal- wert)	z.B. y _{max}	Höchstwert der sich zeitlich periodisch ändernden phy- sikalischen Größe	y ymax ymax
Phasen- konstante (Null- phasen- winkel)	φ	Argument für den Mo- mentanwert zur Zeit t = 0.	y w.t
Schwin- gungs- daver (Periode)	T	Zeitdauer einer vollen Schwingung	1
Frequenz	f.	Quotient aus Schwingungs- anzahl n und Zeit t	$f = \frac{n}{t}; \ f = \frac{1}{T}$
Kreis- frequenz	ω	Produkt aus 2π und der Frequenz	$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ $\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$

Kenngrößen einer Welle

Kenngröße	Formel- zeichen	Definition	Grafische Darstellung bzw. mathematische Beziehung
Momen- tanwert	z. B. y	Physikalische Größe, die sich zeitlich und örtlich pe- riodisch ändert (z. B. Elon- gation, elektrische Feld- stärke)	1

Kenngröße	Formel- zeichen	Definition	Grafische Darstellung bzw. mathematische Beziehung
Amplitude (Maximal- wert)	z.B. Ymax	Höchstwert der sich zeitlich und örtlich periodisch än- dernden physikalischen Größe	y y y max
Entfernung	5	Von einem bestimmten Schwingungszustand zu- rückgelegter Weg	
Phasen- konstante	φ	Argument für den Momentanwert zur Zeit $t=0$ am Ort $t=0$	y wit
Schwin- gungs- dauer (Periode)	T	Zeitdauer einer vollen Schwingung an einem be- stimmten Ort	
Frequenz	f	Reziproker Wert der Schwingungsdauer; Ver- hältnis von Ausbreitungs geschwindigkelt und Wel lenlänge	$f = \frac{1}{T}$ $f = \frac{v}{\lambda}$
Kreis- frequenz	ω	Produkt aus 2π und de Frequenz f	$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f;$ $\omega = \frac{2 \pi}{T}$
Wellen- länge	.c	Abstand zweier in Ausbre tungsrichtung aufeinander folgender gleicher Schwir gungszustände	-In A
Ausbrei- tungsge- schwindig keit	v	Geschwindigkeit, mit de sich ein Schwingungszi stand im Raum ausbreitet	U-

5.2. Schwingungen

Harmonische und nichtharmonische Schwingung

Schwingungen, die nach der Art der beschreibenden Funktion $y=\mathbf{f}(t)$ unterschieden werden.

Vorgang	Harmonische Schwingung	Niehtharmonische Schwingung
Merkmal	Durch Sinus- oder Kosinusfunktion darstellbar $y = y_{\max} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$ oder $y = y_{\max} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$	Nicht unmittelbar durch eine Sinus- oder Kosinusfunktion dar- stellbar
Beispiel	Wechselstrom, Fadenpendelschwingung	Klang von Musikinstrumenten

Ungedämpfte und gedämpfte Schwingung

Schwingungen, die nach der Art der Zeitabhängigkeit der Amplitude, z. B. y_{\max} , unterschieden werden.

Vorgang	Ungedämpfte Schwingung	Gedämpfte Schwingung	
Merkmal	Ursache ist eine periodische Ener- giezufuhr zum schwingungsfähi- gen System, so daß die Gesamt- energie des Systems erhalten bleibt	Ymax nimmt ab (z. B. nach einer Exponentialfunktion); Ursache ist eine einmalige Energiezufuhr zum schwingungsfähiger System, wobei danach das System Energie (z. B. Wärme) an die Umgebung abgibt – Dämpfung	
Beispiel	Röhrengenerator	Pendelschwingung, elektrischer Schwingkreis	

Freie und erzwungene Schwingung

Schwingungen, die nach der Art der Energiezufuhr unterschieden werden.

Vorgang	Freie Schwingung	Erzwungene Schwingung
Merkmal	Einmalige Energiezufuhr zum schwingungsfähigen System. Es treten Eigenschwingungen mit der Eigenfrequenz f _o des Systems auf	Periodische Energlezufuhr zum schwingungsfähigen System. Es treten erzwungene Schwingungen des Systems (Eigenfrequenz $f_{\rm B}$) mit der Erregerfrequenz $f_{\rm E}$ auf; Resonanzfall: $f_{\rm B}=f_{\rm E}$
Beispiel	Pendelschwingung Schwingkreis	Dipol

Mechanische und elektromagnetische Schwingung

Schwingungen, die nach der Art der beschreibenden Größen unterschieden werden.

Vorgang	Mechanische Schwingung	Elektromagnetische Schwingung
Merkmal	Mit Größen der Mechanik be- schreibbar; z.B. Elongation y, Auslenkungswinkel «, Geschwindigkeit v	Mit Größen des elektromagnetischen Feldes beschreibbar; z.B. elektrische Spannung u, elektrische Feldstärke E, magnetische Flußdichte B
Beispiel	Pendelschwinger	Geschlossener Schwingkreis
Energie- zufuhr	Einmalige Energiezufuhr → der Schwinger erhält po- tentielle Energie (gehobener Pendelkörper)	= 0 Einmalige Energiezufuhr → die elektrische Energie wird im elektrischen Feld des Kondensators gespeichert (geladener Kondensator)



Vorgang	Mechanische Schwingung		Elek	tromagnetische Schwingung
Energie- wandlung	Die potentielle Energie ist in kinetische Energie des sich bewegenden Schwingers um- gewandelt worden	t =	T 4	Der bei der Entladung auf- tretende Strom hat in der Spule ein Magnetfeld aufge- baut. Die elektrische Feldenergie ist in magnetische Feldener- gie umgewandelt worden
	Infolge der Trägheit hat der Schwinger seine Bewegung über den Ruhepunkt fortge- setzt. Wieder ist potentielle Energie vorhanden usw.	t =	T 2	Infolge der Selbstinduktion in der Spule fließt der Strom nach Ladungsausgleich wei- ter. Das führt zu entgegen- gesetzter Aufladung des Kon- densators. Wieder ist elek- trische Feldenergie vorhan- den usw.
Periode	$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{g}}$		T =	$=2\pi \sqrt{\mathbf{L}\cdot\mathbf{C}}$
Dämpfung	Es tritt durch den Reibungswider- stand der Luft eine gedämpfte Schwingung auf		sta	tritt durch den ohmschen Wider- ind des Schwingkreises eine ge- mpfte Schwingung auf

5.3. Wellen

Transversal-, Longitudinal- und Oberflächenwelle

Wellen, die nach der Art des Zusammenhanges zwischen Schwingungsrichtung und Ausbreitungsrichtung unterschieden werden.

Vorgang	Transversalwelle	Longitudinalwelle	Oberflächenwelle
Merkmal	Schwingungs- und Ausbreitungsrichtung stehen senkrecht auf- einander	Schwingungs- und Ausbreitungsrichtung fallen zusammen	Schwinger bewegen sich auf Kreisbahnen, deren Ebenen parallel zur Ausbreitungsrichtung liegen
Beispiel	Seilwellen, Hertzsche Wellen	Schallwellen	Wasserwellen



Mechanische und elektromagnetische Welle


Wellen, die nach der Art der beschreibenden Größen unterschieden werden.

Vorgang	Mechanische V	Velle	Elektromagnetische Welle
Merkmal	schreibbar; z. Elongation y		Mit Größen des elektromagnetischen Feldes beschreibbar; z. B. elektrische Feldstärke $\vec{E} = \vec{f} (\vec{s}, \vec{f})$ magnetische Flußdichte $\vec{B} = \vec{f} (\vec{s}, \vec{f})$
Beispiel	Aug Talo	Schallwelle	Hertzsche Welle
	Erreger- zentrum	Schallquelle (Klingel)	Sendedipol
	Ausbrei- tungsart	Räumliche Longitudinalwelle	Räumliche Transversalwelle
	Ausbreitung	Nur in einem Stoff mit der stoffab- hängigen Ge- schwindigkeit v	Im Stoff (Isolatoren) und im Va- kuum, mit der Ausbreitungsge- schwindigkeit c
	Kopplung	Kopplung der schwingungsfähi- gen Systeme (Teil- chen) durch Kohä- sionskräfte	Kopplung von elektrischen und magnetischen Feldern elektromagnetisches Feld
	Energie- übertra- gung	Übertragung me- chanischer Energie	Übertragung der Energie des elektromagnetischen Feldes

Huygenssches Prinzip

Prinzip zum Erklären der Ausbreitung sowie der Eigenschaften von Wellen (/ S. 77)

Danach ist jeder Punkt einer Welle als Ausgangspunkt einer kreis- bzw. kugelförmigen Elementarwelle autzufassen. Durch Interferenz (* S. 138) setzen sich diese Elementarwellen zu Wellenfronten zusammen. Die Normale einer Wellenfront gibt deren Ausbreitungsrichtung an.





Eigenschaften von Wellen

Wellen unterschiedlicher Art haben gemeinsame Eigenschaften. Häufig kann von einigen dieser Eigenschaften (z. B. Interferenz) ausgehend auf den Wellencharakter eines physikalischen Vorganges geschlossen werden.

/ Welle - Teilchen - Verhalten von Licht, S. 85

Eigenschaft	Definition	Beispiel
Reflexion von Wellen	Ändern der Ausbreitungsrichtung beim Auftreffen auf ein Hindernis Gesetz:	Reflexion von Schallwellen und Lichtwellen an Grenzflächen von Körpern Reflexion von Hertzschen Wellen an elektrisch leitenden Flächen
Brechung von Wellen	Ändern der Ausbreitungsrichtung beim Durchgang durch die Grenzflächen zweier Stoffe mit d'n Ausbreitungsgeschwindigkeiten v_1 und v_2 : $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2};$ Wellennormale der einfallenden Welle, Einfallsiot und Wellennormale der gebrochenen Welle liegen in einer Ebene	Brechung von Lichtwellen beim Übergang vom optisch dünneren in ein optisch dichteres Medium und umgekehrt, von Hertzschen Wellen beim Übergang von Luft in Paraffin und umgekehrt


Eigenschaft	Definition	Beispiel
Beugung von Wellen	Ändern der Ausbreitungsrich- tung an einem Spalt oder an einer Kante, wobei die Welle in das dahinterliegende abge- schirmte Gebiet greift	Beugung von Elektranenstrahlen beim Auftreffen auf einen Doppelspalt, von Röntgenwellen im Kristallgitter
Interferenz yon Wellen		Lichtquelle Biende Doppel- spalt



Eigenschaft	Definition	Beispiel
Polarisa- tion von Wellen	Aussondern bevorzugter Schwin- gungsrichtungen von Wellen durch Polarisatoren. Polarisa- tion kann durch Reflexion und Brechung auftreten	Polarisation von Lichtwellen durch ein Polarisationsfilter (z. B. Tur- malin) – Linear polarisierles Licht als Nachweis der Transversalität der Lichtwellen
	Management and a second	Luft senkrecht zur Einfall- ebene polarisiert
	tang tang bang bang bang bang bang bang bang b	Glas α_p α_p'
	on the first down reserved	13, 144
	photography and the second	parallel zur Einfall- Luft ebene polarisiert
	State of Control of Co	Polarisation der Lichtwellen durch Reflexion und Brechung an einer Glasplatte

Spektrum elektromagnetischer Wellen

Unter Beachtung des jeweiligen Frequenz- und Wellenlängenbereiches elektromagnetischer Wellen können speziellere Wellenarten unterschieden werden.



6.1. Spezielle Relativitätstheorie

Spezielle Relativitätstheorie

Theorie, die auf zwei Prinzipien beruht:

- Spezielles Relativitätsprinzip: Die Gesetze der Physik sind in allen Inertialsystemen (/ S. 81) gleich;
- Prinzip von der Konstanz der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit (* S. 82)
 Ihre Aussagen sind gesicherter Bestandteil der Physik.

Allgemeine Relativitätstheorie

Theorie der Gravitation, die auf zwei Prinzipien beruht:

- Prinzip der Gleichheit von schwerer und träger Masse (/ Masse, S. 100) und
- Äquivalenzprinzip: Die Wirkung in einem Gravitationsfeld ist äquivalent der Wirkung in einem beschleunigten Bezugssystem.

Ihre Folgerungen sind im wesentlichen bestätigt.

Sie ist Gegenstand weiterer Forschungen.

Wissenschaftliche Bedeutung der speziellen Relativitätstheorie

Die spezielle Relativitätstheorie führte zu der Erkenntnis, daß die in der klassischen Mechanik als konstant angesehenen Größen Masse, Länge und Zeit von der Wahl des Bezugssystems abhängig sind.

Die Mechanik und die gesamte Physik wird so formuliert, daß sie alle Erscheinungen bis zu Vorgängen mit Lichtgeschwindigkeit richtig beschreibt. Die klassische Mechanik bleibt als Sonderfall für kleine Geschwindigkeiten in der speziellen Relativitätstheorie enthalten.

Eine fundamentale Erkenntnis der speziellen Relativitätstheorie ist die Masse-Energie-Beziehung (/ S. 83).

Philosophische Bedeutung der speziellen Relativitätstheorie

Die Vorstellung von einem absoluten unveränderlichen Raum und einer absoluten gleichmäßig fließenden Zeit ist durch die spezielle Relativitätstheorie widerlegt.

Besonders die Relativität der Zeit- und Längenmessung bestätigt die Erkenntnis des dialektischen Materialismus, daß Raum und Zeit als Erscheinungsformen der Materie untrennbar mit der Materie und der Bewegung als ihrer Daseinsweise verbunden sind. Die Länge eines Körpers und die Dauer eines Vorganges ist davon abhängig, welche Relativbewegung das Bezugssystem des messenden Beobachters ausführt.


Bezugssystem

Ein als Bezugssystem gewählter materieller Körper oder ein starres System von Körpern. Nach der Festlegung eines Nullpunktes und bestimmter Richtungen wird damit als gedankliche Konstruktion ein Koordinatensystem verbunden. Zusammen mit einer Uhr werden Ort und Zeit im Bezugssystem meßbar.

Zueinander gleichförmig bewegte Bezugssysteme

System S' bewegt sich in Bezug auf ein anderes System S mit konstanter Geschwindigkeit.

System S kann sein ein Bahndamm mit Gleis und einer Uhr im Punkt 0; System S' ein Zug, der in positiver x-Richtung mit konstanter Geschwindigkeit fährt. Im Punkt 0', in der Mitte des Zuges, befindet sich eine Uhr. Die x'-Achse fällt mit der x-Achse zusammen. Bei der Koinzidenz beider Nullpunkte 0 = 0', sollen beide Uhren t = t' = 0 zeigen.



Darstellung der beiden Koordinatensysteme. Der Körper P soll nur Bewegungen parallel zur x-Achse ausführen.

Klassisches Additionsgesetz der Geschwindigkeiten



- v: Geschwindigkeit von S aus gemessen
- v': Geschwindigkeit in S'
- u: Geschwindigkeit von S
- Die Bewegung eines Objektes P im System S' mit der Geschwindigkeit v' und die Bewegung des Systems S mit der Geschwindigkeit u addieren sich für einen Beobachter in S zu der Geschwindigkeit v des Objektes.

Inertialsystem

Bezugssystem, in dem ein kräftefreier Körper ruht oder sich geradlinig gleichförmig bewegt. Durch mechanische Messungen wie Fallversuche und Pendelversuche innerhalb eines Systems kann nicht festgestellt werden, ob das System ruht oder sich gleichförmig bewegt.

Ruhendes bzw. gleichförmig bewegtes Zugabteil oder Flügzeug.


Prinzip von der Konstanz der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit

Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist in allen Inertialsystemen unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle und des Beobachters stets gleich. Sie ist eine Grenzgeschwindigkeit für die Energleübertragung und für die Bewegung von Körpern. $c=(299\,792\,456,2\pm1.1)\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$

/ Michelson-Experiment, S. 326

Relativität der Gleichzeitigkeit

Ereignisse, die in einem Inertialsystem gleichzeitig stattfinden, erfolgen in einem anderen relativ dazu bewegtem Inertialsystem nicht gleichzeitig.





Das Lichtsignal trifft gleichzeitig in A' und E' ein.

Das Lichtsignal trifft zuerst in E und später in A ein.

Bis 1905 nahm man eine absolute, für alle Systeme gleichmäßig ablaufende Zeit an.

Relativität der Zeit- und Längenmessung

Für einen physikalischen Vorgang in dem mit konstanter Geschwindigkeit u bewegten System S' wird von einem Beobachter in S für diesen Vorgang eine größere Zeit t gemessen (Zeitdehnung).



- t: Zeit im System S
- t': Zeit im System S'
- u: Geschwindigkeit des Systems S'
- c: Lichtgeschwindigkeit

Die Zeitdehnung ist experimentell sehr genau bestätigt.

- Mittlere Lebensdauer von Myonen im ruhenden System und bei der Bewegung in der Lufthülle der Erde.
- Atomuhr in einem die Erde umrundenden Flugzeug.

Auch die Ergebnisse von Längenmessungen in S' und von S aus sind verschieden in Abhängigkeit von der Relativgeschwindigkeit zwischen S' und S.

Zusammenhang zwischen klassischer Mechanik und spezieller Relativitätstheorie

Der Faktor $1/\sqrt{1-u^2/c^2}$ enthält in mathematischer Form die Aussage, daß c eine obere Grenze für Geschwindigkeiten ist. Er nimmt für $v \ll c$ den Wert 1 an. Damit ist die klassische Mechanik als Sonderfall für kleine Geschwindigkeiten in der umfassenderen Theorie, der speziellen Relativitätstheorie, enthalten.

Relativistisches Additionsgesetz der Geschwindigkeiten

Die Addition der Geschwindigkeiten v' und v ergibt als größten Wert die Lichtasschwindigkeit c.

Für kleinere Werte v' und u geht es in das klassische Additionsgesetz der Geschwindiakeiten über.

$$v = \frac{v' + u}{1 + \frac{v' \cdot u}{c^2}}$$

v: Geschwindigkeit eines Objektes im System S

v': Geschwindigkeit eines Objektes im System S'

u: Geschwindigkeit des Systems S'

c: Lichtgeschwindigkeit

Experimentelle Messungen haben das Gesetz sehr genau bestätigt.


Relativistische Masseänderung

Die Masse m eines Körpers mit der Ruhmasse m_0 nimmt mit wachsender Geschwindigkeit v zu und wächst für $v \longrightarrow c$ gegen unendlich.

 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

Die Masseänderung ist experimentell genau bestätigt.

In Beschleunigern erreichten Elektronen die 40000-fache Ruhmasse.



Massezunahme in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit

Masse-Energie-Beziehung

Masse und Energie, Ruhmasse und Ruhenergie, Masseänderung und Energieänderung sind zueinander proportional. Der Proportionalitätsfaktor ist das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit.

$$E = m \cdot c^{2}$$

$$E_{0} = m_{0} \cdot c^{2}$$

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^{2}$$

→ 612

Masse und Energie sind zwei verschiedene, miteinander untrennbar verbundene Eigenschaften der Materie.

Diese Beziehung gilt für alle mit Energieumwandlungen verbundenen Vorgänge und ist experimentell genau bestätigt.

 Massendefekt und Energieabgabe bei Kernfusion und bei der Kernspaltung (z. B. von Uran 235).

/ Bindungsenergie, S. 60, Kernbindungsenergie, S. 287

Paarzerstrahlung

Vorgang, bei dem sich ein Elektron und ein Positron in zwei Gammaquanten umwandeln. Damit geht Materie von der Erscheinungsform Stoff in die Erscheinungsform Feld über. Die Erhaltungssätze für Masse, Energie, Ladung und Impuls, die Masse-Energie-Beziehung sowie die Erkenntnis von der Unerschaffbarkeit und Unzerstörbarkeit der Materie sind dabei bestätigt.

Das Positron + ⁿ₁e hat die gleiche Masse, aber die entgegengesetzte Ladung wie das Elektron - ⁿ₁e, es ist das Antiteilchen des Elektrons.

/ Elementarteilchen, S. 274

Bilanz der Paarzerstrahlung

	1 Elektron	+	1 Positron —	->	2γ-Quanten
san i	_9e	+	+ 9 e -	→	2γ
Masse	9,1 · 10 ⁻³¹ kg Ruhmasse	+	9,1 · 10 ⁻³¹ kg Ruhmasse		= 18,2 · 10 ⁻³¹ kg Masse der Strahlung
Energie	0,51 MeV Ruhenergie	+	0,51 MeV Ruhenergie		= 1,02 MeV Strahlungsenergie
Ladung	_1,	+	+1	m el	= 0
Impuls	p = 0 Teilchen (Stoff)	N- T	p = 0 Teilchen (Stoff)	inex s an gift	$p_1 + p_2 = 0$ Strahlung (Feld)

Nur die Gesamtenergie E in der Gleichung

 $E=E_{\rm o}+\Delta E$ ist Erhaltungsgröße. Die Ruhenergie $E_{\rm o}$ (Ruhmasse) der Ausgangsteilchen wandelt sich vollständig in Strahlungsenergie $E_{\rm str}=\Delta E$ um, die nach der Gleichung $\Delta E=\Delta m\cdot c^2$ die Masse Δm besitzt. Dann ist $E_{\rm o}=0$.

6.2. Quantenhafte Absorption von Licht

Quanten

In der Atomphysik die Mikroobjekte, die man bei Betrachtungen von Feldern unter Beachtung des Welle-Teilchen-Verhaltens voraussetzen muß. Im beson-



deren versteht man darunter die Photonen (Lichtquanten), die dem elektromagnetischen Feld zuzuordnen sind und die keine Ruhmasse besitzen.

/ Welle-Teilchen-Verhalten von Licht, S. 85, Elektronenstoß-Experiment, S. 322

Mikroobiekt

Elementarteilchen, die in der Quantenphysik als Teilchen wie auch als Welle in ihrer Wechselwirkung betrachtet werden.

/ Welle-Teilchen-Verhalten von Mikroobjekten, S. 96

Absorption von Licht

Vorgang des vollständigen oder teilweisen Verschwindens von Licht. Die Energie des Lichtes wird dabei in eine andere Energieform umgewandelt.

Quantenhafte Absorption von Licht

Effekt des Absorbierens von Licht in diskreten, sehr kleinen Energiebeträgen. (Lichtquanten, S. 87)

Teilchenmodell

Modell für Mikroobjekte, das solche Eigenschaften charakterisiert, die auch kleine Körper ("Teilchen") besitzen. Beim Teilchenmodell werden die Eigenschaften kleiner Körper (z.B. Billardkugeln, Stahlkugeln) zur Untersuchung, Beschreibung und Erklärung des Verhaltens von Mikroobjekten benutzt. Aussagen des Teilchenmodells:

- Teilchen befinden sich zu jedem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort und besitzen eine bestimmte Geschwindigkeit.

- Teilchen erfüllen den Raum nicht kontinuierlich.

- Jedes Teilchen bewegt sich auf einer bestimmten Bahn.

Wellenmodell

Modell für Mikroobjekte, das solche Eigenschaften charakterisiert, die auch Wellen besitzen. Beim Wellenmodell werden die Eigenschaften von Wellen (z. B. Wasserwellen, Schallwellen) zur Untersuchung, Beschreibung und Erklärung des Verhaltens von Mikroobjekten benutzt.

Aussagen des Wellenmodells:

- Wellen sind räumlich ausgedehnt.

- Wellen sind durch die räumliche und zeitliche periodische Änderung einer physikalischen Größe gekennzeichnet.

- Bei der Überlagerung von Wellen treten Interferenzmuster auf.

Welle-Teilchen-Verhalten von Licht

Begriff, der kennzeichnet, daß Licht einige Eigenschaften besitzt, die auch Wellen besitzen, und einige Eigenschaften, die auch Teilchen besitzen. Das Licht ist ein



kompliziertes Mikroobjekt. Weder das Wellenmodell noch das Teilchenmodell allein sind geeignet, die vielfältigen Erscheinungen, die im Zusammenhang mit Licht auftrelen, zu erklären.

/ Mikroobjekt, S. 85, Teilchenmodell, S. 85, Wellenmodell S. 85

Äußerer lichtelektrischer Effekt

Effekt, der auftritt, wenn kurzwelliges Licht auf eine Metalloberfläche auftrifft und aus ihr Elektronen herauslöst (/ S. 313).

Für den äußeren lichtelektrischen Effekt gilt die Einsteinsche Gleichung:

$$h \cdot f = \frac{1}{2} m_e \cdot v^2 + W_A$$

h: Plancksches Wirkungsquantum


me: Masse des Elektrons

v: Geschwindigkeit des Elektrons


WA: Austrittsarbeit

Experimentelle Untersuchung des äußeren lichtelektrischen Effektes. Für das Erkennen des Wesens des Lichtes sind von Bedeutung:

- die Abhängigkeit des Fotostromes von der Beleuchtungsstärke und der Frequenz des eingestrahlten Lichtes
- die Abhängigkeit der Energie der Fotoelektronen von der Frequenz des eingestrahlten Lichtes.



Schaltplan zur Untersuchung der Abhängigkeit des Fotostroms von der Beleuchtungsstärke und der Frequenz des eingestrahlten Lichts



Schaltplan zur Untersuchung der Abhängigkeit der Energie der Fotoelektronen von der Frequenz des eingestrahlten Lichts

Experimentelle	Deutung mit dem	Deutung mit dem
Ergebnisse	Wellenmodell	Teilchenmodell
Der Fotostrom (die Anzahl der herausgelösten Elektronen) nimmt mit der Beleuchtungsstärke des eingestrahlten Lichtes zu.	möglich: Der größeren Intensität (Wellenamplitude) ent- spricht eine größere Ener- gie. Dadurch können mehr Elektronen heraus- gelöst werden.	möglich: Der größeren Intensität ent- spricht eine größere Anzahl von Teilchen. Diese können mehr Elektronen herauslö- sen.



the state of the s		
Experimentelle Ergebnisse	Deutung mit dem Wellenmodell	Deutung mit dem Teilchenmodell
2. Der Fotostrom tritt nur bei Bestrahlung mit kurz- welligem Licht auf. Lang- welliges Licht bewirkt selbst bei großer Be- leuchtungsstärke keinen Strom.	nicht möglich: Eine Vergrößerung der Intensität (Wellenampli- tude) bedeutet eine Ver- größerung der Energie. Sie müßte in jedem Falle einen Fotostrom hervor- rufen.	möglich: Nur bestimmte Teilchen (ent- sprechend der Lichtfarbe) vermögen Elektronen her- auszulösen. Eine Vergröße- rung der Anzahl ungeeigne- ter Teilchen führt zu keinem Erfolg.
3. die kinetische Energie der Fotoelektronen istvon der Beleuchtungsstärke unabhängig.	nicht möglich: Die Energie einer Welle ist dem Quadrat der Am- plitude und dem Quadrat der Frequenz proportio- nal.	möglich: siehe unter 2.
4. Die vom Licht übertragene Energie ist der Frequenz proportional	nicht möglich: siehe unter 3.	nicht möglich: Die physikallsche Größe Frequenz ist dem Teilchen- modell fremd.

Die bei der Untersuchung des äußeren lichtelektrischen Effektes gewonnenen experimentellen Ergebnisse sind weder mit dem Wellenmodell (S. B5) noch mit dem Teilchenmodell (7 S. 85) allein vollständig deutbar. Zu einzelnen Inhalten des Wellenmodells stehen sie z. T. in schroffem Widerspruch. Aus diesen Ergebnissen folgte die Annahme von Lichtquanten.

Lichtquanten (Photonen)

Einzelne, nicht weiter zerlegbare "Energieportionen", aus denen das Licht besteht.

Jedes Lichtquant besitzt eine Frequenz f proportional ist.	bestimmte	Energie,	die der	$E = h \cdot f$
	and the same			

Beim lichtelektrischen Effekt tritt jeweils ein Photon nur mit einem Elektron des Katodenmaterials in Wechselwirkung. Dabei überträgt es seine gesamte Energie auf das Elektron und hört somit auf zu existieren.

✓ Elementarteilchen, S. 274, lichtelektrischer Effekt, S. 86

Austrittsarbeit WA

Arbeit, die zum Herauslösen eines Elektrons aus dem Metall erforderlich ist.




Mögliche Fälle:

h·f·	< W _A	Die Energie des Lichtquants ist kleiner als die Austrittsarbeit.	Das Elektron kann nicht aus dem Metall herausgelöst werden.
h·fo	; = W _A	Die Energie des Lichtquants ist gleich der Austrittsarbeit.	Das Elektron wird aus dem Me- tall herausgelöst, aber nicht be- schleunigt.
h·f	> W _A	Die Energie des Lichtquants ist größer als die Austrittsarbeit.	Die überschüssige Energie ver- bleibt als kinelische Energie beim herausgelösten Elektron.

Kinetische Energie der Fotoelektronen	$\frac{1}{2} m_{\rm e} \cdot v^2 = h \cdot (f - f_{\rm G})$

Grenzfrequenz fo

Frequenz, bei der die Energie des auftreffenden Lichtes gerade ausreicht, die Elektronen aus der Katode herauszulösen.



Abhängigkeit der kinetischen Energie der Fotoelektronen von der Frequenz

Plancksches Wirkungsquantum

Eine für die Mikrophysik bedeutsame Naturkonstante.

Plancksches Wirkungsquantum	h = 6,625 6 · 10 ⁻³⁴ Ws ²

Das Metall der Katode einer Fotozelle wird nacheinander mit Licht verschiedener Frequenzen f, und f₂ bestrahlt. Zur Kompensation der kinetischen Energie der jeweils aus der Katode herausgelösten Elektronen müssen die Gegenspannungen U, bzw. U₂ angelegt werden.


Es gilt:

Plancksches Wirkungsquantum

Die systematische Einführung des Planckschen Wirkungsquantums in die Physik führte zu den Quantentheorien. Sie gehen davon aus, daß Größen mit der Dimension einer Wirkung (Energie · Zeit) in der Natur nur als ganzzahlige Vielfache des Planckschen Wirkungsquantums vorkommen.

Einsteinsche Gerade

Gerade im Energie-Frequenz-Diagramm der Fotoelektronen, als Ausdruck der linearen Beziehung zwischen der kinetischen Energie der Fotoelektronen und der Frequenz des eingestrahlten Lichtes in der Einsteinschen Gleichung. Ihr Anstieg ist gleich dem Planckschen Wirkungsquantum h. Einsteinsche Gleichung, S. 86



Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums aus der Einsteinschen Geraden

6.3. Quantenhafte Emission von Licht

Emission von Licht

Vorgang des Aussendens von Licht.

Ouantenhafte Emission von Licht

Effekt des Aussendens von Licht in sehr kleinen Portionen. / Lichtquanten, S. 87

Zerlegung des Lichtes

Prozeß der Aufspaltung des Lichtes in einzelne Farben, durch Dispersion oder Beugung.

Licht ist in der Regel ein Gemisch von Lichtquanten verschiedener Frequenzen. Die spektrale Zerlegung dient der Bestimmung der einzelnen Bestandteile.



Spektren

Farbbänder bzw. Anordnungen farbiger Linien, die bei der Zerlegung des Lichtes entstehen. Die Spektren sind eine Darstellung der Intensität des Lichtes als Funktion der Frequenz bzw. Wellenlänge. (7 Spektren, S. 266)

Kontinuierliche Spektren

Spektren, die durch spektrale Zerlegung des Lichtes entstehen, das glühende feste Körper, glühende Flüssigkeiten oder angeregte Gase unter sehr hohem Druck aussenden. Infolge der starken gegenseitigen Beeinflussung der atomaren Bausteine existieren praktisch unendlich viele unterschiedliche Übergänge von höheren in niedrigere Energiezustände, so daß diese Körper Licht aller Frequenzen emittieren.

/ Spektren, S. 266





Linienspektren

Spektren, die durch spektrale Zerlegung des Lichtes entstehen, das atomare Gase bei geringem Druck aussenden. Die Linien sind in einzelnen Spektralserien angeordnet. Diese entsprechen den Übergängen der Atome von höheren Energiezuständen auf den jeweils niedrigeren Energiezustand (/ S. 91).

Die bekannteste Spektralserie ist die Balmerserie des Wasserstoffs. An ihr wurde zuerst nachgewiesen, daß die Spektrallinien (** S. 313) gesetzmäßig angeordnet sind.

/ Spektren, S. 266





Bandenspektren

Spektren, die durch spektrale Zerlegung des Lichtes entstehen, das molekulare Gase bei geringem Druck aussenden. Die komplizierte Struktur der Moleküle bedingt eine Vielzahl von Linien, die in Gruppen angeordnet sind.




Emissionsspektren

Spektren, die durch spektrale Zerlegung des Lichtes entstehen, das leuchtende Körper aussenden.

4

Ein Emissionsspektrum kann ein vollständig ausgebildetes Farbband sein, aus mehreren oder vielen scheinbar unregelmäßig angeordneten Linien bestehen, oder aus dicht beieinanderliegenden Gruppen von Linien.

- / Kontinuierliche Spektren, S. 90
- / Linienspektren, S. 90
- * Bandenspektren, S. 90




Helle farbige Linie auf dunklem Grund

Absorptionsspektren

Spektren, die durch spektrale Zerlegung von ursprünglich weißem Licht entstehen, nachdem dieses einen Körper durchdrungen hat, der Teile des Lichtes (das Licht, das er selbst aussendet) absorbiert. Ein Absorptionsspektrum ist die Gesamtheit der dunklen Linien bzw. der Gruppen von Linien im Farbband.

Im Spektrum des Sonnenlichtes nennt man die dunklen Linien Fraunhofersche Linien



Dunkle Linie im kontinuierlichen Spektrum

/ Linienspektren, S. 90, Bandenspektren, S. 90, Fraunhofersche Linien, S. 91

Fraunhofersche Linien

Dunkle Linien im Spektrum der Sonne. Sie entstehen durch teilweise Absorption des von der Sonne ausgestrahlten Lichtes in ihrer äußeren Gashülle und in der Atmosphäre der Erde.

Energieniveaus der Atomhülle

Stellen mögliche bestimmte Energiezustände dar, in denen sich ein Atom befinden kann.

Grundzustand. Energetisch stabiler Zustand, wenn das Atom keinen starken äußeren Einflüssen (z.B. hohe Temperatur) unterliegt. In diesem Zustand kann das Atom beliebig lange verharren.

Angeregter Zustand. Energetisch instabiler Zustand, in den das Atom z. B. durch Aufnahme von Stoßenergie anderer Atome gerät, ohne daß sich die kinelische Energie des Atoms wesentlich ändert.

In diesem Zustand kann das Atom nur kurzzeitig verbleiben. Es geht unter Energieabgabe in den Grundzustand zurück.

✓ Energieniveauschema, S. 92




Energieniveauschema (Termschema)

Grafische Darstellung der Energiezustände der Atomhülle. Auf der Ordinatenachse sind die einzelnen diskreten Energiezustände E₀ (Grundzustand), E₁, E₂, E₃ usw. (angeregte Zustände) aufgetragen und durch waagerechte Linien markiert. Die Abstände zwischen den Linien entsprechen der Energie, die zugeführt oder abgegeben wird, wenn das Atom von dem einen Energiezustand in den anderen übergeht.

/ Energieniveau, Wiss Ch, S. 32



Energieniveauschema des Wasserstoffatoms



Mögliche Änderungen der Energiezustände des Wasserstoffatoms

Energieniveauschema des Wasserstoffs

Grafische Darstellung der Energiezustände des Wasserstoffatoms. Das Schema ermöglicht es, die Anordnung der Linien im Wasserstoffspektrum zu erklären. Die Aufnahme von Energie wird durch die Pfeile in Richtung größerer Ordinatenwerte dargestellt, die Abgabe durch die Pfeile in Richtung kleinerer Ordinatenwerte. Jedem Pfeil entspricht eine Spektrallinie.

Für ihre Frequenz gilt $f = \Delta E/h$

Spontane Emission des Lichtes


Aussenden eines Lichtquants durch ein Atom oder Molekül ohne äußeren Einfluß. Da der Grundzustand der stabilste Energiezustand ist, kehren die angereuten Atome bereits nach 10-as von selbst in diesen zurück.

Induzierte Emission des Lichtes

Aussenden eines Lichtquants durch ein Atom oder Molekül, das sich unter dem Einfluß äußerer elektromagnetischer Strahlung vollzieht. Dabei wird das angeregte Atom oder Molekül zum Emittieren von Licht veranlaßt, noch bevor es von selbst in den Grundzustand übergeht.

Art der Emission	spontane Emission	induzierte Emission
Vorkommen	bei alien herkömmlichen Lichtquellen	beim Laser





Die induzierte Emission kann vor allem in solchen Fällen Bedeutung erlangen, wo es sich um relativ langlebige angeregte Zustände $(10^{-2} s)$ handelt.

Laser

Lichtquelle, in der das Licht durch induzierte Emission (/ S. 92) erzeugt wird.

Einteilung	Bezeichnung	Merkmale
Nach dem Aggregatzustand des Energie- speichers	Festkörperlaser	Der Energiespeicher ist z.B. ein mit Chrom-lonen dotterter Rubinkristall. Die Anregung erfolgt auf optischem Wege
	Flüssigkeitslaser	Energiespeicher sind z.B. organische Mole- küle, die in Wasser gelöst sind. Die Anre- gung erfolgt auf optischem Wege.
	Gaslaser	Energiespeicher sind z. B. Edelgasgemische. Die Anregung erfolgt durch Elektronen- stöße im elektrischen Leitungsvorgang.
Nach der Dauer der Laser- strahlung	kontinuierliche Laser	Sie senden ständig Laserstrahlung aus (Beispiel: Helium-Neon-Laser).
	Impulsiaser	Sie senden nur kurzzeitig Laserstrahlung großer Leistung aus (Beispiel: Rubinlaser).


Bestandteile des Lasers

Energiequelle	beim Rubiniaser eine Xenon-Blitz-Lampe	
Energiespeicher	Stoff mit geeignetem Energleniveauschema, z.B. ${\rm Al_2O_3}$ dotiert mit dreiwertigen Chrom-Ionen ${\rm Cr}^{+++}$	
Resonator Energieausgeber	zwei einander gegenüberliegende Spiegel, davon ein teildurchlässiger Spiegel	
Aufbau eines Rubinlasers 1,4 – Resonator 2 – Energiequelle 3 – Energiespeicher 4 – Energieausgeber	Laser-Lichtbürder (Ichtbürder	

Energieniveauschema des Lasers

Es enthält neben dem Grundzustand mindestens 2 dicht beieinanderliegende angeregte Energieniveaus. Vom energiereicheren zum energieremen angeregten Niveau gelangen die Atome durch strahlungsfreie Übergänge. Das energleärmere Niveau ist so beschaffen, daß die Atome in ihm eine relativ lange Zeit verharren können.

- / induzierte Emission, S. 92
- / Energieniveauschema, S. 92



Entstehung des Laserlichtes

Wirkungsprinzip des Rubinlasers

Durch kräftiges Aufblitzen der Xenonlampe werden die Ionen im Rubinkristall angeregt. Nachfolgend gehen sehr, viele Ionen strahlungsfrei vom Energiezustand E, über. Geeignete Photonen rufen die induzierte Emission hervor. Bedingt durch die verspiegelten Enden werden die Photonen zwischen den Stirnflächen des Rubinstabs hin- und herreflektiert. Ein Teil der Photonen verläßt dabei ständig den teildurchlässigen Spiegel.

Eigenschaften der Laserstrahlung

Die Laserstrahlung zeichnet sich durch besondere Eigenschaften aus. Sie

- ist nahezu parallel,
- besitzt eine hohe Leucht- und damit Energiedichte,
- ist monochromatisch (einfarbig),
- ist kohärent.
- / Kohärenz, S. 262



Anwendungen der Laserstrahlung

Sie nutzen die besonderen Eigenschaften der Laserstrahlung aus.

Anwendung	Benutzte Eigenschaft	Anwendungsbereiche
Längenmessung	Kohärenz	Forschung Technik
Entfernungs- messung	Parallelität	Landesverteidigung Weltraumforschung
Nachrichten- übermittlung	Parallelität, Monochromasie und hohe Frequenz	Landesverteidigung Fernmelde- und Nachrichten- wesen Weltraumforschung
Eingriffe in lebende Organismen	hohe Energiedichte durch gute Fokussie- rungsmöglichkeit	Medizin
Materialbear- beitung, -zer- störung	hohe Energiedichte	Forschung Technik Militärwesen

Anregung von Atomen und Molekülen

Übergang vom Grundzustand in einen energetisch höheren (angeregten) Zustand. Die Anregung kann auf verschiedene Art erfolgen.

/ Energieniveauschema, S. 92

Art der Anregung	Merkmale	Beispiele
thermische Anregung	Die Anregung wird durch die hohe Temperatur bedingt und erfolgt durch die Stöße schneller Gasalome bzwmoleküle.	Sie tritt z.B. in Flammen auf.
Anregung durch Licht	Sie vollzieht sich bei Bestrahlung mit Licht mindestens so hoher Frequenz, wie die Atome bzw. Moleküle beim Übergang zum Grundzustand selbst emittleren. (// Energieniveauschema, S. 92)	Sie tritt z. B. bei der Entstehung von Absorptionsspektren (* S. 91) und beim Rubinlaser (* S. 93) auf.
Anregung durch die kinetische Energle von Elektronen	Sie wird durch Stöße schneller Elektronen bedingt.	Sie tritt beim elektrischen Leitungsvorgang in Gasen auf (** Stoßionisation, S. 227, Zählrohr, S. 277, ** Elek- tronenstoßexperiment, S. 322)

6.4. Welle-Teilchen-Verhalten von Mikroobjekten

Verhalten einiger Mikroobjekte

Mikro- objekt	häufig beschrieben mit dem	besitzt auch gewisse	nachgewiesen
Elektron Proton Neutron Atom Molekül	Teilchenmodell	Wellen- eigenschaften	durch Interferenzerscheinun- gen von dünnen Bündelr dieser Mikroobjekte
Photon	Wellenmodell	Teilchen- eigenschaften	beim äußeren lichtelektri- schen Effekt

Welle-Teilchen-Verhalten von Röntgenstrahlung


Charakteristisches Verhalten von Röntgenstrahlung, das teilweise mit dem Teilchenmodell (/ S. 85) und teilweise mit dem Wellenmodell (/ S. 85) beschrieben werden kann.

Welleneigenschaften zeigen sich u.a. bei der Beugung von Röntgenstrahlung an den Gitterbausteinen einer Metallfolie.

Teilcheneigenschaften treten beim Nachweis von Röntgenstrahlung mit einem Zählrohr auf.

≯ Zählrohr, S. 277

Interferenzbild bei der Beugung von Röntgenstrahlung an Silberfolie




Welle-Teilchen-Verhalten von Elektronen

Charakteristisches Verhalten von Elektronen, das teilweise mit dem Teilchenmodell (/ S. 85) und teilweise mit dem Wellenmodell (/ S. 85) beschrieben werden kann.

- Teilcheneigenschaften zeigen sich z. B.
 - bei der Ladungstrennung durch Reibung (/ S. 180),
 - bei elektrischen Leitungsvorgängen in Festkörpern (↗ S. 228),
 - in Gasen (* S. 231),
 - im Vakuum (/ S. 232).
 - beim glühelektrischen und lichtelektrischen Effekt (/ S. 86),

- bei der Katodenstrahlung (5. 238),
- bei der Betastrahlung (/ S. 292).
- beim Elektronenmikroskop (S. 211).

Welleneigenschaften der Elektronen treten bei der Beugung von Elektronen beim Durchgang durch Metallfolie auf.




Interferenzbild bei der Beugung von Elektronen an Silberfolie


Doppelspaltexperiment mit Mikroobjekten

Experiment, das belegt, daß die Mikroobjekte sowohl gewisse Wellen- als auch Teilcheneigenschaften besitzen.


Ein dünnes Bündel der Mikroobjekte (z. B. Photonen, Elektronen) durchdringt mit sehr geringer Intensität einen Doppelspalt. Von der fotografischen Schicht werden die einzelnen Auftreffstellen als dunkle Punkte registriert. Nach längerer Zeit tritt deutlich ein Interferenzmuster auf. Es ist die Gesamtheit aller Auftreffstellen der Mikroobjekte.



Schema des Doppelspaltexperiments mit Mikroobjekten




Allmähliches Ausbilden des Interferenzmusters beim Doppelspaltexperiment



Mechanik

Die Mechanik ist das Teilgebiet der Physik, in dem physikalische Eigenschaften der Körper, Bewegungen von Körpern sowie Bewegungsänderungen und deren Ursache, die Kräfte, untersucht und beschrieben werden.





Zusammenhang zwischen wichtigen physikalischen Größen und Einheiten der Mechanik

Die Übersicht zeigt, wie aus den Basisgrößen Zeit, Länge und Masse andere Größen abgeleitet sind.

Kraft	Arbeit, Energie	Leistung	Impuls, Kraftstoß		
$F = m \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$	$W = \int_{s_1}^{s_2} F_s \cdot ds$	$P = \frac{dW}{dt}$	$p = m \cdot v$	ALL MAN	
$F = m \cdot a$	$W = F \cdot s \cdot \cos(F, s)$	$P = F \cdot v$	$S = \int\limits_{t_1}^{t_2} F \cdot dt$		
	$E_{\rm kin} = \frac{m}{2} \cdot v^2$		$\int\limits_{t_1}^{t_2} F \cdot \mathrm{d}i = m \cdot v_2$	_ m · v,	
1 N	11,1N·m 1W·s	1 W, 1 J · s ⁻¹ , 1 N · m · s ⁻¹	1 kg·m·s ⁻¹ , 1 N·s		
Größe. Formelzeiche	Zeit	Lunge	Masse		
Einheit	1 s	1 m	1 kg		
Geschwindig	keit Beschleunigung	Fläche	Volumen	Dichte	
$\overrightarrow{v} = \frac{\overrightarrow{ds}}{dt}$	$a = \frac{d^2 \vec{s}}{dt^2} = \frac{\vec{dv}}{dt}$	A	V	$\varrho = \frac{m}{V}$	
1 m·s-1	1 m·s ⁻²	1 m²	1 m³	1 g · cm ⁻³ 1 kg · dm ⁻³	

7.1. Statik

Statik

Teilgebiet der Mechanik, in dem der Ruhezustand eines starren Körpers unter dem Einfluß der auf ihn wirkenden Kräfte beschrieben wird.

Starrer Körper

Denkmodell, das als Ersatzobjekt für einen Körper dient, von dessen stofflichen Eigenschaften abstrahiert wird. Er ist als System von starr verbundenen Massepunkten anzussehen, die ihren gegenseitigen Abstand beibehalten. Das Modell wird bei reiner Rotation und bei der Kombination von Rotation und Translation angewandt.

/ Körper, S. 62

Massepunkt

Denkmodell, das als Ersatzobjekt für einen Körper dient, wenn durch Idealisierung das Volumen vernachlässigt wird. Man denkt sich den Körper als einen Punkt, in dem die gesamte Masse des Körpers vereinigt ist. (/ Modell, S. 25)

Massemittelpunkt

Punkt eines starren Körpers, der sich so bewegt, als sei der Körper ein Massepunkt, der die Masse des gesamten starren Körpers hat. An ihm greift die resultierende Kraft an. Er wird auch Schwerpunkt genannt.

Volumen V

Physikalische Größe zur Bestimmung des Raumes, den ein Körper einnimmt. Einheiten: 1 m² (ein Kubikmeter), 1 dm³ (ein Kubikdezimeter), 1 l (ein Liter), 1 ml (ein Milliliter),

 $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ I}, 1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ I}, 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mI}$

Volumenmessung

	unregelmäßig geformte feste Körper	regelmäßig ge- formte feste Körper	Flüssigkeiten	Gase
Meß- ver- fahren	Flüssigkeitsver- drängung (Dif- ferenzmessung, Überlauf- methode)	Messen und Berechnen	Messen mit Meßzylinder	Messung des vom Gas ausge- füllten Raumes
				Gas



Masse m

Physikalische Größe, durch die Eigenschaft eines Körpers, träge und schwer zu sein, gekennzeichnet wird.

$$m = \frac{F}{a}$$

m: Masse eines Körpers

F: Kraft, mit der der Körper beschleunigt wird

a: Beschleunigung, die der Körper erfährt

Einheiten: 1 kg (ein Kilogramm), 1 t (eine Tonne)

1 t = 1000 kg

1 kg ist die Masse des internationalen Kilogrammprototyps.

/ Newtonsches Grundgesetz, S. 124

/ Trägheitsgesetz, S. 118

Massebestimmung eines Körpers

Vergleichen der Masse des Körpers mit Wägestücken bekannter Masse auf Waagen. Bei bewegten Körpern wird die Masse durch Bestimmen der Quotien-

ten F oder mit Hilfe des Impulses ermittelt.

/ Newtonsches Grundgesetz, S. 124

Dichte o

Physikalische Größe, die die auf das Volumen bezogene Masse eines Körpers kennzeichnet. Sie ist eine Stoffkonstante.



o: Dichte des Stoffes

m: Masse des Körpers

V: Volumen des Körpers

Einheiten: 1 kg \cdot m $^{-3}$ (ein Kilogramm je Kubikmeter), 1 g \cdot cm $^{-3}$ (ein Gramm je Kubikzentimeter).

 $1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} = 10^{-3} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

1 kg $\,$ m $^{-3}$ ist die Dichte eines Körpers, der das Volumen 1 m 3 und die Masse 1 kg hat.

Dichtebestimmung

Bei Flüssigkeiten kann die Dichtebestimmung mittels Aräometers erfolgen. Aus der Eintauchttefe des Aräometers ermittelt man die Dichte der Flüssigkeit. Je kleiner die Dichte der Flüssigkeit ist, desto tiefer taucht das Aräometer ein.

/ Dichte einiger Stoffe, Wiss Fo, S. 115

Kraft F

Physikalische Größe zur Beschreibung einer Wechselwirkung zwischen zwei



Körpern. Sie kann eine Verformung oder eine Änderung des Bewegungszustandes bewirken. Die Kraft ist eine vektorielle Größe.

Einheit: 1 N (ein Newton)

1 N ist die Kraft, die einem Körper der Masse 1 kg die Beschleunigung 1 m · s-2 erteilt.

(Nicht mehr zülässige Einheit: 1 kp; 1 kp = 9,81 N)

In einigen Teilgebieten der Physik wird die Kraft besonders bezeichnet:

Gewichtskraft (/ S. 118).

Reibungskraft (/ S. 119)



Kraftwirkung

Statische Kraftwirkung	Dynamische Kraftwirkung	
Verformen eines Körpers	Änderung des Bewegungszustandes eines Körpers	
Spannen einer Feder	Anfahren eines Fahrzeuges	

Kraftmessung


Statische Kraftmessung	Dynamische Kraftmessung
Federkraftmesser (Zugkraftmesser, Druckkraftmesser)	Messen von Masse und Beschleunigung und Berechnen der Kraft mit Hilfe des Newtonschen Grundgesetzes (** S. 124)


Wechselwirkungsgesetz

Bei einer Wechselwirkung zwischen zwei Körpern greift an jedem der beiden Körper eine Kraft an. Diese beiden Kräfte haben gleiche Beträge, eine gemeinsame Wirkungslinie und sind entgegengesetzt gerichtet.

Kraft = Gegenkraft actio = reactio $\vec{F}_{r} = -\vec{F}_{r}$

✓ Erfahrungssatz, S. 17





→ 7/1

Statisches Gleichgewicht. Im statischen Gleichgewicht befindet sich ein frei beweglicher Massepunkt dann, wenn die Summe aller auf ihn wirkenden Kräfte \vec{F}_k gleich Null ist.

Gleichgewichtbedingung: $\sum_{k=1}^{n} \overrightarrow{F_k} = 0$ (* Kraftmoment, S. 121).

Zusammensetzen und Zerlegen von Kräften

Kräfte werden vektoriell addiert.

Zusammei	nsetzen			
Fall	Winkel	Zeichnerische	Resultierende Kraft F _R	
	zwischen den Kräften	Darstellung	Richtung	Betrag
Allge- meiner Fall	beliebiger Winkel	The state of the s	The hand	$F_{R} = \sqrt{F_{1}^{2} + F_{2}^{2} + + 2F_{1} \cdot F_{2} \cdot \cos(F_{1}, F_{2})}$
Son- der- fälle	rechter Winkel (90°)	\$\frac{1}{5}\$		$F_{R} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$
	Winkel: 0° bzw, 180° F₂ ≠ F₃	₹ ₹	₹ ₹	$F_{R} = F_{2} - F_{1}$
Zerlegen				
Allge- meiner Fall	beliebig	*	× ×	

Druck p

Physikalische Größe, die die Wirkung einer Kraft in Abhängigkeit von der gedrückten Fläche charakterisiert.



p: Druck

F: Druckkraft senkrecht auf die gedrückte Fläche

A: Fläche, auf die die Kraft wirkt

Einheiten: 1 N·m-2 (ein Newton je Quadratmeter), 1 Pa (ein Pascal)

1 bar (Bar)
1 Pa = 1 N·m⁻²
1 bar = 100 kPa

1 mbar = 1 hPa (nur in der Meteorologie zulässig)

1 Pa ist der Druck, der auftritt, wenn eine Kraft von 1 N auf eine Fläche von 1 m² senkrecht wirkt.

(Nicht mehr zulässige Einheit: 1 at; 1 at = 98,1 kPa)

 Räder bzw. Kettenfahrzeug; Mensch ohne bzw. mit Schneeschuhen; Luftdruck im Reifen.

7.2. Kinematik

Kinematik

Teilgebiet der Mechanik, in dem Bewegungen beschrieben werden. Dabei werden die Ursachen für Änderungen des Bewegungszustandes nicht behandelt.

*/ Dynamik, S. 117

Mechanische Bewegung

Ortsveränderung eines Körpers relativ zu einem anderen Körper.

Beim Beschreiben von Bewegungen wird von einem als ruhend angenommenen Bezugssystem ausgegangen. Jede Bewegung ist daher relativ, da das ruhende Bezugssystem im allgemeinen frei gewählt werden kann.

Bewegung der Erde um die Sonne, Bewegung eines Satelliten um die Erde,
 Bewegung einer Person in einem Fahrzeug.

Die Beschreibung einer Bewegung kann im allgemeinen in Form von Gleichungen oder grafischen Darstellungen (Diagrammen) erfolgen.

s = f(t)	Weg-Zeit-Gleichung	Weg-Zeit-Diagramm
y = f(t)	Geschwindigkeit-Zeit- Gleichung	Geschwindigkeit-Zeit-Dia- gramm
a = f(t)	Beschleunigung-Zeit- Gleichung	Beschleunigung-Zeit-Dia- gramm

[/] Diagramme, S. 36

Translation

Bewegung eines Körpers auf einer Geraden. Alle Punkte des Körpers werden in einer bestimmten Zeit t um die gleiche Strecke s parallel verschoben.

Einteilung von Bewegungen nach der Änderung der Geschwindigkeit

		Betrag der Geschwindigke	
		Konstant	Veränderlich
Richtung der Geschwin- digkeit	Konstant	Geradlinig, gleich- förmig Paket auf Förderband	Geradlinig, gleichmäßig beschleunigt (a = konstant) Freier Fall Geradlinig, ungleichmäßig beschleunigt (a = veränderlich) Fahrzeug auf gerader Strecke, lineare Schwingung
	Veränder- lich	Krummlinig gleich- förmig Anker eines Syn- chronmotors	Krummlinig, gleichmäßig oder ungleichmäßig beschleunig! Fahrzeug auf kurven- reicher Strecke, Dreh- schwingung

Alle Bewegungen, bei denen sich der Betrag oder die Richtung der Geschwindigkeit oder beide ändern, heißen beschleunigte Bewegungen:

Geschwindigkeit v

Physikalische Größe, die den Bewegungszustand eines Körpers kennzeichnet. Sie gibt an, in welchem Verhältnis die Ortsveränderung zur dafür benötigten Zeit steht. Die Geschwindigkeit ist eine vektorielle Größe.

$$\overrightarrow{v} = \frac{\overrightarrow{ds}}{dt}$$

v: Geschwindigkeit

s: Weg

t: Zeit

Einheiten: 1 m · s⁻¹ (ein Meter je Sekunde), 1 km · h⁻¹ (ein Kilometer je Stunde), 1 m · s⁻¹ = 3,6 km · h⁻¹; 1 kn = 1 sm · h⁻¹ = 1,852 km · h⁻¹

1 m·s⁻¹ ist die Geschwindigkeit eines sich gleichförmig bewegenden Körpers, der in der Zeit 1 s den Weg 1 m zurücklegt.



Einteilung beschleunigter Bewegungen

	Geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung	Geradlinige, ungleichmäßig beschleunigte Bewegung	Gleichförmige Kreisbewegung	Krummlinige Bewegung
Geschwin- digkeit v Gleichung	$\overrightarrow{v} = \overrightarrow{a} \cdot t$	$\overrightarrow{v} = \frac{\overrightarrow{ds}}{dt}$	$v = \frac{s}{t};$ $v = \frac{2\pi \cdot r}{s}$	$\overrightarrow{v} = \frac{\overrightarrow{ds}}{dt}$
Betrag Richtung	ändert sich gleichmäßig in Bewe- gungsrichtung	ändert sich in Bewe- gungsrichtung	konstant in Bewegungs- richtung	ändert sich in Bewe- gungsrichtung
Beschleu- nigung a Gleichung	$\vec{a} = \frac{\vec{v}}{t} = \frac{2\vec{s}}{t^2}$	$\vec{\sigma} = \frac{\vec{d v}}{\vec{d t}}$	$\vec{a}_r = \omega^2 \cdot \vec{r}$ $\vec{a}_r = \frac{v^2}{r}$	$\vec{a} = \frac{\vec{d v}}{\vec{d t}}$
Betrag Richtung	konstant in Bewe- gungsrichtung	ändert sich in Bewe- gungsrichtung	konstant rechtwinklig zur Bewegungs- richtung	ändert sich ändert sich
Kraft F Gleichung	$\overrightarrow{F} = m \cdot \overrightarrow{a}$	$\vec{F} = m \cdot \frac{\vec{dv}}{dt}$	$\vec{F} = m \cdot \omega^2 \cdot \vec{r}$ $F = m \cdot \frac{\gamma^2}{r}$	$\vec{F} = m \cdot \frac{\vec{dv}}{dt}$
Betrag Richtung	konstant in Bewegungs- richtung	ändert sich in Bewegungs- richtung	konstant rechtwinklig zur Bewegungs- richtung	ändert sich ändert sich
Vektorielle Darstellung	V F	T F	₹ \tilde{\ti}	To as
Beispiel	Freier Fall	Lineare Schwingung	Punkt am Anker eines Synchron- motors	Wagen auf der Achter- bahn



Beschleunigung a

Physikalische Größe, die die Änderung der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt. Die Beschleunigung ist eine vektorielle Größe.

$$\vec{a} = \frac{\vec{dv}}{dt}$$

$$\vec{d} = \frac{\vec{d}^2s}{dt^2}$$

- a: Beschleunigung v: Geschwindigkeit
- t: Zeit

Einheit: 1 m · s-2 (ein Meter je Quadratsekunde).

1 m·s⁻² ist die Beschleunigung eines Körpers, dessen Geschwindigkeit sich in 1 s um 1 m·s⁻¹ ändert.



Verringert sich der Betrag der Geschwindigkeit eines Körpers, so ist die Beschleunigung der Geschwindigkeit entgegengerichtet. Die Beschleunigung erhält dann ein negatives Vorzeichen.

Gleichförmige Bewegung

Bewegung eines Körpers, die durch eine konstante Geschwindigkeit gekennzeichnet ist.

Weg-Zeit-Gesetz

$$s \sim t$$

$$s = v_0 \cdot t + s_0$$

t: Zeit

s: zurückgelegter Weg

 s_0 : zur Zeit t=0 zurückgelegter Weg

vo: konstante Geschwindigkeit

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz

$$v_0 = \frac{s - s_0}{t}$$

$$v_0 = \text{konstant}$$


t: Zeit

s — s_o: zurückgelegter Weg

vo: Geschwindigkeit

Kreisbewegung, S. 114

Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung als Funktionen der Zeit



Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Bewegung, bei der sich die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit gleichmäßig ändert.

Weg-Zeit-Gesetz

$$s \sim t^2$$

$$s = \frac{a_0}{2}t^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

s: zurückgelegter Weg zur Zeit f

 s_0 : zurückgelegter Weg zur Zeit t=0

vo: Geschwindigkeit zur Zeit t = 0

 a_0 : Beschleunigung zur Zeit t=0

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz

$$v \sim t$$

$$v = a_0 \cdot t + v_0$$

v: Geschwindigkeit

vo: Geschwindigkeit zur Zeit t = 0

t: Zeit

 a_0 : Beschleunigung zur Zeit t=0

Beschleunigung-Zeit-Gesetz

$$a_0 = \frac{v - v_0}{t} = \frac{\Delta v}{t}$$

$$a_0 = \text{konstant}$$


a_o: Beschleunigung

t: Zeit

v — vo: Änderung der Geschwindigkeit

vo: Geschwindigkeit

Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung als Funktion der Zeit



→ 7/2

Zusammenhang zwischen den Bewegungsgesetzen

Die Bewegungsgesetze für die geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung gehen durch Differentiation bzw. Integration auseinander hervor.

Anwendung der Differentiation	Gesetze der geradlinigen, gleich- mäßig beschleunigten Bewegung	Anwendung der Integration
	$s = \frac{a_0}{2} f^2 + v_0 \cdot f + s_0$	$= \int \mathbf{v} \cdot d\mathbf{t}$
$\frac{\mathrm{d}\mathrm{s}}{\mathrm{d}t} =$	$\mathbf{v} = a_0 \cdot \mathbf{t} + \mathbf{v_0}$	$=\int \sigma \cdot dt$
$ \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = $	$a = a_{\phi}$	Total Control

In diesen Gleichungen bedeuten v_0 uns s_0 den konstanten Wert der Geschwindigkeit bzw. des Weges zur Zeit t=0.

Freier Fall

Geradlinig, gleichmäßig beschleunigte Bewegung infolge der Gravitation. Er tritt ohne Einschränkung nur im Vakuum auf.

Weg-Zeit-Gesetz

 $s = \frac{1}{2}$

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz

 $v = g \cdot t$

Geschwindigkeit-Weg-Gesetz

$v = \sqrt{2 \cdot q \cdot s}$

Fallbeschleunigung g

Beschleunigung eines Körpers, der frei fällt. Auf der Erde gilt:

/ Gravitation, S. 139

Die Fallbeschleunigung ist von der Entfernung vom Gravitationszentrum abhängig. In 45° nördlicher Breite und auf Meereshöhe: g=9,806 65 m·s $^{-2}$.

Zusammengesetzte Bewegungen

Bewegungen, die man sich aus mehreren Teilbewegungen zusammengesetzt denken kann.

 Gehende Personen im bewegten Fahrzeug; Fähre über einen Fluß, schräger Wurf.

Zusammensetzen von Geschwindigkeiten

Geschwindigkeiten werden vektoriell addiert.

- ✓ grafische Darstellung, S. 30
- / Geschwindigkeit, S. 106

Zusammensetzen von Geschwindigkeiten

Fall	Winkel zwi- schen den Geschwindig- keitsvektoren	Zeichnerische Darstellung	Resultierende Geschwindigkeit v _R Richtung und Betrag
Allge- meiner Fall	beliebiger Winkel	E VI	$v_{R} = \sqrt{v_{1}^{2} + v_{2}^{2} + 2v_{1} \cdot v_{2} \cdot \cos(v_{1}, v_{2})}$
Son- der- fälle	rechter Winkel (90°)	¥1	$v_{R} = \sqrt{v_{1}^{2} + v_{2}^{2}}$
	Winkel 180 ^a	V1 ⊗ V2 →	$ \begin{array}{c} \overrightarrow{v_2} \\ \overrightarrow{v_1} \\ \overrightarrow{v_1} \\ \overrightarrow{v_1} \end{array} $ $ v_R = v_2 - v_1 $

Wurf

Zusammengesetzte Bewegung aus

- einer geradlinigen, gleichförmigen Bewegung (vo = konstant) und
- dem freien Fall $(v_y = -g \cdot t)$

Man unterscheidet den senkrechten Wurf, den waagerechten Wurf und den schrägen Wurf.

-	The second second			
	Anfangs- geschwin- → digkeit v _o	Ort-Zeit-Gesetze	Geschwindigkeit- Zeit-Gesetze für die resultierende Ge- schwindigkeit v _g	Zeich- nerische Dar- stellung
senk- rechter Wurf nach oben	† yo 4	$y = -\frac{g}{2} \cdot f^2 + \mathbf{v_c} \cdot f$ $x = 0$	$\mathbf{v}_{\mathbf{R}} = \mathbf{v}_{\mathbf{o}} - \mathbf{g} \cdot \mathbf{t}$	Tr ₀
senk- rech- ter Wurf nach unten	1 90	$y = -\frac{g}{2} \cdot t^2 - v_e \cdot 1$ $x = 0$	$v_{\rm R} = -v_{\rm o} - g \cdot t$	Vo.
waage- rech- ter Wurf	<u>v</u> ₀	$y = -\frac{g}{2} \cdot t^2$ $x = v_0 \cdot t$	$v_{\rm R} = \sqrt{v_0^2 + g^2 \cdot t^2}$	V _F
schrä- ger Wurf	vo /	$y = -\frac{g}{2} \cdot t^{2} +$ $v_{o} \cdot t \cdot \sin \alpha$ $x = v_{o} \cdot t \cdot \cos \alpha$	$v_{R} = \sqrt{\frac{2}{v_{0}^{2}} + g^{2} \cdot t^{2}} - \frac{1}{2v_{0} \cdot g \cdot t \cdot \sin \alpha}$	V _E

Für den schrägen Wurf im Vakuum ergibt sich als Bahnkurve in einem x-y-Diagramm eine Parabel. Die Gleichung für diese Kurve gewinnt man, wenn man aus dem Weg-Zeit-Gesetz die Zeit eliminiert:




$$y = -\frac{g}{2} \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} + x \cdot \tan \alpha$$

$$v_0 = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\alpha = 60^{\circ}$$

f in s	1	2	3	4	5
x in m	12,5	25	37,5	50	62,5
y in m	16,7	23,3	20,0	6,6	16,8




Wurfparabel

Wurfweite. Kürzeste Entfernung zwischen dem Abwurf- und dem Auttreffpunkt. Sie hängt beim schrägen Wurf vom Abwurfwinkel und von der Anfangsgeschwindigkeit v_o ab. Es gilt:

- Je größer die Anfangsgeschwindigkeit v₀ ist, desto größer ist die Wurfweite s_w.
- Die größte Wurfweite wird beim Abwurfwinkel α = 45° erreicht.
- Bei Abwurfwinkeln, die sich zu 90° ergänzen, sind die Wurfweiten gleich.
- Gleiche Wurfweiten für $\alpha = 30^{\circ}$ und $\alpha = 60^{\circ}$.

Ballistische Kurve. Wurfbahn, die sich für einen im lufterfüllten Raum geworfenen Körper infolge des Luftwiderstandes in Abweichung von der Wurfparabel ergibt.



Kreisbewegung

Bewegung eines Massepunktes auf einer Kreisbahn. Bei der Bewegung eines Körpers auf einer Kreisbahn legen die einzelnen Teile des Körpers entsprechend dem Abstand vom Kreismittelpunkt unterschiedliche Wege zurück und haben deshalb auch unterschiedliche Bahngeschwindigkeiten. Zur Vereinfachung wird der Körper als Massepunkt betrachtet.

/ Massepunkt, S. 101

→ 7/2

Gleichförmige Kreisbewegung

Bewegung eines Massepunktes auf einer Kreisbahn, bei der für die Bahngeschwindigkeit gilt:

Betrag
$$v_1 = v_2$$
 Richtung $v_1 \neq v_2$



Bei der gleichförmigen Kreisbewegung auftretende Größen als Funktionen der Zeit

Gesetz- mäßigkeit	$\sigma = \omega_{\mathbf{q}} \cdot t$	$\omega = \text{konstant}$ $\omega = \omega_0$	$\alpha = 0$	a _r = konstant
Diagramm	Jo-t	ω ω - konstant	$\alpha = 0$ $\alpha = 0$	a_r a_r =konstant

Umlaufzeit T

Physikalische Größe, die die Zeit angibt, die ein Massepunkt bei einer Kreisbewegung für einen vollen Umlauf benötigt.

Umlaufzahl n

Reziproker Wert der Umlaufzeit T, auch als Umlauffrequenz bezeichnet.

$$n = \frac{1}{T}$$

n: Umlaufzahl T: Umlaufzeit Einheit: 1s⁻¹

Kreisbahngeschwindigkeit v

Physikalische Größe, die den Bewegungszustand auf einer Kreisbahn beschreibt. Für die gleichförmige Kreisbewegung gilt:

$$v = \frac{2\pi \cdot r}{T}$$

$$v = 2\pi \cdot r \cdot n$$

- v: Kreisbahngeschwindigkeit
- r: Kreisbahnradius
- T: Umlaufzeit
- n: Umlaufzahl

Rotation

Bewegung eines starren Körpers um eine im Bezugssystem feste Achse. Alle Teile des Körpers beschreiben Kreisbahnen. Diese Bewegung wird auch Drehbewegung genannt.

Rotation	Kreisbewegung
Starrer Körper (/* S. 101) rotlert um eine feste Achse Kranarm mit angehängter Last und Gegengewicht	Massepunkt (/ S. 101) bewegt sich auf einer Kreisbahn Schwerpunkt einer Gondel am Riesenrac
Bahngeschwindigkeit für Teile des Körpers unterschiedlich	Nur eine Bahngeschwindigkeit für der Massepunkt angebbar
Radialkraft für Teile des Körpers unter- schiedlich	Nur eine Radialkraft für den Massepunkl angebbar

Drehwinkel o

Physikalische Größe, die die Eigenschaft eines rotierenden Körpers beschreibt, daß bei einer Drehbewegung alle Teile des Körpers den gleichen Winkel überstreichen.




- σ: Drehwinkel
- s: von einem Punkt zurückgelegter Weg
- r: Abstand des Punktes von der Drehachse

Der Drehwinkel wird im Bogenmaß gemessen.

Einheit: 1 rad (ein Radiant) 1 rad = $\frac{1}{1}$ rad = $\frac{1}{1}$

(S. 13)

1 rad ist der Drehwinkel, der von einem 1 m langen Radius überstrichen wird, wenn auf dem Umfang ein Bogen der Länge 1 m entsteht.



Winkelgeschwindigkeit ω

Physikalische Größe, die den Bewegungszustand eines rotierenden Körpers beschreibt. Sie gibt an, wie der Drehwinket σ von der Zelt t abhängt.

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\,\sigma}{\mathrm{d}\,t}$$

σ: Drehwinkel

ω: Winkelgeschwindigkeit

t: Zeit

Einheit:
$$1 \text{ rad} \cdot s^{-1} = 1 \text{ m} \cdot \text{m}^{-1} \cdot s^{-1}$$


1 rad s⁻¹ ist die Winkelgeschwindigkeit eines gleichförmig rotierenden Körpers, der sich während der Zeit 1 s um den Winkel 1 rad um eine Achse dreht.

Für gleichförmige Kreisbewegung gilt:

$$\omega_{\mathrm{o}} = \frac{\sigma}{t} = \frac{2\pi}{T} \text{ und } \omega_{\mathrm{o}} = \frac{\mathrm{v_{\mathrm{o}}}}{r}$$

Unter Benutzung der Umlaufzahl n (/ S. 114) ergibt sich:

$$\omega_o = 2 \cdot \pi \cdot n$$
.



Winkelbeschleunigung a

Physikalische Größe, die die Änderung der Winkelgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt.

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$s = \frac{d^2\sigma}{dt^2}$$


α: Winkelbeschleunigung ω: Winkelgeschwindigkeit

t: Zeit

Einheit:
$$1 \text{ rad} \cdot s^{-2} = 1 \text{ m} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

1 rad \cdot s⁻² ist die Winkelbeschleunigung eines Körpers, dessen Winkelgeschwindigkeit sich während der Zeit s gleichmäßig um 1 rad \cdot s⁻¹ ändert. Für die Winkelbeschleunigung α_0 bei der gleichmäßig beschleunigten Kreisbewegung gilt:

$$\alpha_0 = \frac{\omega}{t}$$
 und $a_0 = \frac{\alpha_0}{t}$



Radialbeschleunigung a.


Physikalische Größe, die die Änderung der Richtung der Bahngeschwindigkeit beschreibt. Die Radialbeschleunigung ist eine vektorielle Größe.



- ar: Radialbeschleunigung
- v: Bahngeschwindigkeit
- r: Radius der Bahn
- ω: Winkelgeschwindigkeit

Einheit: 1 m · s-2

Die Radialbeschleunigung ist stets zum Krümmungsmittelpunkt der Bahn gerichtet. Bei der gleichförmigen Kreisbewegung ändert sich nur die Richtung der Bahngeschwindigkeit. Vektor der Bahngeschwindigkeit v und Vektor der Radialbeschleunigung ar bilden einen rechten Winkel.



7.3. Dynamik

Dynamik

Teilgebiet der Physik, in dem Änderungen des Bewegungszustandes im Zusammenhang mit ihren Ursachen, den Kräften, beschrieben werden.

Grundgesetz der Dynamik der Translation

Wirkt eine Kraft auf einen freibeweglichen ruhenden oder in Bewegung befindlichen Körper, so ändert sich dessen Geschwindigkeit. Die Beschleunigung a ist der wirkenden Kraft F proportional (Newtonsches Grundgesetz).

 $\alpha \sim F$

Die durch eine Kraft bewirkte Beschleunigung hängt von der Masse ($^{\!\!\!\!\!/}$ S. 100) des beschleunigten Körpers ab.

 $F = m \cdot a$

- F: Auf den Körper wirkende Kraft
- m: Masse des Körpers
 a: Beschleuniauna

Einheit: 1 N (ein Newton)
1 N = 1 kg · 1 m · s⁻²

1 N = 1 kg · m · s-2

Die Kraft 1 N erteilt einem Körper der Masse 1 kg die Beschleunigung

1 · m · s-2



Analoge Darstellung verschiedener Kräfte

Gleichung	Kraft	Beschleunigung	Hinweis
F = m · a (Newtonsches Grundgesetz)	Kraft F	Beschleunigung a	≯ S. 102 S. 108
F _G = m · g (Gleichung für die Gewichtskraft)	Gewichtskraft F _G	Fallbeschleunigung g	₹ S. 118 S. 110
$F_r = m \cdot \frac{v^2}{r}$ $= m \cdot \omega^2 \cdot r$ (Gleichung für die Radialkraft)	Radialkraft F _r	Radialbeschleunigung $\frac{\mathbf{v}^2}{\mathbf{r}} = \omega^2 \cdot \mathbf{r}$	≯ S. 120 S. 117
$F_{g} = \gamma \cdot \frac{m_{1} \cdot m_{2}}{r^{2}}$ (Gravitationsgesetz)	Gravitations- kraft F _g	Beschleunigung im Gravitationsfeld $\gamma = \frac{m_2}{r^2}$	≯ S. 139

Gewichtskraft Fa

Kraft auf einen ruhenden Körper der Masse m an einem bestimmten Ort im Gravitationsfeld der Erde.

 $F_G = m \cdot g$

Fg: Gewichtskraft

m: Masse

g: Fallbeschleunigung

Die Gleichung läßt den Zusammenhang zwischen der Gewichtskraft und der Masse erkennen. Aus dem Newtonschen Grundgesetz folgt

 $9,81 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.


Auf einen Körper der Masse 1 kg wirkt die Gewichtskraft von 9,81 N (in Meeresspiegelhöhe und 45° geograf. Breite).

Trägheitsgesetz

lst die Resultierende aller auf einen Körper wirkenden Kräfte Null, so beharrt er im Zustand der Ruhe oder in geradliniger, gleichförmiger Bewegung.

lst die Resultierende der auf einen Körper der Masse m wirkenden Kräfte Null (F=0), so kann man aus dem Newtonschen Grundgesetz folgern:

$$F = m \cdot a$$
 mit $F = 0$
 $0 = m \cdot a$ und, $da m \neq 0$
 $a = 0$



Reibung


Vorgang, bei dem zwischen einander berührenden und gegeneinander bewegten Körpern Kräfte auftreten, die die Bewegung hemmen.

Die am bewegten Körper auftretende **Reibungskraft** F_r ist der bewegenden Kraft entgegengerichtet.



F_R: Reibungskraft F_N: Normalkraft

Die Normalkraft ist die senkrecht auf die Berührungsfläche wirkende Kraft. \vec{F}_R und \vec{F}_N bilden einen rechten Winkel.



Bei gleichförmiger Bewegung gilt $\vec{F_R} = -\vec{F}$

Man unterscheidet:

Haftreibung	Gleitreibung	Rollreibung
Tritt auf, wenn ein Körper, der auf einem anderen Körper ruht, in Bewegung versetzt werden soll	Tritt auf, wenn ein Körper auf einem anderen Körper gleitet	Tritt auf, wenn ein Kör- per auf einem anderen Körper rollt
Haftreibungszahl µ ₀	Gleitreibungszahl μ	Rollreibungszahl μ_r
$F_{\rm R} = \mu_{\rm o} \cdot F_{\rm N}$	$F_{\rm R} = \mu \cdot F_{\rm N}$	$F_R = \mu_r \cdot \frac{F_N}{r}$
Stahl auf Stahl $\mu_{\rm o}=0.15$	Stahl auf Stahl $\mu=0.09$ (gleitende Maschinenteile)	Stahl auf Stahl $\mu_r = 0.001 \text{ cm}$ (Kugellager) r: Radius des rollenden Körpers

Die Reibungszahl drückt die Abhängigkeit der Reibungskraft von Art und Beschaffenheit der Berührungsflächen aus.

Bezugssystem bei der Drehbewegung

Jede Bewegung kann von verschiedenen Bezugssystemen aus beschrieben werden. Bei der Drehbewegung unterscheidet man

Ruhendes Bezugssystem	Rotlerendes Bezugssystem	
Der Beobachter ruht. Der die Drehbewegung ausführende Körper ratiert im Bezugssystem (** Radialkraft, S. 120).	Der Beobachter rotiert gemeinsam mit dem Bezugssystem. Der die Drehbewe- gung ausführende Körper ruht im Bezugs- system (× Fliehkraft, S. 120).	
Person, die ein Kettenkarussell von außen beobachtet	Person, die auf einem Kettenkarussell mitfährt	

Radialkraft F.

Kraft, die einen Körper auf eine gekrümmte Bahn zwingt.

$$\begin{array}{ll} F_r = m \cdot a_r & F_r : \text{Radialkraft} \\ F_r = m \cdot \frac{v^2}{r} & \text{r} : \text{Radialbeschleunigung} \\ v : \text{Bahngeschwindigkeit} \\ \omega : \text{Winkelgeschwindigkeit} \end{array}$$

$$F_r = m \frac{4\pi^2 \cdot r}{T^2}$$

Fr: Radialkraft

r: Abstana aes ... yon der Drehachse T: Umlaufzeit r: Abstand des Massemittelpunktes

Die Radialkraft

- tritt nur im ruhenden Bezugssystem auf,
- tritt nur bei krummlinigen bzw. Drehbewegungen auf,
- ist stets zum Krümmungsmittelpunkt bzw. zur Drehachse hin gerichtet.

Fliehkraft F

Trägheitskraft, Fiktivkraft im rotierenden Bezugssystem

$$F_{\rm f} = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

$$F_{1} = m \cdot \omega^{2} \cdot r$$

$$F_{2} = m \cdot \frac{v^{2}}{r}$$

Fr: Fliehkraft

v: Bahngeschwindigkeit

ω: Winkelgeschwindigkeit des Bezugssystems

r: Abstand des Massemittelpunktes


von der Drehachse

Die Fliehkraft

- tritt nur im rotierenden Bezugssystem auf,
- ist stets vom Krümmungsmittelpunkt der Bahn bzw. von der Drehachse weg in Richtung des Radius nach außen gerichtet.

Aussage eines ruhenden Beobachters: Soll der Eisenbahnwagen durch eine Kurve laufen, so muß die Radiakraft Fr, durch die Schiene aufgebracht werden. Die Überhöhung der Außenschiene bewirkt, daß durch die Schiene nicht die gesamte Radialkraft aufgebracht werden muß.

Aussage eines mitbewegten Beobachters (z. B. Fahrgast): Am Wagen greift eine nach außen wirkende Kraft, die Fliehkraft F₁, an.



Fliehkraft und Radialkraft haben gleichen Betrag, aber entgegengesetzte Richtung. Da die zwei Kräfte in verschiedenen Bezugssystemen betrachtet werden, ist die Fliehkraft nicht die Gegenkraft zur Radialkraft.

Kraftmoment M

Physikalische Größe, die die Wirkung einer Kraft F auf einen festen Körper beschreibt, der um eine Achse drehbar oder in einem Punkt fest eingespannt ist. Die Wirkung hängt vom Abstand der Wirkungslinie der Kraft von der Drehachse ab. Die Wirkungslinie bildet mit dem Abstand einen rechten Winkel. Die Drehachse steht senkrecht auf der durch F und r gebildeten Ebene.

$$M = F \cdot r \cdot \sin(\vec{F}; \vec{r})$$

M: Kraftmoment


F: Kraft

r: Abstand des Angriffspunktes der Kraft von

Einheit: 1 N · m (ein Newtonmeter)

1 N·m ist das Kraftmoment, das eine Kraft von 1 N bezogen auf einen Punkt im Abstand von 1 m von der Drehachse erzeugt.

Greifen an einem Körper mehrére Kräfte an, so werden die Momente addiert. Dabei erhalten Momente, die in mathematisch positiver Drehrichtung wirken, ein positives Vorzeichen, die in mathematisch negativer Drehrichtung wirken, ein negatives Vorzeichen.



Nach der Art der Lagerung des Körpers unterscheidet man

Drehmoment M _D	Biegemoment M _B
Der Körper ist drehbar gelagert. Die Kraft $F_{\rm D}$ greift im Abstand r ihrer Wirkungslinie von der Drehachse an. Die Kraft verursacht eine Drehung des Körpers.	Der Körper ist nicht drehbar gelagert. Die Kraft F _B greiff im Abstand 1 ihrer Wirkungslinie von der Lagerstelle an. Die Kraft verursacht eine Biegung des Kör- pers.
$M_{D} = F_{D} \cdot r$	$M_B = F_B \cdot I$
F	F _B

Gleichgewichtsbedingung für einen drehbaren Körper

Ein um eine Achse drehbarer Körper befindet sich im statischen Gleichgewicht, wenn die Summe aller auf ihn wirkenden Drehmomente M_D gleich Null ist.

$$\sum_{D=1}^{n} M_D = 0$$

Trägheitsmoment J

Physikalische Größe, die das Trägheitsverhalten eines um eine Achse rotierenden Körpers kennzeichnet. Es hängt von der Verteilung seiner Masseelemente in bezug auf die Drehachse ab.

$$J = \frac{M_D}{\alpha}$$
$$J = \int r^2 \cdot dm$$

- J: Trägheitsmoment
- Mp: Drehmoment
- α: Winkelbeschleunigung
 - dm: Masseelement
 - r: Abstand des jeweiligen Masseelementes von der Drehachse

Einheit: 1 kg · m²

1 kg \cdot m² ist das Trägheitsmoment eines Massepunktes mit der Masse 1 kg mit einem Abstand von 1 m zur Drehachse.

Das Trägheitsmoment eines um seine Mittelachse rotierenden Metallringes der Masse m ist größer als das einer um die gleiche Achse rotierenden Metallscheibe gleicher Masse und gleichen Radius.

Für einen Massepunkt m, der sich auf einer Kreisbahn mit dem Radius r bewegt, gilt: $J = m \cdot r^2$.

Grundgesetz der Dynamik der Rotation

Wirkt ein Drehmoment M_D auf einen um eine Achse drehbaren Körper, so ändert sich dessen Winkelgeschwindigkeit ω . Die Winkelbeschleunigung α ist dem wirkenden Drehmoment M_D proportional.

M ~ α

Die durch ein Drehmoment bewirkte Winkelbeschleunigung hängt vom Trägheitsmoment (/ S, 122) des Körpers ab.

Für die Rotation existiert ein dem Newtonschen Grundgesetz für die Translation analoges Gesetz.

 $M_D = J \cdot \alpha$

Mp: Drehmoment

J: Trägheitsmoment des Körpers

a: Winkelbeschleunigung

/ Grundgesetz der Dynamik der Translation, S. 117

Gegenüberstellung Translation - Rotation

Stellt man physikalische Größen und Gesetze der Translation und der Rotation einander gegenüber, so ist ein analoger Aufbau erkennbar.

7 Translation, S. 105, Rotation, S. 114

Translation		Rotation		Zusammenhang
Bewegung eines Massepunktes auf einer Geraden		Drehung eines starren Körpers um eine feste Achse		zwischen den Größen bei der Kreis- bewegung einer Punktmasse
Weg	s	Drehwinkel	σ	$\sigma \geq \frac{s}{r}$
Geschwin- digkeit	$y = \frac{ds}{dt}$	Winkel- geschwindigkeit	$\omega = \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t}$	$\omega = \frac{r}{r}$
Beschleuni- gung	$a = \frac{dv}{dt}$ $a = \frac{d^2s}{dt^2}$	Winkel- beschleunigung	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ $\alpha = \frac{d^2\sigma}{dt^2}$	$\alpha = \frac{a}{r}$
Kraft	F	Drehmoment	MD	$M_D = F \cdot r \cdot \sin\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{r}\right)$
Masse	m	Trägheits- moment	I.	$J = \int r^2 \cdot dm$

Bewegung eines Massepunktes auf einer Geraden		Drehung eines starren Körpers um eine feste Achse	
Newtonsches Grundgesetz	$F = m \cdot a$	Grundgesetz der Dreh- bewegung	$M_D = J \cdot \alpha$
Impuls	$p = m \cdot v$	Drehimpuls	$L = J \cdot \omega$
Impuls- änderung	$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=F$	Drehimpuls- änderung	$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=M_{D}$
Impuls- erhaltung	$\sum_{k=1}^{n} m_k \cdot v_k = \text{konstant}$	Drehimpuls- erhaltung	$\sum_{k=1}^{n} J_k \cdot \omega_k = \text{konstant}$
Arbeit	$W = \int_{s_1}^{s_2} F \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{s}\right) ds$	Rotations- arbeit	$W = \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} \mathbf{M}_{\mathbf{D}} \cdot d \sigma$
Translation	$E_{\rm kin} = \frac{m}{2} \cdot v^2$	Rotations- energle	$E_{\rm rot} = \frac{J}{2} \cdot \omega^2$
Leistung	$P = \frac{dW}{dt}$	Leistung	$P = \frac{dW}{dt}$

7.4. Arbeit und Energie

Mechanische Arbeit W

Physikalische Größe, die den Vorgang kennzeichnet, bei dem ein Körper längs des Weges durch eine Kraft bewegt oder verformt wird. Die mechanische Arbeit ist eine Prozeßgröße, durch die Energieänderungen von Systemen erfaßt werden.

/ System, S. 150

/ Prozeßgröße, S. 9

(1)
$$W = F \cdot s \cdot \cos \alpha$$

(2)
$$W = \int_{s_0}^{s_2} F \cdot \cos(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{s}) ds$$

W: Arbeit

F: Kraft s: Wea

a: Winkel zwischen F und s


Gleichung (1) gilt für eine konstante Kraft;

Gleichung (2) gilt für eine-veränderliche Kraft, F = f(s).

Einheiten: 1 N \cdot m (ein Newtonmeter), 1 W \cdot s (eine Wattsekunde), 1 J (ein Joule), 1 N \cdot m = 1 W \cdot s = 1 J

1 J ist die Arbeit, die verrichtet wird, wenn sich der Angriffspunkt der Kraft 1 N um 1 m in Wegrichtung verschiebt.

Die Arbeit kann mit Hilfe von Arbeitsdiagrammen dargestellt werden. Der Inhalt der blauen Fläche im Diagramm ist ein Maß für die Arbeit W, die verrichtet wird, wenn ein Geschoß in einem Gewehrlauf beschleunigt wird.




Verschiebungsarbeit	Beschleunigungsarbeit
Angriffspunkt der Kraft wird gleichförmig bewegt.	Angriffspunkt der Kraft wird beschleunigt bewegt.
Heben eines Körpers	Anfahren eines Fahrzeuges, Start einer Rakete

Allgemeiner Fall und Sonderfälle zur Berechnung der Arbeit

Bedin- gung	Kraft veränderlich; Kraft und Weg bilden einen beliebigen Winkel	Betrag der Kraft kon- stant; Kraft und Weg bilden einen beliebi- gen konstanten Win- kel	Betrag der Kraft kon- stant; Kraft und Weg bilden den Winkel 0°
Glei- chung	$W = \int_{s_1}^{s_2} \overrightarrow{F_s} \cdot ds$	$W = F \cdot s \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{s}\right)$	$W = F \cdot s$

	Hubarbeit	Reibungsarbeit	Federspannarbeit
Zeich- nerische Dar- stellung	F _H und F _G haben den gleichen Betrag	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	FE FE



Goldene Regel der Mechanik

Bei Verwendung kraftumformender Einrichtungen ist die zugeführte mechanische Arbeit W_1 gleich der abgegebenen mechanischen Arbeit W_2 , wenn die auftretende Reibung vernachlässigt werden kann.

$$W_1 = W_2$$

$$\int_{s_1}^{s_2} F_s \cdot ds = \int_{s_3}^{s_4} F_s \cdot ds$$

Kraftumformende Einrichtungen

Einfache Maschinen, die folgende Bedingungen erfüllen: Richtung, und bzw. oder der Betrag der Kraft wird geändert. Im reibungsfreien Fall gilt die Goldene Regel der Mechanik. In der folgenden Übersicht werden zwei Fälle für die genannten kraftumformenden Einrichtungen unterschieden.

1. Verrichten von Arbeit

Charakterisiert einen Vorgang: es herrscht kein statisches Gleichgewicht.

2. Statisches Gleichgewicht

Charakterisiert einen Zustand: es wird keine Arbeit verrichtet.

Kraftumf Einrichtu		Arbeit	Gleich- gewicht	Gleichung für Gleich- gewicht	Beispiel
Hebel	Zweiseitig, gleicharmig ungleich- armig	SI SI	1/2 1/2 1/2 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5	$M_1 = M_2$ $F_1 \cdot I_1 =$ $F_2 \cdot I_2$	Dezimal- waage
	Einseitig, gleicharmig ungleich- armig	F ₂	1/2 		Hebelver- schluß an Skibin- dung, Fla- schenöffner
Rollen	Feste Rolle	551 F2 52	R FE	$F_1 = F_2$	Umlenk- rolle
All charts	Lose Rolle	F ₂	+E7	$F_1 = \frac{F_2}{2}$	Spann- einrich- tung von Fahr- drähten
Flaschenz	ug	1 S1 S2	n=4	$F_1 = \frac{F_2}{n}$	Hebeein- richtung
Geneigte	Ebene	$F_{H} \cdot I = F_{0} \cdot h$ $S_{1} = F_{H}$ $F_{1} = F_{H}$	#	F _H F _G ·sin α F _H	Schräg- E aufzug



Mechanische Energie E

Physikalische Größe, mit der das Arbeitsvermögen mechanischer Systeme gekennzeichnet wird. Die Energie ist eine Zustandsgröße.

- / System, S. 150
- Zustandsgröße, S. 9

Man unterscheidet:

Potentielle Energie Ener

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

Kinetische Energie Ekin

$$E_{kir} = \frac{m}{2} \cdot v^2$$

Einheiten: 1 N \cdot m (ein Newtonmeter), 1 W \cdot s (eine Wattsekunde), 1 J (ein Joule) 1 N \cdot m = 1 W \cdot s = 1 J

Zwischen mechanischer Arbeit und Energie besteht der Zusammenhang:

$$\Delta (E_{kin} + E_{pot}) = W$$


W: mechanische Arbeit

Ekin: kinetische Energie

Epot: potentielle Energie

Für die mechanische Energie existiert ein Erhaltungssatz / Energieerhaltungssatz, S. 57


Mechanische Arbeit und mechanische Energie



Energieumwandlung

Umwandlung von Energiearten ineinander durch den Prozeß des Verrichtens von Arbeit.

Mechanische Arbeit, S. 124, Wiss Che. S. 77



Beispiel zur Energieumwandlung beim freien Fall eines Körpers

Mechanische Leistung P

Physikalische Größe, die beschreibt, wie schnell eine mechanische Arbeit verrichtet wird.

$$P = \frac{dW}{dt}$$

P: Leistung W: Arbeit t: Zeit

Einheiten: 1 W (ein Watt), 1 N·m·s⁻¹ (ein Newtonmeter je Sekunde)

 $1 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} = 1 \text{ W}$

1 W ist die Leistung eines gleichförmig ablaufenden Vorganges, bei dem in der Zeit 1 s die Arbeit 1 J verrichtet wird.

Allgemeiner Fall und Sonderfälle der Leistung

Bedingung	Leistung zeitlich verändert (Augen- blicksleistung)	Leistung zeitlich konstant	Kraft konstant Bewegung gleich- förmig
Gleichung	$P = \frac{\mathrm{d} W}{\mathrm{d} t}$	$P = \frac{F \cdot s}{t}; P = \frac{W}{t}$	$P = F \cdot \gamma$



Mechanischer Wirkungsgrad n

Physikalische Größe, die den nutzbaren Anteil der aufgewendeten mechanischen Arbeit kennzeichnet.

mechanischer Wirkungsgrad

nutzbringende Arbeit Wnutz: Wautgew: aufgewandte Arbeit nutzbringende Leistung Poutz: Paufaew: aufgewandte Leistung

Die nutzbringende Arbeit einer Maschine ist stets kleiner Wnutz < Waufaew als die aufgewandte Arbeit. Der Wirkungsgrad η jeder Maschine ist kleiner als 1. $\eta < 1$

N·m, er wird deshalb als Dezimal-Der Wirkungsgrad hat z.B. die Einheit 1 bruch oder in Prozent angegeben.

 $\eta = 0.42$ oder $\eta = 42\%$

Der Gesamtwirkungsgrad einer Anlage ist gleich dem Produkt der Wirkungsgrade ihrer Teile.

7.5. Impuls und Drehimpuls

Kraftstoß S

Physikalische Größe, die die Wirkung einer Kraft in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt. Er ist eine vektorielle Prozeßgröße.

(1)
$$S = F \cdot \Delta t$$

(2) $S = \int_{t_1}^{t_2} F \cdot dt$

S: Kraftstoß

F: Kraft t: Zeit

Gleichung (1) gilt für eine konstante Kraft, F = konstant. Gleichung (2) gilt für eine zeitlich veränderliche Kraft, F = f(t).

Einheit: 1 N · s (ein Newtonsekunde) 1 N · s = 1 kg · m · s-1

1 N·s ist der Kraftstoß auf einen Körper, auf den die Kraft 1 N während der Zeit 1 s wirkt.

Impuls p

Physikalische Größe, die den Bewegungszustand eines Körpers in Ab-



hängigkeit von seiner Masse kennzeichnet. Er ist eine vektorielle Zustandsgröße.

 $p = m \cdot v$

p: Impuls

m: Masse des Körpers v: Geschwindigkeit

Einheit: 1 kg · m · s-1

1 kg·m·s-1 ist der Impuls eines sich mit der Geschwindigkeit 1 m·s-1 bewegenden Körpers der Masse 1 kg. Für den Impuls gilt ein Erhaltungssatz. / Impulserhaltungssatz, S. 61




Impulsvektor


Zusammenhang von Kraftstoß und Impuls


Schreibt man das Newtonsche Grundgesetz (/ S. 124) in der Form

$$F = m \cdot \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$
 und formt um, so ergibt sich $F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \mathbf{v}$.

Die Impulsänderung eines Körpers ist gleich dem ihm zugeführten Kraftstoß.







Kraftstoß beim Abfeuern eines Gewehres; S≈11 N·s

Zusammenhang von Impuls und Schubkraft

Wirkt in einem System aus zwei Körpern der Massen m_1 und m_2 zwischen beiden eine Kraft, so gilt nach dem Impulserhaltungsgesetz:

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = 0 \quad \text{oder}$$

$$m_1 \cdot v_1 = -m_2 \cdot v_2$$



Die Schubkraft F, einer Rakete ist die Wechselwirkungskraft zu der beim Kraftstoß S wirkenden Kraft F. Für die Schubkraft gilt:

$$F_1 = \frac{m_2}{t_1} \cdot v_2$$

Rakete: m₁: Masse der Rakete; m₂: Masse des ausströmenden Gases; m₂/t₁: Massestrom der ausströmenden Gase

Zentraler Stoß

Aufeinandertreffen zweier Körper, die sich auf der Verbindungsgeraden ihrer Schwerpunkte bewegen. Beim Stoß ändern sich die Impulse der beiden Körper, der Gesamtimpuls bleibt jedoch erhalten.

/ Impulserhaltungssatz, S. 61

Man unterscheidet die beiden Idealfälle elastischer Stoß und unelastischer Stoß.

	Elastischer zentraler Stoß	Unelastischer zentraler Stoß
Kenn- zeichen	Beim Stoß entstehende Verformun- gen bilden sich vollkommen zu- rück. Es wird nur mechanische Energie übertragen. Es gilt der Satz von der Erhaltung der me- chanischen Energie	gen bleiben bestehen. Die beiden Körper haben nach dem Stoß die
	v ₁ , v ₂ : Geschwindigkeiten der beiden Körper vor dem Stoß	v ₁ , v ₂ : Geschwindigkeiten der beiden Körper vor dem Stoß
	u ₁ , u ₂ : Geschwindigkeiten der beiden Körper nach dem Stoß	u: Geschwindigkeit der beiden Körper nach dem Stoß
	m_1 , m_2	m ₁ + m ₂
Impuls- erhaltungs- satz	$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot u_1 + m_2 \cdot u_2$	$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2$ $= (m_1 + m_2)u$
Energie- erhaltungs- satz der Mechanik	$\frac{m_1}{2} \cdot v_1^2 + \frac{m_2}{2} \cdot v_2^2$ $= \frac{m_1}{2} \cdot u_1^2 + \frac{m_2}{2} \cdot u_2^2$	Gilf nicht

	Elastischer zentraler Stoß	Unelastischer zentraler Stoß
Geschwin- digkeiten nach dem Stoß (allgemeiner Fall)	$u_{1} = \frac{(m_{1} - m_{2}) \cdot v_{1} + 2 m_{2} \cdot v_{2}}{m_{1} + m_{2}}$ $u_{2} = \frac{(m_{2} - m_{1}) v_{2} + 2 \cdot m_{1} \cdot v_{1}}{m_{1} + m_{2}}$	$u = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2}{m_1 + m_2}$
Sonderfall $m_1 = m_2$	$u_1 = v_2$ $u_2 = v_1$	$u=\frac{v_1+v_2}{2}$
Sonderfall $m_1 \ll m_2$ $v_2 = 0$ (Stoß gegen eine Wand)	$u_1 = -v_1$ $u_2 = 0$	u = 0
Beispiel	Dynamische Härteprüfung, Nach- weis von Neutronen in der Nebel- kammer, Stoß von Billardkugeln.	Schuß einer Bleikugel in eine Sandsack (Bestimmung von Ge schoßgeschwindigkeiten)

Drehimpuls L

Physikalische Größe, die den Bewegungszustand eines rotierenden Körpers in Abhängigkeit vom Trägheitsmoment kennzeichnet.

$$L = J \cdot \omega$$

L: Drehimpuls

J: Trägheitsmoment

ω: Winkelgeschwindigkeit

Einheit: 1 kg · m² · s⁻¹

 $1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ist der Drehimpuls eines Massepunktes mit dem Impuls $1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, der eine Kreisbahn mit dem Radius 1 m durchläuft.

Schreibt man das Grundgesetz der Dynamik der Rotation (↗S. 123) in der

Form
$$M_D = J \frac{d \omega}{d t}$$
, so kann man das

Drehmoment als Differentialquotienten des Drehimpulses nach der Zeit

darstellen:
$$M_D = \frac{d(J \cdot \omega)}{dt}$$
,

$$M_{D} = \frac{dL}{dt}.$$

Für den Drehimpuls existiert ein Erhaltungssatz.

*/ Drehimpulserhaltungssatz, S. 61.

7.6. Mechanische Schwingungen und Wellen

Mechanische Schwingung

Vorgang, der durch zeitlich periodische Änderung mechanischer Größen gekennzeichnet ist.

Der Körper wird als Massepunkt angesehen. Die Beschreibung der Bewegung erfolgt mit Hilfe sich zeitlich periodisch ändernder physikalischer Größen. Geeignete Größen für die Beschreibung sind z.B. Weg, Auslenkwinkel, Geschwindigkeit, Kraft, Energie.

/ Kenngrößen einer Schwingung, S. 70

Arten von Schwingungen

Mechanische Schwingungen können unter verschiedenen Aspekten klassifiziert werden.

✓ Größenart, S. 70


Harmonische Schwingung

Periodischer Vorgang, bei der die Beschreibung durch die zeitliche Veränderung einer physikalischen Größe erfolgt, die durch Sinus- oder Kosinusfunktionen dargestellt wird. Die den Körper in die Ruhelage zurücktreibende Kraft ist proportional der Elongation:

$$F \sim y$$
; $F = -k \cdot y$

Beispiel	Pendelschwinger (bei kleinen Elongationen)	Horizontaler Federschwinger	
Rück- trei- bende Kraft Die rücktreibende Kraft ist die in Bahnrichtung wirkende Kompo- nente der Gewichtskraft			
Schwin- gungs- dauer	$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{g}}$ I: Fadenlänge	$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ $k = \text{Federkonstante}$	
Energie Ständige Umwandlung von potentieller Energie (v = 0) in kinetische Energie (y = 0) und umgekehrt		Ständige Umwandlung von Federspannenergie ($v=0$) in kinetische Energie ($y=0$) und umgekehrt $E_{\rm kin} = \frac{m}{2} \cdot v_{\rm max}^2 \cdot \cos^2\left(\sqrt[3]{\frac{k}{m}} \cdot t + \varphi\right)$	






Gleichungen der harmonischen Schwingung




Geschwindigkeit

$$y = y_{\text{max}} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$\frac{dy}{dt} = v = \omega \cdot y_{\text{max}} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$
$$v = y_{\text{max}} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$






Der ausgelenkte Körper eines Federschwingers ändert durch die rücktreibende Kraft an den Umkehrpunkten die Richtung seiner Bewegung und wird durch die Trägheit über die Ruhelage hinwegbewegt. Damit wird der andere Umkehrpunkt erreicht und der Vorgang beginnt von neuem.

Resonanz

Erscheinung, bei der ein schwingungsfähiges System infolge erzwungener Schwingungen zum Schwingen mit maximaler Amplitude angeregt wird. Die Amplitude einer erzwungenen Schwingung (S. 74) hängt von der Dämpfung und der Frequenz des Erregers ab. Ist die Dämpfung groß (große Reibung), so sind die Amplituden klein.

Resonanzkurve



Stimmt die Erregerfrequenz $f_{\rm E}$ mit der Eigenfrequenz $f_{\rm o}$ der Resonatorschwingung überein, so erreicht die Amplitude ein Maximum. Dies ist der Resonanzfall $f_{\rm E}=f_{\rm o}$.

Zungenfrequenzmesser

Mechanische Welle

Vorgang, bei dem mechanische Energie durch Kopplung von Schwingern übertragen wird.

Eine mechanische Welle wird beschrieben durch sich zeitlich und örtlich periodisch ändernde physikalische Größen der Mechanik. Geeignete Größen für die Beschreibung sind z.B. Elongation, Weg, Geschwindigkeit, Druck, Dichte, Kraft, Energie.

/ Kenngrößen, S. 70

Kopplung mechanischer Schwinger

Voraussetzung dafür, daß Energie von einem mechanischen Schwinger auf einen anderen mechanischen Schwinger übertragen werden kann. Sie kann z. B. durch mechanische, magnetische oder molekulare Kräfte erfolgen.

*/ Wellen. S. 69


Arten von Wellen

Mechanische Wellen können unter verschiedenen Aspekten klassifiziert werden. 7 Schwingungsrichtung, S. 75, Ausbreitung, S. 75

Harmonische mechanische Welle

Welle, deren gekoppelte mechanische Schwinger harmonische Schwingungen $(\mathcal{F}$ S. 73) ausführen.

Da eine Welle ein örtlich und zeitlich periodischer Vorgang ist, kann sie durch zwei Gleichungen bzw. Diagramme beschrieben werden.



Die Gleichungen können zusammengefaßt werden:

$$y = f(s, t),$$

 $y = y_{\text{max}} \cdot \sin \left[2\pi \left(\frac{s}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) + \varphi \right]$

Reflexion, Brechung und Beugung

Erscheinungen, die beim Auftreffen von mechanischen Wellen auf Körper auftreten können. Dabei erfolgt eine Änderung der Ausbreitungsrichtung von Wellen. Diese Erscheinungen finden ihre Erklärung mit Hilfe des Huygensschen Prinzips.

/ Huygenssches Prinzip, S. 76

Reflexion	Brechung	Beugung
Reflexion ist das Zurück- werfen einer Welle, wenn sie auf die Grenzfläche eines Körpers trifft.	Brechung ist die Richtungs- änderung einer Welle, wenn sie durch die Grenz- fläche zwischen zwei ver- schiedenen Körpern geht.	Beugung ist die Richtungs- änderung einer Welle, wenn sie auf Spalte oder Kanten trifft.
Reflexionsgesetz: $\alpha=\alpha'$ Lot, Einfallswinkel α und Reflexionswinkel α' liegen in einer Ebene.	$\begin{array}{l} \text{Brechungsgesetz:} \\ \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{v_1}{v_2} \\ v_1; \ v_2. \ \text{Geschwindigkeiten} \\ \text{in den betreffenden Medien} \end{array}$	
Wellennormale der einfallenden Welle ac	Wellennormale der einfallende Wellen gebrochene Wellen gebrochene Wellen Wellennormale der gebrochene winkel	Wellennormale gebeugte Welle



Interferenz

Überlagerung mehrerer Wellen. Die Wellen beeinflussen einander dabei nicht. Die Elongationen der einzelnen Wellen addieren sich bei der Überlagerung.


Überlagerung von zwei Wellen gleicher Frequenzen und gleicher Amplitude. Je nach Betrag des Gangunterschiedes trift Verstärkung oder Schwächung ein:


Verstärkung: Gangunterschied

$$k \cdot \lambda$$
 $(k = (0, 1, 2, ...)$

Auslöschung: Gangunterschied

$$(2k+1)\frac{\lambda}{2}(k=0,1,2,...)$$





Interferenz von Kreiswellen


Stehende Welle. Überlagerung zweier Wellen gleicher Amplitude und gleicher Frequenz, die in entgegengesetzter Richtung verlaufen. Es entsteht eine Welle, bei der kein Schwingungszustand durch den Raum wandert.

Das Schwingungsbild steht im Raum still, an bestimmten Raumpunkten entstehen Schwingungsknoten.

Reflexion einer Seilwelle, stehende Wellen in Pfeifen

Zeichnerische Darstellung einer stehenden Welle. Von Bild zu Bild hat sich jede der beiden Teilwellen um eine Achtelwellenlänge weiter bewegt, und zwar die eine nach links, die andere nach rechts. Auf der Zeichnung erkennt man, daß die resultierende Welle nicht fortschreitet. Der Abstand zweier Knoten ist konstant und beträgt

jeweils $\frac{\lambda}{2}$



Hinlaufende Welle
Rücklaufende Welle
Knoten
Bauch

7.7. Gravitation

Gravitation


Eigenschaft aller Körper, aufeinander Kräfte auszuüben und dadurch einander anzuziehen. Die dabei auftretende Kraft heißt Gravitationskraft.

Gravitationsfeld

Erscheinungsform der Materie im Raumgebiet um jeden Körper. Das Gravitationsfeld ist gekennzeichnet durch Anziehungskräfte zwischen den Körpern. Die auf einen Körper der Masse m wirkende Gewichtskraft $F_{\rm G}$ und die Gravitationskraft $F_{\rm g}$ kennzeichnen die gleiche Erscheinung.

Es gift in Erdnähe angenähert (Vernachlässigung der Fliehkraft infolge der Erdrotation):

$$\begin{split} F_G &= F_g \\ \text{Mit } F_G &= m \cdot g \quad \text{und} \\ F_g &= \gamma \cdot \frac{m \cdot M}{r^2} \text{ folgt:} \\ m \cdot g &= \gamma \cdot \frac{m \cdot M}{r^2} \,, \\ g &= \gamma \cdot \frac{M}{r^2} \,. \quad M \text{: Masse der Erde} \end{split}$$



Gravitationsfeldstärke Ea


$$E_g = \gamma \, \frac{M}{r^2}$$

Eg: Gravitationsfeldstärke y: Gravitationskonstante

M: Masse des das Feld verursachenden Körpers

r: Abstand des betrachteten Ortes vom Körper

Die Gravitationsfeldstärke $E_{\mathfrak{g}}$ ist identisch mit der Gravitationsbeschleunigung. Sie ist eine vektorielle Größe. In jedem Punkt des Gravitationsfeldes eines Himmelskörpers ist eine bestimmte Gravitationsfeldstärke vorhanden, die das Feld kennzeichnet.



Gravitationsgesetz

Quantitative Beschreibung der Erscheinung, daß Körper infolge der Gravitation einander anziehen.



Fg: Gravitationskraft zwischen zwei Körpern

m1; m2: Massen der beiden Körper

r: Abstand der beiden Körper

v: Gravitationskonstante

Gravitationskonstante y

Für das Weltall gültige Konstante; sie dient zum quantitativen Erfassen von Gravitationskräften.


$$\gamma = (6,670 \pm 0,007) \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

Arbeit im Gravitationsfeld

Wird ein Körper um die Höhe h gehoben, so ist die dabei zu verrichtende Arbeit nur von der Höhe h und nicht vom Weg s abhängig.

Es gilt:
$$W_{P_1P_2} = \int_{P_1}^{P_2} F_5 \cdot ds$$

mit $F = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}$
 $W_{P_1P_2} = \int_{r_1}^{r_2} \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} \cdot dr$;
 $W_{P_1P_2} = \gamma \cdot M \cdot m \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_2}\right)$




Keplersche Gesetze

Johannes Kepler (1609) beschrieb die Bewegung der Planeten durch die folgenden drei Gesetze:

1. Gesetz

Alle Planeten bewegen sich auf Ellipsenbahnen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.




2. Gesetz

Ein von der Sonne zu einem Planeten gezogener Leitstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

ΔA	
$\overline{\Delta_I} =$	konstant

Folgerung:

Der Betrag der Bahngeschwindigkeit ist in Sonnennähe größer als in Sonnenferne



3. Gesetz

Die Quadrate der Umlaufzeiten T zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen a ihrer Bahnen.

$$T_1^2: T_2^2 = a_1^3: a_2^3$$

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{konstant}$$

Folgerung:


Der Quotient - ist für alle Planeten eines Sonnensystems konstant.

Die seit 1957 gestarteten Raumflugkörper und Raumfahrzeuge führten zu einer überzeugenden Bestätigung der Planetengesetze. / historischer Anhana, S. 319

Kosmische Geschwindigkeiten

Für das Erreichen bestimmter kosmischer Bahnen charakteristische Geschwindiakeiten.

Die hier angegebenen Geschwindigkeitsbeträge gelten jeweils nur für Körper, die von der Erde aus gestartet werden sollen.



Kreisbahngeschwindigkeit

Die erste kosmische Geschwindigkeit vk ist die Geschwindigkeit, die ein Körper haben muß, wenn er sich ständig auf einer Kreisbahn nahe der Erdoberfläche bewegen soll.

Ty: Umlaufzeit: r: Erdradius: M: Erdmasse

$$\begin{aligned} v_k &= \sqrt{\frac{\gamma \cdot M}{r}} \\ v_k &= 7.912 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ T_k &= 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{\gamma \cdot M}} \end{aligned}$$

Parabelbahngeschwindigkeit

Die zweite kosmische Geschwindigkeit vp ist die Mindestgeschwindigkeit, die ein Körper haben muß, wenn er sich ständig von der Erde entfernen soll.

$$v_p = \sqrt{\frac{2\gamma \cdot M}{r}}$$

$$v_p = 11 \ 190 \ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Hyperbelbahngeschwindigkeit

Die dritte kosmische Geschwindigkeit vh ist die Mindestgeschwindigkeit, die ein Körper haben muß, wenn er sich aus dem Sonnensystem entfernen soll.

$$v_h = 16700 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Für Parabel- und Hyperbelbahngeschwindigkeit gelten die obigen Formulierungen nur für den Scheitelpunkt der Bahn.

7.8. Mechanik der Flüssigkeiten und Gase

Druck in Flüssigkeiten und Gasen

Physikalische Größe zur Beschreibung des Zustandes flüssiger und gasförmiger Körper.

In ruhenden Flüssigkeiten und Gasen muß unterschieden werden zwischen:

Schweredruck, der infolge der Gravitation entsteht und

Kolbendruck, der entsteht, wenn Kräfte von außen auf den flüssigen oder gasförmigen Körper wirken.

In strömenden Flüssigkeiten und Gasen unterscheidet man:

statischer Druck, Staudruck und Schweredruck (/ S. 146)

	Kolbendruck	Schweredruck	
	Flüssigkeiten und Gase	Flüssigkelten	Luft
Kenn- zeichen	Der Kolbendruck p, der auf eine Flüssig- keit oder ein Gas wirkt, ist gleich dem Quotienten aus der Kolbendruckkraft F und der gedrückten Fläche A . $p = \frac{F}{A}$	Der Schweredruck p in einer Flüssigkeit nimmt linear mit der Tiefe h zu. p = e · g · h e · Dichte der Flüssigkeit	Der Luftdruck nimmt exponentiell mit der Höhe h ab.
Eigen- schaf- ten	Der Druck breitet sich allseitig und gleichmäßig aus.	Der Schweredruck hängt nicht von der Gefäßform ab.	Infolge der Kompres- sibilität von Gasen ist die Dichte der Luft von der Höhe ab- hängig.
Bild	$F_1 < F_2$ P_1, V_1 P_2, V_2 $F_1 < F_2$ $P_1 < P_2$ $V_1 > V_2$	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Abstract of the following state of the follow

Hydraulische Anlagen

Anlagen, die die allseitige und gleichmäßige Ausbreitung des Druckes ausnutzen. Solche Anlagen sind kraftumformende Einrichtungen.

Darstellung	Gleichgewicht	Verrichten von Arbeit
Zeichne- rische Darstellung	P A ₁ A ₂ P	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Mathema- tische Dar- stellung der Gesetz- mäßigkeit	$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$ $\frac{F_1}{F_2} = \frac{A_1}{A_2}$	$F_1 \cdot s_k = F_2 \cdot s_2$ $\frac{F_1}{F_2} = \frac{s_2}{s_1}$ (bei Vernachlässigung der Reibung)

Verbundene Gefäße

Behälter für Flüssigkeiten, die miteinander verbunden sind. In ihnen liegen die Flüssigkeitsoberflächen in einer waagerechten Ebene. Dieses Verhalten einer Flüssigkeit beruht auf der Abhängigkeit des Schweredruckes von der Höhe. Nur bei gleichen Höhen herrscht im Verbindungsteil kein Druckunterschied; die Flüssiakeit ruht.



a) Geruchsverschluß, b) Kanalwaage, c) Wasserstandanzeiger


Statischer Auftrieb

Erscheinung, daß infolge des Schweredruckes an einem in einer Flüssigkeit oder in einem Gas befindlichen Körper eine Kraft entgegen der Gewichtskraft wirkt.

Auftriebskraft FA

Kraft, die an einem In einer Flüssigkeit oder einem Gas befindlichen Körper angreift und der Gewichtskraft entgegengerichtet ist. Sie hat ihre Ursache darin, daß auf den Körper von unten ein größerer Schweredruck wirkt als von oben.

Aus $h_1 < h_2$ folgt $p_1 < p_2$ und daraus $F_1 < F_2$; $F_1 = F_2 - F_A$



Sinken, Schweben, Steigen und Schwimmen

Körper zeigen in Flüssigkeiten oder Gasen je nach den gegebenen Bedingungen ein bestimmtes Verhalten.

Verhalten	Sinken	Schweben	Steigen	Schwimmen
Zeichnerische Darstellung	FA PROPERTY OF THE PROPERTY OF	F _A	F _A	Fa
Vergleich von Auf- triebskraft F _A und Gewichtskraft F _G des festen Körpers	$F_A < F_G$	$F_A = F_G$	$F_A > F_G$	$F_A = F_G$
Resultierende Kraft F	F ≠ 0 nach unten gerichtet	F = 0	F ≠ 0 nach oben gerichtet	F = 0
Vergleich der Dichte des Kör- pers @fest und der Dichte der Flüssig- keit @fi	Q _{fl} < Q _{fest}	Qfi = Qfest	Qfl > Qfest	Q _{fl} > Q _{fest}
Vergleich des Vo- lumens V _{fest} des Körpers und des Volumens V _{fl} der verdrängten Flüs- sigkeit	$V_{\rm fl} = V_{\rm fest}$	$V_{fi} = V_{fest}$	$V_{\rm fl} = V_{\rm fest}$	$V_{\rm fl} \le V_{\rm fest}$

Archimedisches Gesetz

Die an einem in einer Flüssigkeit (bzw. in einem Gas) befindlichen Körper angreifende Auftriebskraft FA ist gleich der Gewichtskraft FG der verdrängten Flüssigkeit (bzw. des verdrängten Gases).

$$F_A = F_G$$

 $F_G = V_K \cdot \varrho_{FI} \cdot g$

FA: Auftriebskraft

Fg: Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit

Vk: Volumen des Körpers

on: Dichte der Flüssigkeit


g: Fallbeschleunigung

Stromlinien

Modell zur Darstellung von stationären Strömungen, d. h. Strömungen, die sich zeitlich nicht ändern. Bei einer stationären Strömung beschreibt eine Stromlinie die Bahn eines Flüssigkeitsteilchens.


Die grafische Darstellung einer Strömung mittels Stromlinien heißt Stromlinienbild.

/ Modell, S. 25



Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsquerschnitt

Durchströmt ein Gas oder eine Flüssigkeit ein Rohr mit unterschiedlich großen Querschnittsflächen, dann ist die Strömungsgeschwindigkeit dort am arößten, wo die Querschnittsfläche am kleinsten ist.



Für inkompressible strömende Stoffe gilt:

$$A \cdot v = \text{konstant}$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

A: durchströmte Querschnittsfläche

v: Strömungsgeschwindigkeit

Druck in strömenden Flüssigkeiten und Gasen

In einer stationären Strömung besteht ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen dem Druck und Geschwindigkeit und Dichte des strömenden Stoffes.

Statischer Druck Ps	Schweredruck P	Staudruck Pw
Er ist der rechtwinklig zur Strömungsrichtung ge- messene Druck. Er nimmt mit zunehmen- der Strömungsgeschwin- digkeit ab.	Er ist eine Folge der Gravitation $p = \varrho \cdot g \cdot h$	Er ist eine Folge der Trägheit. Er ist der in Strömungsrichtung gemessene Druck. Er nimmt mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit zu. $p_{\rm w} = \frac{1}{2} \varrho \cdot {\rm v}^2$

Die Summe aus statischem Druck, Schweredruck und Staudruck ist der Gesamtdruck p₀.


(Bernoullische Gleichung)

 $p_0 = p_0 + p + p_w$

In der engsten Stelle einer Düse ist die Strömungsgeschwindigkeit groß und damit der statische Druck $\rho_{\rm s}$ klein.

Düsen werden benutzt zum

- Erzeugen einer hohen Strömungsgeschwindigkeit (Rückstoß-Triebwerk, Bild a),
- Messen von Massen strömender Stoffmengen und von Strömungsgeschwindigkeiten (Meßdüsen, Bild b),
- Ansaugen von Stoffen (Förderdüsen, Bild c),
- Zerstäuben von Stoffen (Mischdüsen, Bild d).



Dynamischer Auftrieb

Folge unterschiedlicher stattscher Drücke an einem Körper, dessen Grenzflächen unterschiedlich schnell umströmt werden, wie z. B. am Tragflügel eines




Flugzeuges. An der Oberseite des durch die Luft bewegten Tragflügels ist der statische Druck ps. kleiner als der statische Druck ps. an der Unterseite.


Dynamische Auftriebskraft FA

Resultierende Kraft, die infolge der unterschiedlichen Drücke an unterschiedlich schnell umströmten Grenzflächen eines Körpers mit unsymmetrischem Profil rechtwinklig zur Strömungsrichtung wirkt.



- FA: Auftriebskraft
- ca: von der Form des umströmten Tragflügelprofils abhängige Auftriebszahl
- a: Dichte des strömenden Stoffes
- v: Geschwindigkeit des strömenden Stoffes
 - A: Tragfläche





Statischer Druck p. an einem umströmten Tragflügelprofil

Kräfte an einem Tragflügel

Bewegt sich ein Flugzeug mit konstanter Geschwindigkeit horizontal, so sind Gewichtskraft und dynamische Auftriebskraft gleich groß ($F_A = F_G$).

Strömungswiderstandskraft Fw

Kraft, die auf einen Körper in einer strömenden Flüssigkeit oder in einem strömenden Gas in Strömungsrichtung wirkt.



Fw: Widerstandskraft

cw: von der Gestalt des umströmten Körpers abhängige Widerstandszahl

a: Dichte des strömenden Stoffes

v: Geschwindigkeit des strömenden Stoffes


A: Querschnittsfläche des Körpers rechtwinklig zur Strömungsrichtung

Profilkörper

Unsymmetrisch (gewölbt) geformter Stromlinienkörper, der infolge seiner Form ungleichmäßig schnell umströmt wird. Die dabei auftretenden Druckunterschiede bewirken auf die Fläche (Tragfläche) eine dynamische Auftriebskraft.


Traafläche

Wirksame Fläche des Tragflügels eines Flugzeuges, Projektion der Tragflügelfläche in eine Ebene parallel zur Flugrichtung.



Thermodynamik

Die Thermodynamik ist das Teilgebiet der Physik, in dem der Übergang von Wärme, die Umwandlung von thermischer Energie sowie Zustandsänderungen von Systemen infolge Zufuhr oder Abgabe von Wärme untersucht und beschrieben werden.



8.1. Thermodynamische Grundbegriffe, Temperatur und Wärme

Thermodynamisches System

Bereich, der gedanklich oder tatsächlich von der Umgebung abgegrenzt wird und in dem die Temperatur als charakteristische Zustandsgröße eine zentrale Rolle spielt und dessen thermodynamische Eigenschaften von Interesse sind. Das termodynamische System wird von seiner Umgebung durch die Systemgrenze getrennt.

Die Beschreibung des Zustandes, in dem sich ein System befindet, erfolgt durch Zustandsgrößen.

Umgebung. Gesamtheit aller Objekte, mit der das System über die Systemgrenze in Wechselwirkung treten kann. Die Beschreibung der Wechselwirkung erfolgt mit Hilfe von Prozeßgrößen.

- Zylinde'r eines Motors, Luftmassen in der Meteorologie
 - → Zustandsgrößen, S. 150
 - → Prozeßgrößen, S. 151
 - ↑ Stoffliches System, Wiss Ch, S. 68



Betrachtungsweisen in der Thermodynamik

Phänomenologische Betrachtungsweise

(makrophysikalisch)

Es wird von den äußeren Erscheinungen ausgegangen, die an den Systemen direkt beobachtbar sind.

Zur Beschreibung des thermodynamischen Systems dienen z. B. die physikalischen Größen Temperatur, innere Energie, Volumen. Dichte. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Form dynamischer Gesetze (* S. 17) dargestellt. Es sind sichere Aussagen über das Verhalten und die Eigenschaften von einzelnen (makrophysikalischen) Obiekten mödlich.

Kinetisch-statistische Betrachtungsweise (mikrophysikalisch)

Es wird von den Bewegungen der Teilchen, aus denen ein Körper aufgebaut ist und ihren Wechselwirkungen ausgegangen.

Zur Beschreibung dienen z. B. die physikalischen Größen Geschwindigkeit und kinetische Energie der Teilchen.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Form statistischer Gesetze (* 5. 17) dargestellt. Es sind sichere Aussagen über das Verhalten und die Eigenschaften einer großen Anzahl von Teilchen (mikrophysikalisch) möglich. Über einzelne Teilchen können nur Wahrscheinlichkeitsaussagen gemacht werden.

/ Betrachtungsebene, Wiss Ch, S. 8

Thermodynamische Zustandsgröße

Physikalische Größe, die zu einer Beschreibung des Zustands eines thermodynamischen Systems, d. h. seiner makroskopischen Eigenschaften, geeig-

net ist. Sie ist unabhängig davon, wie der betreffende Zustand entstanden ist.

Temperatur T, Druck p, Volumen Y und innere Energie U.
Die Änderung einer dieser Größen bewirkt die Änderung einer oder mehrerer anderer Größen.

Thermodynamische Prozeßgröße

Physikalische Größe, die zur Beschreibung der Wechselwirkung eines thermodynamischen Systems mit der Umgebung geeignet ist. Sie beschreibt Zustandsänderungen.

Volumenarbeit Wy und Wärme Q.

Temperatur ϑ , T

Physikalische Größe, die den thermodynamischen Zustand eines Körpers beschreibt.

Die Temperatur ist eine Zustandsgröße.

Temperatur	Kelvin-Temperatur	Celsius-Temperatur	
Formelzeichen	т	ð	
Einheit	1 K (ein Kelvin)	1°C (ein Grad Celsius)	

1 K ist der 273,16te Teil der (thermodynamischen) Temperatur des Tripelpunktes von Wasser (+0,01 °C).

Für Temperaturdifferenzen gilt: $\Delta T = \Delta \vartheta$

Temperaturangaben mit Hilfe beider Einheiten dürfen deshalb nicht gleichgesetzt werden. z. B.: 373 K ≙ 100 °C

Zwischen der Kelvin-Temperatur T und der Celsius-Temperatur ϑ besteht folgende Beziehung:

$$\frac{\vartheta}{{}^{\circ}C} = \frac{\mathsf{T}}{\mathsf{K}} - \frac{\mathsf{T}_{\mathsf{o}}}{\mathsf{K}}$$

T: absolute Temperatur

8: Celsiustemperatur


To: 273 K

Die tiefste Temperatur beträgt -273.15 °C \triangleq 0 K. Vereinfacht wird jedoch mit der Beziehung -273 °C \triangleq 0 K gerechnet.

Die Temperatur eines Körpers kennzeichnet die mittlere kinetische Energie seiner Teilchen.


Temperaturskalen. Körper können bei Temperaturänderungen ihr Volumen ändern (/ S. 156). Da sich die meisten Gase annähernd gleichmäßig ausdehnen, benutzt man das ideale Gas (/ S. 158) als Bezugsstoff, um die Einheit der Temperatur festzulegen.

Der bei isobarer Zustandsänderung gemessene Volumenzuwachs des Gases zwischen der Schmelztemperatur des Eises und der Siedetemperatur des Wassers bei normalem Luftdruck wird in 100 gleiche Telle eingeteilt. Einem solchen Teil wird die Temperaturdifferenz ein Kelvin (1 K) zugeordnet.



Temperaturmessung

Verfahren zum quantitativen Erfassen von Temperaturen. Es werden gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen der Änderung der physikalischen Größe Temperatur und der Änderung einer anderen physikalischen Größe genutzt.



Thermische Energie Eth

Physikalische Größe, die die Fähigkeit eines Systems kennzeichnet, auf Grund seiner Temperatur an ein anderes System niedrigerer Temperatur Wärme abgeben zu können.

Die thermische Energie ist eine Zustandsgröße.

Einheit: 1 J (ein Joule)

Wärme Q

Physikalische Größe zur Beschreibung der Übertragung thermischer Energie zwischen thermodynamischen Systemen. Die Wärme ist eine Prozeßgröße. Einheit: 1 J (ein Joule) 1 000 J = 1 kJ

 $1J = 1W \cdot s = 1N \cdot m$

1 J ist die Wärme, die der unter "Mechanische Arbeit" (/ S. 124) definierten Einheit äquivalent ist.

Wärmezufuhr		Wärmeabgabe	
Phänomeno- logische Betrachtungs- weise	Kinetisch- statistische Betrachtungs- weise	Phänomenolo- gische Betrachtungs- weise	Kinetisch- statistische Betrachtungs- welse
System nimmt Wärme auf Innere Energie des Systems wächst	Teilchen nehmen Energie auf W Gesamtenergie der Teilchen nimmt zu	System gibt Wärme ab Innere Energie des Systems nimmt ab	Gesamtenergie der Teilchen nimmt ab
Temperatur des Systems steigt	Mittlere kinetische Energie der Teil- chen nimmt zu	Temperatur des Systems sinkt	Energie der Teil- chen nimmt ab

Wärmekapazität C

Physikalische Größe, die den Zusammenhang zwischen der einem thermodynamischen System zugeführten (bzw. von ihm abgegebenen) Wärme und der Temperaturänderung kennzeichnet.



- C: Wärmekapazität
- Q: Zugeführte bzw. abgegebene Wärme
- ΔT: Temperaturänderung

Einheit: 1 J · K-1 (ein Joule je Kelvin); 1 kJ · K-1

1 J · K⁻¹ ist die Wärmekapazität eines Körpers, dessen Temperatur um 1 K steigt, wenn ihm die Wärme 1 J zugeführt wird.



Besteht ein Körper aus einem einheitlichen Stoff, so ist die Wärmekapazität gleich dem Produkt aus der Masse m und der spezifischen Wärmekapazität c des betreffenden Körpers:

$$C = m \cdot c$$
.

Wasserwert w eines Körpers ist gleich der Wassermasse, durch die man den Körper beim Wärmeaustausch ersetzen kann. Mit c_w als spezifischer Wärmekapazität des Wassers ist definiert:

$$w = \frac{C}{c_w} \text{ oder } w = m \cdot \frac{c}{c_w}$$

Einheiten: 1 g und 1 kg

Gleichung zur Berechnung der Wärme

Gesetz, das den Zusammenhang zwischen der einem thermodynamischen System zugeführten (bzw. von ihm abgegebenen) Wärme und der Temperaturänderung beschreibt.

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta \vartheta$$
$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

Q: zu- bzw. abgeführte Wärme

c: spezifische Wärmekapazität

m: Masse des Körpers

v: Celsius - Temperatur
T: absolute Temperatur

Unter Benutzung der Wärmekapazität C folgt $Q = C \cdot \Delta T$. Unter Benutzung des Wasserwertes w ergibt sich $Q = w \cdot c_w \cdot \Delta T$.

Spezifische Wärmekapazität c

Physikalische Größe zur Beschreibung der Eigenschaft von Körpern, Wärme aufnehmen oder abgeben zu können. Sie ist eine Konstante, die vom Stoff und von der Temperatur abhängt.

Durch eine Wärmemenge von 1 kJ werden um 1 K erwärmt:

Wasser	Ether	Quecksilber	Eisen
239 cm ³	632 cm ³	585 cm ³	275 cm ³
239 g	442 g	7901 g	2150 g



- c: spezifische Wärmekapazität
- Q: aufgenommene bzw. abgegebene Wärme
- m: Masse des Körpers
- AT: Temperaturänderung

Einheit: 1 J·(kg·K)-¹ (ein Joule je Kilogramm und Kelvin)
1 J·(kg·K)-¹ ist die spezifische Wärmekapazität eines Stoffes, bei dem ein
Körper der Masse 1 kg die Wärmekapazität 1 J·K-¹ hat.

Die spezifische Wärmekapazität des Wassers ist besonders groß. Aus diesem Grunde unterscheiden sich z.B. See- und Kontinentalklima sehr voneinander. Wasser ist wegen seiner großen spezifischen Wärmekapazität besonders für Heizanlagen und als Kühlflüssigkeit geeignet.

/ Wärmeströmung, S. 156

Spezifische Wärmekapazität der Gase

Bei Gasen sind zu unterscheiden:

Spezifische Wärmekapazität c,	Spezifische Wärmekapazität c _p
bei konstantem Volumen (V = konstant)	bei konstantem Druck (p = konstant)
In diesem Fall wird nach dem 1. Hauptsatz (\nearrow S. 164) bei Wärmezufuhr nur die innere Energie U erhöht (\nearrow S. 163). Daraus folgt, daß stets $c_v < c_p$ ist.	In diesem Fall werden nach dem 1. Hauptsatz (/ S. 164) bei Wärmezufuhr die innere Energie U erhöht und mechanische Arbeit W verrichtet. Es gilt: c _p — c _v = R. / Gaskonstante R, S. 158

Gesetz des Wärmeübergangs

Spezielle Form des Energieerhaltungssatzes (auch nullter Hauptsatz genannt).

Die vom System niedriger Temperatur aufgenommene Wärme Q_1 ist gleich der vom System höherer Temperatur abgegebenen Wärme Q_2 .

$$\begin{aligned} |Q_1| &= |Q_2| \\ m_1 \cdot c_1(T - T_1) &= m_2 \cdot c_2(T_2 - T) \end{aligned}$$

Der Wärmeübergang erfolgt von selbst stets vom Körper höherer Temperatur T_2 zum Körper niederer Temperatur T_4 , bis beide die gleiche Temperatur T_4 erreichen.

Isobarer Wärmeübergang. Sonderfall des Wärmeüberganges, bei dem Wärme zwischen zwei Gasen bei konstantem Druck übertragen wird. Dabei sind in obige Gleichung die spezifischen Wärmekapazitäten für konstanten Druck cpt bzw. cp2 einzusetzen.



Wärmeübergang durch stoffgebundene Energie

Vorgang, bei dem thermische Energie über die Grenzen eines thermodynamischen Systems tritt und der mit einem Stofftransport verbunden ist.

Wärmeausbreitung

Wärmeübergang durch Strömung	Leitung	Strahlung	
Wärmeströmung entsteht, indem sich Gase oder Flüssigkeiten bewegen und dabei thermische Energie transportieren. (** stoffgebundene Energie, S. 156)	Körper bleibt in Ruhe. Bei Zufuhr von Wärme nimmt die Bewegung der Teilchen zu, sie übertragen durch stoß Energie an benachbarte Teilchen. Tritt vorwiegend in festen Körpern und Flüssig- keiten auf.	Kein direkter Kontakt zwischen wärmerem und kälterem Körper. Körper höherer Temperdur sen- det elektromagnetische Wellen aus. Tritt nur im Vakuum und in Gasen auf.	
Erwärmung von Wohn- räumen, Zentralheizung, Winde und Meeresströ- mungen	Gute Leiter: Metalle; schlechte Leiter: Glas (Wär- medämmung), Gase, Kühl- rippen, Isolierstoffe, Klei- dung	Sonnenstrahlung, Infra- rotstrahler (Sonnenener- glehelzung, Ofenschirm)	

8.2. Zustandsänderungen

Lineare und kubische Ausdehnung


Bei einer Temperaturänderung ändert sich im allgemeinen das Volumen eines Körpers.

Volumenänderung	Längenänderung	
Flüssigkeiten ändern im allgemeinen bei Wärmezufuhr oder -abgabe ihr Volumen. Es wird das Ausdehnen bzw. Zusammen- ziehen in allen Richtungen betrachtet.	Feste Körper dehnen sich im allgemeinen bei Wärmezufuhr bzwabgabe in alle Richtungen aus. Häufig genügt es, das Ausdehnen bzw. Zusammenziehen nur in einer Richtung zu betrachten.	
Für die meisten Stoffe gilt annähernd: Die Volumenänderung ΔV ist der Temperaturänderung ΔT proportional.	Für die meisten Stoffe gilt annähernd: Die Längenänderung ΔI ist der Temperaturänderung ΔT proportional.	


Volumenänderung	Längenänderung
$\Delta V \sim \Delta T$	$\Delta I \sim \Delta T$ $I = I_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$
$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$	$l = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$
$V_{\tau} = V_{0} (1 + \gamma \cdot \Delta T)$	$I_1 = I_0 (1 + \alpha \cdot \Delta T)$
v: kubischer Ausdehnungskoeffizient	α: linearer Ausdehnungskoeffizient
Δ٧	Δ1
$\gamma = \frac{1}{V_0 \cdot \Delta T}$	$\alpha = \frac{\Delta l}{l_0 \cdot \Delta T}$

Für einen bestimmten Stoff gilt angenähert $\gamma \approx 3\,\alpha$

Autoreifen, Flüssigkeitsthermometer, Rohre, elektrische Freileitungen, Schienen, Brücken, Bimetallstreifen



Vergleich der Ausdehnung von Körpern aus verschiedenen Sloffen beim Erwärmen um die gleiche Temperaturdifferenz






Anomalie des Wassers

Eigenschaft des Wassers, sich beim Abkühlen im Temperaturbereich von 4°C bis 0°C auszudehnen.

Wasser hat bei 4°C seine größte Dichte.

Stehende Gewässer frieren von oben her zu.

> Anomales Verhalten des Wassers. Das Diagramm zeigt die Abhängigkeit des Wasservolumens von der Temperatur.



Ideales Gas

Modell (* S. 25), das wesentliche Eigenschaften realer Gase durch folgende Annahmen erfaßt:

- Die Teilchen des Gases nehmen kein Volumen ein;
- Die Teilchen haben kinetische Energie;
- Zwischen den Teilchen bestehen keine Wechselwirkungen;
- Der Abstand benachbarter Teilchen ist relativ groß;
- Beim Stoß gegen eine Wand ändert sich die Energie der Teilchen nicht; die Stöße erfolgen elastisch;
- Es wird von einer großen Zahl von Teilchen ausgegangen.

Mit Hilfe dieses Denkmodells können Zustände und Vorgänge in einem Gas relativ einfach beschrieben werden.

Zustandsgleichung für das ideale Gas

Gesetz, das den Zusammenhang zwischen den thermischen Zustandsgrößen eines idealen Gases beschreibt.

$$p \cdot V = m \cdot R \cdot T$$

p: Druck m: Masse V: Volumen

T: absolute Temperatu.

R: spezifische Gaskonstante

Betrachtet man eine abgegrenzte Gasmenge (System) des idealen Gases, so vereinfacht sich die Gleichung zu nebenstehender Form.

$$\frac{\rho \cdot V}{T} \text{ konstant}$$

$$(m = \text{ konstant}, R = \text{ konstant})$$

Diese Gleichung kann mit guter Näherung auch für reale Gase benutzt werden; d. h., der Spannungskoeffizient muß in erster Näherung gleich dem Volumenausdehnungskoeffizienten sein.

Spezifische Gaskonstante R. Konstante, die für jedes Gas einen bestimmten Wert hat.

Es gilt:
$$R = \frac{p \cdot V}{m \cdot T}$$
.

Molare Gaskonstante Ro. Universelle Konstante, die für alle Gase den gleichen

Wert hat. Sie wird mit Hilfe der molaren Größen M und V_m und der Werte für die Normalbedingungen eines Gases bestimmt:

$$R = \frac{p_o \cdot V_m}{T_o} \cdot \frac{1}{M} \cdot \text{ Mit } R = R_o \cdot \frac{1}{M} \text{ folgt}$$

$$R_o = \frac{p_o \cdot V_m}{T_o} \text{ und } R_o = 8314 \frac{J}{\text{kmol} \cdot \text{K}}$$

/ molare Größen, Wiss Ch, S. 116.

Boltzmann-Konstante k wird der Quotient aus der molaren Gaskonstanten R_0 und der Loschmidtschen Konstanten L genannt.


$$k = \frac{R_0}{L}$$
; $k = 1,380 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ ist eine universelle Naturkonstante.
 $L = 6,023 \cdot 10^{26} \text{ kmol}^{-1}$

Allgemeiner Fall und Sonderfälle der Zustandsgleichung für das ideale Gas

Fall	Bedingung	Gleichung	Grafische Darstellung
Allgemeiner Fall		$\frac{p \cdot Y}{T} = \text{konstant}$ $\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$	7
Sonderfälle Isotherme Zustands- änderung	T = konstant	$p \cdot V = \text{konstant}$ $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$ (Boylesches Gesetz)	P ₂ V ₁ V ₂ V
Isochore Zustands- änderung	V = konstant	$\begin{aligned} \frac{\rho}{T} &= \text{konstant} \\ \frac{\rho_1}{T_1} &= \frac{\rho_2}{T_2} \ ; \frac{\rho_1}{\rho_2} &= \frac{T_1}{T_2} \\ \rho_2 &= \rho_1 \left(1 + \gamma \cdot \Delta T\right) \\ (\text{Gay-Lussacsches}) \\ \text{Druckgesetz} \end{aligned}$	P ₁ T ₂ T ₃
Isobare Zustands- änderung	p = konstant	$\begin{aligned} \frac{\textit{V}}{\textit{T}} &= \textit{konstant} \\ \frac{\textit{V}_1}{\textit{T}_1} &= \frac{\textit{V}_2}{\textit{T}_2} \text{; } \frac{\textit{V}_1}{\textit{V}_2} = \frac{\textit{T}_1}{\textit{T}_2} \\ \textit{V}_2 &= \textit{V}_1 (1 + \gamma \cdot \Delta T) \\ (\textit{Gay-Lussacsches} \\ \textit{Volumengesetz}) \end{aligned}$	P To The Total Park To

■ 8/2

Zustandsänderung eines Gases (m = konst.)



Phase

Allgemeiner stofflicher Zustandsbereich, der räumlich konstante Beschaffenheit aufweist und von anderen Bereichen durch Grenzflächen getrennt ist. Oberbegriff zu Aggregatzustand und Allotropie.

Allotropie

Eigenschaft einiger chemischer Stoffe, in verschledenen Zuständen, den allotropen Modifikationen, aufzutreten.

Kohlenstoff tritt als Diamant, Graphit oder Ruß auf; Phosphor tritt als roter und gelber Phosphor auf.


Aggregatzustand

Äußere Form, in der ein Stoff auftritt; es gibt den festen, den flüssigen und den gasförmigen Zustand. Das Plasma wird auch als 4. Aggregatzustand bezeichnet.

Aggregatzustandsänderungen

Schmelzen

Erfolgen unter Zufuhr oder Abgabe von Wärme. Dabei ändert sich die Temperatur des Körpers nicht.



=		
	Für kristalline Stoffe mit einheitlicher chemischer Zusammensetzung gilt: Führt man einem festen Körper Wärme zu, so schmilzt er bei einer bestimmten Temperatur. Diese Temperatur heißt Schmelztemperatur ϑ_s . Sie hängt vom Druck ab.	Für kristalline Stoffe mit einheitlicher chemischer Zusammensetzung gilt: Entzieht man einem flüssigen Körper Wärme, so erstarrt er bei einer bestimmten Temperatur. Diese Temperatur heißt Erstarrungstemperatur $\vartheta_{\rm e}$. Sie hängt vom Druck ab.
	Die Schmelztemperatur ist bei kon- stantem Druck gleich der Erstar- rungstemperatur.	$artheta_{\mathrm{s}} = artheta_{\mathrm{e}}$

Erstarren

Die beim Schmelzen eines Körpers zugeführte Wärme wird beim Erstarren wieder abgegeben.

Beim Schmelzen wird die regelmäßige

Anordnung der Teilchen zerstört. Die

dazu notwendige thermische Energie wird

als Schmelzwärme Q, zugeführt.

 $Q_{\epsilon} = Q_{e}$

Beim Erstarren entsteht eine regelmäßige Anordnung der Teilchen. Die dabei frei-

werdende thermische Energie wird als

Erstarrungswärme Qe abgegeben.



Verdampfen	Kondensieren
Für Stoffe mit einheitlicher chemischer Zusammensetzung gilt: Führt man einem flüssigen Körper Wärme zu, so verdampfter (\nearrow Verdunsten, S. 162) bei einer bestimmten Temperatur. Diese Temperatur heißt Siedetemperatur $\vartheta_{\mathbf{v}}$. Sie hängt vom Druck ab.	Für Stoffe mit einheitlicher chemischer Zusammensetzung gill: Entzieht man einem gasförmigen Körper Wärme, so kondensiert er bei einer beitimmten Temperatur. Diese Temperatur heißt Kondensationstemperatur ϑ_k . Sie hängt vom Druck ab.
Bei konstantem Druck ist die Siede- temperatur gleich der Kondensa- tionstemperatur.	$\vartheta_{\rm v}=\vartheta_{\rm k}$
Beim Verdampíen verlassen Teilchen eine Flüssigkeit und werden im zur Verlügung stehenden Raum frei beweglich. Die dazu benötigte thermische Energie wird als Verdampfungswärme Q., zugeführt.	Beim Kondensieren entsteht aus frei be weglichen Teilchen ein Verband leich gegeneinander verschiebbarer Teilchen Die dabei freiwerdende thermische Ener gie wird als Kondensationswärme Q abgegeben.
Die beim Verdampfen eines Körpers zugeführte Wärme wird beim Kon- densieren wieder frei.	$Q_v = Q_k$
Standischer Schmelz-bzw.	$\begin{array}{c} 9_{v} = 9_{k} \\ \text{Siede-bzw.} \\ \text{Kondensationstemperatur} \end{array}$
Schmelz- bzw. Erstarrungswärme	Verdampfungs - bzw. Kondensationswärme

Beim Verdampfen wird folgende Unterscheidung vorgenommen:

 $Q_s = Q_e$

Verdampfen		
Sieden	Verdunsten	
Übergang in den gasförmigen Zustand in der gesamten Flüssigkeit bei der Siede- temperatur.	Übergang in den gasförmigen Zustand an der Oberfläche der Flüssigkeit unter- halb der Siedetemperatur.	
Dampíkessel Destillation	Austrocknen von Gewässern, Trocknen von Wäsche	

a. = ak



Spezifische Umwandlungswärme q


Physikalische Größe, die die für Änderungen des Aggregatzustandes notwendige zuzuführende oder zu entziehende Wärme kennzeichnet.



- q: Spezifische Umwandlungswärme
- Q: Wärme
- m: Masse

Einheit: 1 kJ · kg-1 (ein Kilojoule je Kilogramm).

qs: spezifische Schmelzwärme; qv: spezifische Verdampfungswärme



Temperatur-Wärme-Diagramm des Wassers (gilt für m = 1 kg Wasser)

8.3. Hauptsätze der Thermodynamik

Innere Energie U

Physikalische Größe, die den Energievorrat eines thermodynamischen Systems kennzeichnet. Sie ist eine Zustandsgröße.

Aus phänomenologischer Sicht kann die innere Energie als Funktion des Druckes und der Temperatur dargestellt werden. Aus kinetisch-statistischer Sicht kann sie als Summe aller Energien aller Teilchen eines thermodynamischen Systems gekennzeichnet werden. Für das ideale Gas gilt:

$$U = \sum_{i=1}^{n} N_{i} \cdot \overline{E}_{i}$$

$$U = N \cdot \overline{E}_{kin}$$
(gilt nur für das ideale Gas)

U: Innere Energie
N: Anzahl der Teilchen

Ei: mittlere kinetische Energie der Ni-Teilchen im i-ten Energieintervall

Ekin: mittlere kinetische Energie der Teilchen

Meist genügt es, die Änderung ∆U der inneren Energie zu betrachten. ≯ Kalorische Zustandsgleichung, S. 165; Innere Energie, Wiss Ch, S. 77



Volumenarbeit Wy

Physikalische Größe, die den Vorgang kennzeichnet, wenn durch die auf einen Kolben wirkende Kraft das Volumen eines Systems (Gases) und damit seine Zustandsgrößen verändert werden. Sie ist eine Prozeßgröße.

Einheit: 1 J (ein Joule) 1

 $1J = 1 N \cdot m$

Zustandslinie

Kurve im p-V-Diagramm. Die Fläche unter der Zustandslinie stellt die am oder vom System verrichtete Volumenarbeit dar.



Darstellung der Volumenarbeit im p-V-Diagramm.

Druck-Volumen-Gesetz

Gesetz, das besagt, daß für eine abgeschlossene Gasmenge, des idealen Gases das Produkt $p\cdot V$ konstant ist.

$$p \cdot V = \frac{2}{3} N \cdot \overline{E}_{kin}$$

p: Druck des idealen Gases

V: Volumen

N: Anzahl der Teilchen

Ekin: mittlere kinetische Energie der Teilchen

1. Hauptsatz der Thermodynamik

Zusammenfassung von Erfahrungstatsachen, die sich aus der Anwendung des Energieerhaltungssatzes auf thermodynamische Systeme ergeben. Es werden energetische Wechselwirkungen eines thermodynamischen Systems mit seiner Umgebung erfaßt.

Die Änderung der Energie eines thermodynamischen Systems ist gleich der Summe der über die Systemgrenze übertragenen Energie.

$$\Delta E_{\text{Syst}} = \sum E_{\text{übertr}}$$

Betrachtet man thermodynamische Systeme, deren mechanische Energie sich nicht ändert und bei denen keine Übertragung von stoffgebundener Energie erfolgt, so gilt:



$$\Delta U = Q + W$$
mit.
$$\Delta U = U_e - U_a$$

ΔU: Änderung der inneren Energie


Q: Wärme W: Arbeit

Es ist festgelegt:

 $\Delta U > 0$ Zunahme der inneren Energie

Q > 0 Dem System zugeführte Wärme

W > 0 Am System verrichtete Arbeit



Die Zufuhr bzw. Abgabe von Wärme Q kann zu einer Änderung der inneren Energie ΔU und zum Verrichten bzw. zur Aufnahme einer mechanischen Arbeit W führen.

Perpetuum mobile 1. Art. Maschine, die mehr Energie abgeben soll, als man Ihr zuführt. Aus dem Energieerhaltungssatz folgt, daß das nicht möglich ist.

Kalorische Zustandsgleichung

Gleichung, die den Zusammenhang zwischen der Temperatur eines thermodynamischen Systems und seiner inneren Energie ausdrückt. Sie gilt an einem thermodynamischen System mit konstantem Volumen für die Wärmezufuhr.

$$\Delta U = m \cdot c_{v} \cdot \Delta T$$

ΔU: Änderung der inneren Energie

ΔT: Änderung der Temperatur

cy: spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

m: Masse des Systems

Arbeit und Energie bei Zustandsänderungen

Sonderfälle zum Hauptsatz der Wärmelehre

	Zustands- änderung (Bedin- gung)	mechani- sche Arbeit W	Änderung der inne- ren Ener- gie ΔU	Diagramm	Beispiel
	iso- therme Zu- stands- änderung (T = kon- slant)	-W = Q Die gesamte zugeführte Wärme wird als mecha- nische Arbeit abgegeben.	ΔU = 0 Die innere Energie ändert sich nicht	Part Part Part Part Part Part Part Part	Ausdeh- nung des Dampfes bei der Dampfma- schire (ange- nähert)
The state of the s	Isochore Zu- stands- änderung (V = kon- stant)	W = 0 Es wird keine mechanische Arbeit ver- richtet	ΔU = Q Die ge- samle zuge- führte Wärme dient der Erhöhung der inne- ren Energie	$\begin{array}{c} \rho \\ \rho_1 \\ \rho_2 \\ \end{array}$	Erwärmen eines Gases in einem geschlosse- nen Be- hälter
The second secon	Isobare Zu- stands- änderung (p = kon- stant)	$Q = \Delta U - W$ $- W =$ $= p (V_2 - V_1)$ Ein Teil der zugeführten Wärme wird in Form mechanischer Arbeit vom System abgegeben	ΔU = Q + W Ein Teil der zugeführ- ten Wärme führt zur Erhöhung der inne- ren Energie	Poly V2 V	Verbren- nen von Kraftstoff Im Strahl- triebwerk (ange- nähert)
The second secon	Adiaba- tische Zu- stands- änderung (Q = 0)	W = AU Am System verrichtete mechanische Arbeit führt zur Erhöhung der inneren Energie	ΔU = W Die innere Energie nimmt in- folge der am System verrichte- ten Ar- beit zu	P1	Pneumati- sches Feuerzeug, Kompres- sionstakt beim Die- selmotor, Nebel- kammer

Kreisprozeß

Aufeinanderfolge von Zustandsänderungen eines thermodynamischen Systems mit dem Ziel, daß vom System kontinuierlich Arbeit verrichtet wird.

Gasturbinenprozeß. Beispiel für einen Kreisprozeß. Er besteht aus folgenden Zustandsänderungen:

1-2 adiabatische Kompression

2-3 isobare Wärmezufuhr


3-4 adiabatische Expansion


4-1 isobarer Wärmeentzug

(Verdichter) (Erhitzer)

(Antrieb der Turbine)

(Kühler)





Schema eines Gasturbinenprozesses

p-V-Diagramm eines Gasturbinenprozesses

Reversible und irreversible Vorgänge

Reversible Vorgänge		Irreversible Vorgänge	
	Reversibel oder umkehrbar wird ein Vor- gang genannt, der durch bloße Umkehr rückgängig gemacht werden kann, ohne daß dabei dauernde Zustandsänderungen gegenüber dem ursprünglichen Zustand zurückbleiben.	Irreversibel oder nicht umkehrbar heißt ein Vorgang, der nur so durch äußere Einwirkung rückgängig gemacht werden kann, daß eine Veränderung gegenüber dem ursprünglichen Zustand zurückbleibt. Irreversible Vorgänge verlaufen von selbst nur in einer Richtung.	
	Bewegungen der Mechanik ohne Reibung, z. B. Pendelschwingung, Stoß zwischen elastischen Körpern	Reibungsvorgänge, Temperaturausgleich zwischen Körpern, Diffusion	

Quasistatische Zustandsänderung

Voraussetzung für den nahezu reversiblen Verlauf eines Prozesses. Ein quasistatischer Vorgang kann als Folge von Gleichgewichtszuständen aufgefaßt werden. Dies bedingt, daß die Änderung der betrachteten Größen differentiell klein erfolgt, d. h., die Vorgänge laufen sehr langsam ab.



Gleichgewichtszustand

Zustand eines thermodynamischen Systems, in dem Zustandsgrößen (Druck; Temperatur) überall gleich sind. Solange energetische Wechselwirkungen nicht stattfinden, bleibt das thermodynamische System in diesem Zustand.

2. Hauptsatz der Thermodynamik

Wärme kann niemals von selbst von einem System niederer Temperatur auf ein System höherer Temperatur übergehen. In einem Körper entstehen nie von selbst Temperaturunterschiede.


Perpetuum mobile 2. Art. Periodisch arbeitende Maschine, die lediglich einen Körper abkühlt und eine entsprechende mechanische Arbeit abgibt. Da es sich um die Umkehrung eines irreversiblen Vorgangs handelt, kann es ein Perpetuum mobile 2. Art nicht geben.

3. Hauptsatz der Thermodynamik


Es ist nicht möglich, einen Körper bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen.

Wärmekraftmaschinen

Maschinen zur Umwandlung von Wärme in mechanische Arbeit.







Dampfmaschinen

Antriebsmaschinen, in denen die Energie von Wasserdampf hoher Temperatur (bis 500 °C) und hohen Druckes (bis 25 MPa) zum Verrichten von Arbeit ausgenutzt wird. Der Dampf wird außerhalb der Maschine erzeugt.

Kolbendampfmaschine. Der Dampf strömt in einen Arbeitszylinder und bewegt einen Kolben. Die Hin- und Herbewegung wird in eine Drehbewegung umgewandelt.

Dampfturbine. Durch Düsen erhält Dampf hohe Strömungsgeschwindigkeit. Laufräder mit Profilschaufeln werden durch den zwischen den Schaufeln durchströmenden Dampf in Drehbewegung versetzt.

Verbrennungskraftmaschinen

Antriebsmaschinen, in denen die chemische Energie von Kraftstoff (Benzin, Dieseltreibstoff, Gas) zum Verrichten von Arbeit genutzt wird.

Die Verbrennung erfolgt innerhalb der Maschine.

Ottomotor, Erzeugung eines Kraftstoff-Luft-Gemisches im Vergaser und Ansaugen in den Zylinder, Zündung. Ottomotoren gibt es als Viertakt- und Zweitaktmotoren.

Dieselmotor. (S. 170) In verdichtete und dadurch erwärmte Luft wird Kraftstoff eingespritzt. Dieser entzündet sich; die entstehende Wärme wird zur Bewegung eines Kolbens genutzt. Hin- und Herbewegung wird durch Pleuelstange, Kurbelwelle und Schwungrad in Drehbewegung umgewandelt.

Gasturbine, Kompressor: Ansaugen und Verdichten der Luft. Brennkammer: Kraftstoff wird in komprimierte und dadurch erwärmte Luft eingespritzt. Nach einmaliger Zündung dauernde Verbrennung. Turbine: Wirkungsweise wie Dampfturbine.



Viertakt-Dieselmotor

Wendet man den 1. Hauptsatz der Thermodynamik auf den Dieselmotor an, so gilt angenähert:


 $Q = \Delta U - W$

Während der Verbrennung im Zylinder des Motors frei werdende Wärme Erhöhung der inneren Energie (Temperaturerhöhung) der Motorteile, des Kühlwassers und der Auspuffgase Im Zylinder des Motors verrichtete und nach außen abgegebene mechanische Arbeit

Arbeit beim Viertakt-Dieselmotor

	1. Takt	2. Takt	3. Takt Arbeitstakt	4. Takt
An den Motor abgege- bene Arbelt	W, Arbeit zum Ansaugen von Luft, Beschleu- nigungsarbeit, Reibungs- arbeit	W ₂ Arbeit zum Verdichten, Beschleuni- gungsarbeit, Reibungs- arbeit	W ₃ Beschleuni- gungsarbeit, Reibungs- arbeit	W ₄ Arbeitzum Ausschieben der Verbrennungsgase, Beschleunigungsarbeit, Reibungsarbeit
Nach außen abgegebene Arbeit	numer to their leaster amound	Dec Dempi of New Orl Head	W _m mechanische Arbeit	Komenda Igavest ali ilmgovina
Television of		E A		
p-V-Dia- gramm	P	Es gilt an- nähernd: W ₂ = ΔU	Es gilt: $Q = \Delta U - W$	P 1

Indikatordiagramme stellen den Zusammenhang von Druck und Volumen dar. Es sind Arbeitsdiagramme von Kolbenkraftmaschinen, die durch entsprechende Zusatzgeräte an der Wärmekraftmaschine automatisch aufgezeichnet werden.





Indikatordiagramm eines Ottomotors

Indikatordiagramm eines Dieselmotors

Wirkungsgrad η einer Wärmekraftmaschine

Physikalische Größe, die die Wirtschaftlichkeit einer Maschine kennzeichnet. Er gibt den Anteil der der Maschine zugeführten Wärme an, der als mechanische Arbeit genutzt werden kann.

 $\eta = \frac{W}{Q}$

n: Wirkungsgrad

Q: der Maschine zugeführte Wärme

W: von der Maschine abgegebene Nutzarbeit

Der Wirkungsgrad wird als Dezimalbruch ohne Einheit oder in Prozent angegeben.

 $\eta = 0.36$ oder $\eta = 36\%$


Der Wirkungsgrad η jeder Wärmekraftmaschine ist kleiner als 1 bzw. kleiner als 100%. $\eta < 100\%$

Wirkungsgrad einiger Wärmekraftmaschinen (Mittelwerte)

Maschine	Wirkungsgrad
Dampfmaschine von Newcomen (1711) Dampfmaschine von Watt (1768) Mehrzylinderdampfmaschine Hochdruckdampfturbine Gasturbine Ottomotor Diesels erster Motor (1897) Dieselmotor (Gegenwart)	1% 3% bis 4% bis 18% 30% bis 40% 20% bis 28% bis 34% 24% 35% bis 40%

₩ 814

Energiestreifendiagramme dienen der anschaulichen Darstellung der Anteile der nutzbaren und nicht nutzbaren Energie.



Verbrennungswärme der Kohle 100% Kesselverluste 25 % Leltungsverluste 1,2% Lagerreibungsverluste 0.2% Speisewasser-55% 27% vorwärmung 3% Nutz-Kühlwasser arbeit des Kondensators 52 %

Energiestreifendiagramm einer Dampfmaschinenanlage

Energiestreifendiagramm einer Dampfturbine

Thermischer Wirkungsgrad 7/th

Physikalische Größe, die den Anteil der nutzbaren mechanischen Arbeit einer Maschine an der zugeführten Wärme in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz beschreibt.

$$\eta_{th} = 1 - \frac{|Q_{ab}|}{|Q_{zv}|}$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_{ab}}{T_{zv}}$$

 η_{th} : thermischer Wirkungsgrad

Q_{zu}: zugeführte Wärme Q_{ab}: abgegebene Wärme

T_{zu}: Temperatur des zugeführten Energieträgers

Tab: Temperatur des abgeführten Energieträgers

Bedingung: $T_{zv} > T_{ab}$

Diese Gleichung folgt aus der Gleichung für den Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine mit $W_{mach}=Q_{zu}-|Q_{ab}|$

8.4. Kinetische Wärmetheorie

Kinetische Wärmetheorie

Theorie, die sich einer Betrachtungsweise bedient, die auf der Zurückführung direkt beobachtbarer (makroskopischer) Vorgänge und Eigenschaften auf Vorgänge und Eigenschaften im molekularen (mikroskopischen) Bereich beruht. Die Darstellung gewonnener Erkenntnisse erfolgt mit Hilfe statistischer Gesetze (S. 17). Über Einzelobjekte (Teilchen) können nur Wahrscheinlichkeitsaus-

sagen gemacht werden. Der Betrachtungsweise liegt das Teilchenmodell zugrunde.

Kinetisch-statistische Betrachtungsweise, S. 150.

Häufigkeit H

Quantitative Angabe über die unterschiedlich häufige Verteilung von N Teilchen auf n zur Verfügung stehende Teilbereiche. Sie wird auch absolute Häufigkeit genannt.

Relative Häufigkeit h

Quantitative Angabe der Häufigkeit (/ S. 173) bezogen auf die Anzahl der möglichen Anordnungen. Man definiert (bezogen auf zwei Teilbereiche):

$$h(N_1; N_2) = \frac{H(N_1; N_2)}{j}$$

h: relative Häufigkeit


H: Häufigkeit der Anordnung i: Gesamtzahl der registrierten Anordnungen

N1: Anzahl der Teilchen im Bereich 1

No: Anzahl der Teilchen im Bereich 2

Wahrscheinlichkeit P zufälliger Ereignisse


Konstanter Zahlenwert, dem mit wachsender Zahl der möglichen Anordnungen die relative Häufigkeit h zustrebt. Die Gleichverteilung der Teilchen im zur Verfügung stehenden Volumen ist am wahrscheinlichsten.



Verteilung der Wahrscheinlichkeiten der Anordnungen N_1 ; N_2 für zwei gleichgroße Teilbereiche.

Häufigkeitsverteilung

Quantitative Angabe der Verteilung der relativen Häufigkeit auf die möglichen Anordnungen.



Häufigkeitsverteilung für 40 zufällige Anordnungen mit N=4.

Statistisches Gesetz

Physikalisches Gesetz, das Aussagen über das Verhalten einer hinreichend großen Menge von Objekten oder Ereignisse als Ganzes enthält. Es macht Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des Einfretens eines zufälligen Ereignisses.

Statistische Schwankungserscheinungen

Erscheinung, daß quantitativ erfaßbare mikrophysikalische Eigenschaften und Merkmale thermodynamischer Systeme Schwankungen unterliegen. Sie sind Bestandteil des Wirkens statistischer Gesetze (/ 5.17).

Schwankung (20 ±2) µm wird 5 mdl becbachtet.

Beispiel:

Die

Anzahl der Schwankungen in Abhängigkeit von der Änderung $\Delta \times$ der x-Koordinate eines Teilchens bei 120 Messungen.

Brownsche Bewegung und Diffusion

Vorgänge, die infolge der Bewegung der Teilchen eines Körpers beobachtbar sind. Sie sind Beispiele für statistische Schwankungserscheinungen (/ S. 174).

Brownsche Bewegung	Diffusion Eindringen von Molekülen eines Körper- infolge ihrer Bewegung in einen angren zenden Körper	
Bewegung von mikroskopisch beobacht- baren Teilchen infolge der Stöße durch die nicht beobachtbaren, in ständiger Bewe- gung befindlichen Moleküle.		
Rauchteilchen in Luft, Kupfersulfat in Wasser	Grenzschicht bei Transistoren, Diffusionspumpe, Isotopentrennung	
Wasser ver- größerter Aus- schnitt		

Mittlere kinetische Energie Ekin der Teilchen

Physikalische Größe, die der Beschreibung von Systemen mit einer großen Anzahl von Teilchen dient.



Ekin: mittlere kinetische Energie der Teilchen

mi: Masse eines Teilchens

vi: Geschwindigkeit eines Teilchens

N: Anzahl der Teilchen

Gasdruck p

Physikalische Größe, die bei Anwendung der phänomenologischen Betrachtungsweise die Kraftwirkung auf eine Fläche kennzeichnet.

/ Druck, S. 104

Bei Anwendung der kinetisch-statistischen Betrachtungsweise wird er durch die mittlere kinetische Energie der Teilchen (S. 164) dargestellt.

$$p = \frac{2}{3} \cdot \frac{N}{V} \cdot \overline{E}_{kin}$$

p: Gasdruck

N: Teilchenanzahl


V: Volumen des idealen Gases

Ekin: mittlere kinetische Energie der Teilchen


Energieverteilung und Geschwindigkeitsverteilung

Wahrscheinlichkeit der Belegung verschiedener Energiebereiche und daraus folgend unterschiedlicher Geschwindigkeitsbereiche durch die Teilchen des idealen Gases.

Die Energieverteilung ist unsymmetrisch. Daraus folgt (/* mittlere kinetische Energie, S. 164), daß auch die Geschwindigkeitsverteilung unsymmetrisch ist.



Energieverteilung für Teilchen des idealen Gases



Geschwindigkeitsverteilung für die Moleküle von Stickstoff



Zusammenhang zwischen Masse, Geschwindigkeit und Energie der Teilchen und der Temperatur sowie der inneren Energie des idealen Gases

Mit der Gesamtmasse $m = N \cdot m_x$ folgt:

Mittlere Geschwindigkeit v der Moleküle

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3p \cdot V}{m}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3p}{\varrho}}$$

Mit thermischer Zustandsgleichung des idealen Gases $p \cdot V = m \cdot R \cdot T$ (\nearrow S. 158) folgt:

Die mittlere Geschwindigkeit v der Teilchen ist der Wurzel aus der Temperatur T des idealen Gases proportional.

$$\vec{v} = \sqrt{3R \cdot T}$$

Mit molarer Gaskonstante $R_0 = R \cdot M$ (\nearrow S. 158) folgt:

Die mittlere Geschwindigkeit v der Teilchen ist der Wurzel aus der molaren Masse M umgekehrt proportional.

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{3\,R_o \cdot T}{M}}$$

Druck p eines idealen Gases

 $\rho = \frac{2}{3} \cdot \frac{N}{V} \cdot \vec{E}_{kin}$

Mit Zustandsgleichung

$$p \cdot V = \frac{m \cdot R_0}{M} \cdot T$$

(S. 158) folgt:

Mittlere kinetische Energie der Teilchen

$$\overline{E}_{kin} = \frac{3m \cdot R_0 \cdot T}{2N \cdot M}$$

$$Mit \frac{m}{N} = \frac{M}{L}$$

und Boltzmann-Konstante $k = \frac{R_0}{L}$ (/ S. 159) folgt:

Die mittlere kinetische Energie der Teilchen $\overline{E}_{\rm kin}$ ist der Temperatur T des idealen Gases proportional.


$$\overline{E}_{kin} = \frac{3}{2} k \cdot T$$

Mit innerer Energie des idealen Gases (✓ S. 151) folgt:

 $U = N \cdot \bar{E}_{kin}$


Die innere Energie U des idealen Gases ist seiner Temperatur T proportional.

 $U = \frac{3}{2} m \cdot R \cdot T$



Elektrizitätslehre

Teilgebiet der Physik, in dem die Gesetze für Stromkreise, die Eigenschaften und Gesetze von elektromagnetischen Feldern und ihre Wechselbeziehungen sowie elektrische Leitungsvorgänge beschrieben und erklärt werden.






9.1. Ladung - Stromstärke - Spannung


Ladungstrennung

Vorgang, bei dem positive und negative elektrische Ladungsträger (lonen, Elektronen) voneinander getrennt werden. Dabei muß Arbeit verrichtet werden. Diese wird als Energie des elektrischen Feldes gespeichert.

- / elektrostatisches Feld, S. 199
- ★ Energie E_{el} des elektrostatischen Feldes, S. 203
- Bandgenerator. Infolge der engen Berührung mit der Metallbürste werden dem Gummiband bei seiner Bewegung ständig Elektronen entzogen.



MHD-Generator. Im magnetohydrodynamischen Generator werden die in einem Gasstrom enthaltenen elektrischen Ladungsträger durch die im Magnetfeld wirkende Lorentzkraft (/ S. 210) voneinander getrennt.



Ladungsausgleich

Vorgang, bei dem positive und negative elektrische Ladungsträger (lonen, Elektronen) zwischen unterschiedlich elektrisch geladenen Objekten bis zum Ausgleich der Ladungen ausgetauscht werden.


Ein K\u00f6rper mit Elektronen\u00fcberschu\u00d8 gibt negative Ladungstr\u00e4ger (Elektronen)
an einen K\u00f6rper mit Elektronenmangel ab.

Entladen von Ionen an Elektroden.

Verbinden ungleichartiger Pole eines galvanischen Elementes mit einem metallischen Leiter.

Ladungsübertragung

Vorgang, bei dem elektrische Ladungsträger von einem elektrisch geladenen Körper auf andere Körper übergehen. Die vorhandene elektrische Ladung wird auf alle daran beteiligten Körper aufgeteilt. Die Aufteilung der Ladung kann nur erfolgen bis zur kleinsten elektrischen Ladung, der Elementarladung e.





Ladungsteilung bei zwei gleich großen, elektrisch geladenen Metallkugeln

Elektrische Elementarladung e

Kleinste, unteilbare elektrische Ladung.

Jedes Elektron trägt eine negative Elementarladung, jedes Positron (/ S. 274) eine positive Elementarladung.

✓ Experiment zur Bestimmung der Elementarladung, S. 322

Elektrische Ladung Q

Physikalische Größe, durch die die elektrische Ladung eines Körpers angegeben werden kann.

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I \cdot dt$$

Q: elektrische Ladung

I: elektrische Stromstärke

t: Zeit

Einheit: 1 A · s (eine Amperesekunde).

1 A · s = 1 C (ein Coulomb); 1 A · s = 6, 2 · 10^{18} e.

lst die Stromstärke I im Zeitintervall Δt konstant, dann erhält man:

 $Q = I \cdot (t_2 - t_1)$ oder $Q = I \cdot \Delta t$ bzw.

$$Q = I \cdot t$$
.

Ladungsbestimmung. Sie kann erfolgen durch

- Ermitteln der Funktion I(t) für einen bestimmten Lade- oder Entladevorgang im Zeitintervall $< t_1, t_2>$ und anschließende Integration über diese Funktion;
- Messen kurzer Stromstöße f. 1· dt mit Hilfe eines Stoßgalvanometers. Der Höchstausschlag des Zeigers dieses Meßgerätes ist ein Maß für die transportierte elektrische Ladung.




Kräfte zwischen elektrisch geladenen Körpern

Wechselwirkung zwischen Körpern gleichartiger oder ungleichartiger elektrischer Ladung.

Art der Wechselwirkung	Bedingung
Abstoßung	Elektrisch gleichartig geladene Körper
Anziehung	Elektrisch ungleichartig geladene Körper

Elektroskop. Gerät zum Ladungsnachweis. Beruht auf der Wechselwirkung gleichartig geladener (Stab – Zeiger) oder ungleichartig geladener Körper (Stab, Zeiger – Gehäuse).



Coulombsches Gesetz

Quantitative Aussage über die Kraft zwischen zwei elektrisch geladenen Körpern (die als Punktladungen betrachtet werden können) in Abhängigkeit von deren Abstand.

$$F = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

- F: Kraft zwischen zwei elektrisch geladenen Körpern (Punktladungen)
- Q_1 , Q_2 : elektrische Ladungen der Körper ε_0 : elektrische Feldkonstante (Dielektrizitätskonstante)
- r: Abstand der Körper (Punktladungen)



Mit Punktladung wird das Modell eines elektrisch geladenen Körpers bezeichnet, dessen räumliche Abmessungen vernachlässigbar klein sind.

Die Richtung der Kraft richtet sich nach den Vorzeichen der Ladungen.

Das Coulombsche Gesetz orientiert auf eine körperbezogene Betrachtungsweise elektrostatischer Wechselwirkung, da in diesem Gesetz die Ladungen von Körpern auftreten.

/ Eigenschaften eines elektrostatischen Feldes, S. 199

Elektrischer Strom


Gerichtete Bewegung von Ladungsträgern. Dabei muß an den Ladungsträgern Arbeit verrichtet werden; Energie des elektrischen Feldes wird in kinetische Energie der Ladungsträger und in magnetische Feldenergie umgewandelt. Es wird unterschieden in Gleichstrom und Wechselstrom.

/ elektrostatisches Feld, S. 199, Energie Eel des elektrostatischen Feldes, S. 203, Energie Emagn des magnetostatischen Feldes, S. 212, Modell elektrischer Leitungsvorgänge, S. 227

Ein elektrischer Stromkreis besteht im einfachsten Fall aus einer Spannungsquelle, einem Energiewandler, einem Schalter und den Verbindungsleitern.

Bei geschlossenem Stromkreis kann ein elektrischer Strom fließen.

/ Energiewandler, Tabelle S. 192



Wirkungen des elektrischen Stromes zeigen sich darin, daß in Energiewandlern infolge des Stromflusses elektrische Energie in andere Energiearten umgewandelt wird.

Art der Wirkung	Energiewandler
Wärmewirkung	Kochplatte, Tauchsieder,
Lichtwirkung	Leuchtstofflampe
Magnetische Wirkung	Elektromagnet, Elektromotor
Chemische Wirkung	Akkumulator, Elektrolysezelle

✓ elektrische Energie, S. 203

Elektrische Stromrichtung

Richtung des elektrischen Stromes außerhalb einer Spannungsquelle vom positiven zum negativen Pol, unabhängig von der tatsächlichen Bewegungsrichtung der Ladungsträger.

Negative Ladungsträger (Elektronen, Anionen) bewegen sich entgegengesetzt zur vereinbarten - historisch bedingt - elektrischen Stromrichtung.

Modell elektrischer Leitungsvorgänge, S. 227



Elektrische Stromstärke I

Physikalische Größe (Basisgröße), durch die die in einem Zeitintervall durch eine Leiterquerschnittsfläche transportierte elektrische Ladung angegeben wird.

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

I: elektrische Stromstärke

Q: elektrische Ladung

Einheit: 1 A (ein Ampere) $1 A = \frac{1 A \cdot s}{s} = 1 C \cdot s^{-1}.$

$$1 A = 6.2 \cdot 10^{18} \, \mathrm{e} \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

1 A ist die Stärke eines konstanten elektrischen Stromes durch zwei geradlinige parallele, unendlich lange Leiter von vernachlässigbarem Querschnitt, die den Abstand 1 m haben und zwischen denen im leeren Raum die durch den Strom hervorgerufene Kraft je 1 m Doppelleitung 2 · 10-6 N beträgt.

/ Lorentzkraft FL, S. 210

Ist insbesondere $Q \sim t$, so folgt I = konstant bzw.

$$I = \frac{Q}{t}$$
.

Meleichstrom, S. 187

Stromstärkemessungen erfolgen vorwiegend mit Meßgeräten, in denen die magnetische Wirkung des elektrischen Stromes ausgenutzt wird.


Strommesser werden stets in Reihe mit dem Energiewandler geschaltet. Dabei soll der Innenwiderstand R_i (\nearrow S. 190) des Strommessers klein gegenüber dem Widerstand R des Energiewandlers sein, R_i « R.


✓ elektrische Meßgeräte im Stromkreis, S. 189

Meßgerätetypen

Meßgerät	Drehspulmeßgerät	Dreheisenmeßgerät
Wirkungs- weise	Stromdurchflossene Drehspule mit Zeiger wird im magnetostatischen Feld (/ S. 204) ausgelenkt. / Lorentzkraft F _L , S. 210	Platte P ₂ mit Zeiger wird infolge gleichartiger Magnetisierung von Platte P ₁ abgestoßen
Stromart	Gleichstrom (↗ S. 187)	Gleich- und Wechselstrom (/ S. 193)







Drehspulmeßgerät

Dreheisenmeßgerät

Drehspulmeßgeräte können auch für Wechselstrom verwendet werden, wenn man Gleichrichter vorschaltet.

/ Wechselstrom, S. 193, Halbleiterdiode, S. 234

Elektrische Spannung U

Physikalische Größe, durch die der Energieumsatz beim Transport der Ladung Q zwischen zwei Punkten eines elektrischen Feldes oder Leiters gekennzeichnet werden kann.

$$U = \frac{W}{Q}$$

U: elektrische Spannung

W: Arbeit im elektrischen Feld Q: elektrische Ladung


Einheit: 1 V (ein Volt)

$$1 V = \frac{1 W \cdot s}{1 C} = \frac{1 W \cdot s}{1 A \cdot s} = \frac{1 W}{1 A}.$$

Energieumsatz Infolge äußerer Verschlebungsarbeit F·s an einer positiven Ladung Q zwischen den Punkten A und B im elektrostatischen Feld eines Plattenkondensators. Die Spannung wird von A nach B gegenüber der negativen Kondensatorplatte grö-Ber.

/ elektrostatisches Feld, S. 199

Verschiebungsarbeit an einer positiven Ladung



→ 9/1

Spannungsmessungen erfolgen durch Ausnutzen der Wechselwirkungen zwischen

- ruhenden elektrischen Ladungen (statische Spannungsmessung);
- oder stromdurchflossenen Leitern und Dauermagneten (dynamische Spannungsmessung).

Arten der Spannungsmessung

Art der Messung	Statische Spannungsmessung	Dynamische Spannungs- messung
Prinzip	Ausnutzen der Kräfte zwischen elektrisch geladenen Körpern (/ S. 182)	Ausnutzen der magnetischen Wirkung des elektrischen Stro- mes und der Proportionalität zwischen Spannung und Strom- stärke 7 Ohmsches Gesetz, S. 187.
Merkmal	Kein Stromfluß durch das Meß- gerät	Geringer Stromfluß (hoher Innenwiderstand R _i , / S. 190) durch das Meßgerät
Meßgerätetyp	Spannungswaage Metallplatlen Drehachse Massestlück Klemmen Spannungsquelle Mefigerät statischer Spannungsmesser	Drehspulmeßgerät oder Dreheisenmeßgerät (/ S. 184)

Spannungsmesser sind ähnlich gebaut wie Strommesser (\nearrow S. 184); sie unterscheiden sich von diesen nur dadurch, daß sie auf der Grundlage des Ohmschen Gesetzes (\nearrow S. 187) umgeeicht worden sind. Sie werden stets parallel zum Energlewandler geschaltet. Der Innenwiderstand eines Spannungsmessers soll prinzipiell sehr groß gegenüber dem Widerstand des Energiewandlers sein, $R_i \gg R$.

✓ elektrische Meßgeräte im Stromkreis, S. 189

9.2. Gleichstromkreis

Gleichstromkreis

Stromkreis mit Gleichspannungsquelle. In diesem Stromkreis fließt ein zeitlich konstanter elektrischer Strom in eine bestimmte Richtung.


Gleichspannungsquellen

Geräte, in denen Energiearten (chemische Energie, mechanische Energie u. a.) in elektrische Energie umgewandelt werden. Durch Ladungstrennung (* S. 180) sind an Gleichspannungsquellen stets ein Pol mit Elektronenüberschuß (Minuspol) und ein Pol mit Elektronenmangel (Pluspol) vorhanden.

Gleichspannungsquellen bewirken in einem geschlossenen elektrischen Stromkreis einen Gleichstrom.

Monozelle

/ Generator, Dynamo, S. 216



Gleichstrom

Strom von Ladungsträgern, die sich ständig in eine bestimmte Richtung bewegen und deren Konzentration in einem bestimmten Volumen zeitlich konstant ist.

7. elektrische Stromrichtung, S. 183

/ Wechselstrom, S. 193

Ohmsches Gesetz

Zusammenhang zwischen elektrischer Stromstärke und elektrischer Spannung bei konstanter Temperatur für einen bestimmten metallischen Leiter.

$$I \sim U$$
 oder $\frac{U}{I} = \text{konstant}$

I: elektrische Stromstärke

U: elektrische Spannung

Das Ohmsche Gesetz gilt bei homogenen Anordnungen auch für wäßrige Lösungen von Elektrolyten.



Elektrischer Widerstand R

Physikalische Größe zur Kennzeichnung der Eigenschaft von Leitern, die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern zu behindern.

$$R = \frac{U}{I}$$

R: elektrischer Widerstand U: elektrische Spannung

I: elektrische Stromstärke

Einheit: 1Ω (ein Ohm). $1 \Omega = 1 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1}$

In metallischen Leitern wird der elektrische Widerstand durch Wechselwirkung der wanderungsfähigen Elektronen mit den Ionen des Metallgitters verursacht. Elektrische Leiter, für die das Ohmsche Gesetz gilt, haben einen bestimmten konstanten elektrischen Widerstand (linearer I-U-Zusammenhang).

Kennlinien und Kenngrößen einiger elektronischer Bauelemente, S. 239


Spezifischer elektrischer Widerstand g

Physikalische Größe, durch die der unterschiedliche elektrische Widerstand von Stoffen gekennzeichnet werden kann.

Einheit:
$$1 \Omega \cdot m$$
, $\frac{1 \Omega \cdot 1 \text{ mm}^2}{1 \text{ m}}$.

Der spezifische elektrische Widerstand ist temperaturabhängig. Bei mikrophysikalischer Betrachtung läßt er sich aus der Konzentration und der Beweglichkeit der Ladungsträger berechnen.

/ Halbleiter, S. 228



Widerstandsgesetz

Zusammenhang zwischen dem elektrischen Widerstand, den geometrischen Abmessungen und der stofflichen Beschaffenheit eines Leiters bei konstanter Temperatur.

$$R = \varrho \cdot \frac{l}{A}$$

R: elektrischer Widerstand

o: spezifischer elektrischer Widerstand

1: Leiterlänge

A: Leiterquerschnittsfläche

Widerstandsbestimmung kann erfolgen durch:

- Messen von Stromstärke und Spannung und Berechnen des Widerstandes nach der Gleichung R = $\frac{U}{I}$;
- Ermitteln von Länge, Querschnittsfläche sowie spezifischem elektrischen

Widerstand des Leiters und Berechnen des Widerstandes nach der Gleichung


$$R = \varrho \cdot \frac{I}{A} \; ;$$

- Verwenden einer Wheatstoneschen Brücke:

falls R, R, und R2 bekannt sind und nach Einschalten von Rx die "Brücke PQ" stromlos gestellt wird,

gilt:
$$\frac{R_x}{R} = \frac{R_1}{R_2}$$

- Verwenden eines Widerstandsmessers.



Schaltplan einer Wheatstoneschen Brücke

Unverzweigter und verzweigter Stromkreis

	Unverzweigter Stromkreis (Reihenschaltung)	Verzweigter Stromkreis (Parallelschaltung)
Schaltplan	R ₁ V U R ₂ V U ₂	A 1. R. A.
Merkmal	Energiewandler liegen in Reihe	Energiewandler liegen parallel
Spannungen	$U=U_1+U_2$	$U=U_1=U_2$
Stromstärken	$l = l_1 = l_2$	$I = I_1 + I_2$
Widerstände	$R = R_1 + R_2$	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
Wichtige Propor- tionen	$U_1:U_2=R_1:R_2$	$I_1:I_2=R_2:R_1$

Elektrische Meßgeräte im Stromkreis

Elektrische Meßgeräte können einen Meßwert anzeigen, wenn durch sie ein elektrischer Strom fließt. Dieser Strom wird durch den Innenwiderstand Ri des jeweiligen Meßgerätes beeinflußt.

✓ Stromstärkemessungen, S. 186




Innenwiderstand R_i. Elektrischer Widerstand eines Meßgerätes. Zum Bestimmen der wahren Werte von Stromstärke oder Spannung – bezogen auf das jeweilige Meßobjekt (z. B. Glühlampe) mit dem elektrischen Widerstand R – muß angestrebt werden:

- bei Stromstärkemessungen: R_i

 R_i
- Der Innenwiderstand ist oftmals am Meßgerät direkt ablesbar. Bei Stromstärke-Spannungs-Messungen im elektrischen Stromkreis kann unter Berücksichtigung der Innenwiderstände der Meßgeräte nur jeweils eine Größe im Rahmen gegebener Meßgenauigkeit richtig bestimmt werden.

Meßgerechte Schaltungen




Meßbereichserweiterung. Sie dient der Verwendung eines einzigen Meßgerätes zum Messen unterschiedlichster Werte von Stromstärken oder Spannungen und erfolgt unter Anwendung der Gesetze des unverzweigten und verzweigten Stromkreises.

Meßgerät	Spannungsmesser	Strommesser
Prinzip	In-Reihe-Schalten eines Vorwiderstandes Ry Uv Uges Uges	Parallelschalten eines Widerstandes R_p
Meßbereichs- erweiterung auf das n-fache	$R_{V} = (n-1) \cdot R_{i}$	$R_{\mathbf{p}} = \frac{R_{i}}{n-1}$

🖊 elektrische Stromstärke, S. 184, elektrische Spannung, S. 185

Spannungsteilerschaltung

Schaltung zur stufenlosen Änderung einer Spannung (Potentiometerschaltung). Entsprechende Bauelemente werden Potentiometer genannt.



R_{ges}: Gesamtwiderstand R_T: Teilwiderstand U_{ges}: Gesamtspannung U_T: Teilspannung


Über einen Gleitkontakt kann stufenlos die zum Teilwiderstand R_T gehörende Teilspannung U_T abgegriffen werden. Im unbelasteten Zustand gilt:

$$U_T$$
: $U_{ges} = R_T$: R_{ges}

Energieumwandlungen im Stromkreis

Bei der gerichteten Bewegung von Ladungsträgern in einem elektrischen Leiter wird infolge seines elektrischen Widerstandes (S. 196) stets ein Teil elektrischer Energie in thermische Energie (S. 153) des Leiters umgewandelt.

/ Satz von der Erhaltung der Energie, S. 57, Wirkungen des elektrischen Stromes, S. 183



Elektrische Arbeit Wei

Physikalische Größe, die jenen Teil der elektrischen Energie kennzeichnet, der infolge des Fließens eines elektrischen Stromes in einem Energiewandler umgewandelt wird.

Wel = U · Q

W_{el}: elektrische Arbeit
U: elektrische Spannung
Q: elektrische Ladung

Einheit: 1 W · s (eine Wattsekunde).

1 W·s = 1 V·A·s.

1st I(t) = konstant, so gilt wegen $Q = I \cdot t$:

 $W_{el} = U \cdot I \cdot t$

Messen der elektrischen Arbeit. Die elektrische Arbeit wird in der Praxis mit-Elektrizitätszählern (Kilowattstundenzählern) gemessen. Die durch ein Zählwerk registrierte Anzahl der Umdrehungen einer Scheibe ist ein Maß für die umgewandelte Energie.

Elektrische Leistung Pel

Physikalische Größe, durch die die in einer bestimmten Zeit in einem Energiewandler verrichtete elektrische Arbeit gekennzeichnet wird.

 $P_{\rm el} = \frac{W_{\rm el}}{t}$

Pel: elektrische Leistung Wel: elektrische Arbeit t: Zeit

Einheit: 1 W (ein Watt).

lst I(t) = konstant (Gleichstrom, S. 187), so gilt:

 $P_{\rm el} = U \cdot I$

 $1 W = 1 V \cdot A$.

/ mechanische Leistung P, S. 129

.

Energiewandler		Leistung in W
Glühlampe Glühlampe Fernsehgerät Elektroherd	(Taschenleuchte) (Haushalt) (Haushalt) (Haushalt)	0,5 bis 3 15 bis 200 180 bis 450 250/500/1000
Bügeleisen Antriebsmotor Antriebsmotor Lichtbogen Generator	(Straßenbahn) (Elektrolok) (Elektrostahlofen) (Kraftwerk)	4 · 10² bis 1,2 · 10³ · 1 · 10³ bis 1,5 · 10⁵ ≈ 5 · 10° ≈ 1 · 10° ≈ 5 · 10° ≈ 5 · 10°

9.3. Wechselstromkreis

Wechselstromkreis


Stromkreis mit Wechselspannungsquelle. In diesem Stromkreis ändert sich periodisch die Richtung des Elektronenstromes.

Wechselstromgenerator

Gerätzum Erzeugen von Wechselspannung. Im Generator wird durch elektromagnetische Induktion mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt.

/ Induktionsgesetz, S. 213

/ Induktion im zeitlich konstanten und im zeitlich veränderlichen Magnetfeld, S. 212



Wechselstrom

Strom von Ladungsträgern, die sich periodisch in einem elektrischen Stromkreis hin- und herbewegen. Dieser Vorgang ist eine elektromagnetische Schwingung.

elektromagnetische Schwingung, S. 219, Kenngrößen einer Schwingung, S. 70, Gleichstrom, S. 187


Kenngrößen des Wechselstromes sind die Wechselstromstärke i und die Wechselspannung v als periodische Funktionen der Zeit:

$$i = f_1(t)$$
 und $u = f_2(t)$.

Im Unterschied zu den entsprechenden Größen des Gleichstromkreises werden zum Kennzeichnen der Momentangrößen des Wechselstromkreises kleine Büchstaben verwendet.

/ Gleichstromkreis, S. 187

Zeitliche Verläufe von Wechselspannungen



Wechselstromstärke /

Physikalische Größe zur Beschreibung der Zeitabhängigkeit der elektrischen Stromstärke im Wechselstromkreis.

 $i = i_{\text{max}} \cdot \sin \omega \cdot t$

i: Momentanwert der Wechselstromstärke i_{max}: Maximalwert (Amplitude) der Wechselstromstärke

Einheit: 1 A (ein Ampere).

ω: Kreisfrequenz

t: Zeit

Die Wechselstromstärke stellt auf Grund ihrer Zeitabhängigkeit (Sinusfunktion) eine harmonische elektromagnetische Schwingung dar.

/ harmonische und nichtharmonische Schwingung, S. 73

Wechselstromstärkemessungen erfolgen prinzipiell mit den gleichen Geräten und unter den gleichen Bedingungen wie im Gleichstromkreis (* S. 187). Bei Verwendung eines Drehspulmeßgerätes (* S. 184) zum Messen im Wechselstromkreis wird ein Gleichrichter vorgeschaltet.

* Stromstärkemessungen, S. 186, Gleichrichterwirkung, S. 234

Wechselspannung u

Physikalische Größe zur Beschreibung der Zeitabhängigkeit der elektrischen Spannung im Wechselstromkreis.

u: Momentanwert der Wechselspannung

 $u = u_{\text{max}} \cdot \sin \omega \cdot t$

u_{max}: Maximalwert (Amplitude) der Wechselspannung

ω: Kreisfrequenz

t: Zeit

Einheit: 1 V (ein Volt).

Die Wechselspannung u stellt wie die Wechselstromstärke i auf Grund ihrer Zeitabhängigkeit eine harmonische elektromagnetische Schwingung dar.

/ Wechselstrom, S. 193

↑ harmonische und nichtharmonische Schwingung, S. 73

Oszillografenschirmbild mit angezeigter harmonischer Wechselspannung



Wechselspannungsmessungen erfolgen nach dem Prinzip der Spannungsmessungen im Gleichstromkreis (/ S. 186). Beim Verwenden eines Drehspulmeßgerätes wird ein Gleichrichter vorgeschaltet.

🥕 elektrische Meßgeräte im Stromkreis, S. 189

Effektivwerte von Wechselstromstärke und Wechselspannung

Kenngrößen des Wechselstromkreises, die an Meßgeräten abgelesen werden können.



Man verwendet als Symbole für die Effektivwerte Großbuchstaben. Die Effektivwerte entsprechen als Mittelwerte den jeweiligen Größen des Gleichstromkreises (% S. 187).

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot i_{\text{max}}}$$

$$U = \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot u_{\text{max}}}$$

I,U: Effektivwerte der Stromstärke bzw. Spannung i_{\max}, u_{\max} : Maximalwerte der Stromstärke bzw. Spannung

harmonische und nichtharmonische Schwingung, S. 73

Wechselstromfrequenz f

Physikalische Größe, die die Änderungsgeschwindigkeit von elektrischen Größen des Wechselstromkreises kennzeichnet.



f: Wechselstromfrequenz

T: Periode einer harmonischen Schwingung der Wechselstromstärke i bzw. Wechselspannung u

Einheit: 1 Hz (ein Hertz).

 $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$.

Im öffentlichen Elektroenergieversorgungsnetz beträgt die Wechselstromfrequenz $f=50~{\rm Hz}.$

f=50 Hz entspricht einer Kreisfrequenz $\omega=2\pi\cdot f=314\,\mathrm{s}^{-1}$ und (bei einem umlaufenden Polpaar) einer Generatordrehzahl $n=3\,000\,\mathrm{min}^{-1}$.

Wechselstromfrequenzmessung erfolgt mit einem Frequenzmesser, z. B. Zungenfrequenzmesser. In ihm werden Stahlzungen durch einen vom Wechselstrom durchflossenen Elektromagneten zu erzwungenen Schwingungen (/ S. 74) angeregt.

Scheinwiderstand Z

Elektrischer Widerstand bei Reihen- oder Parallelschaltung von metallischem Leiter, Spule und Kondensator im Wechselstromkreis.

Für die Reihenschaltung gilt:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Z: Scheinwiderstand

R: ohmscher Widerstand

X_L: induktiver Widerstand X_C: kapazitiver Widerstand

 $X_L = 0$ und $X_C = 0$, daraus folgt: Z = R.

Man bezeichnet einen reinen Leiter-Widerstand (ohmschen Widerstand) auch als Wirkwiderstand. Die Widerstände einer Spule (induktiver Widerstand) und eines Kondensators (kapazitiver Widerstand) sind Blindwiderstände.

Wechselstromwiderstände

Elektrische Widerstände, die in einem Wechselstromkreis durch metallische Leiter, Spulen und Kondensatoren verursacht werden. Ohmscher Widerstand R, induktiver Widerstand X_L und kapazitiver Widerstand X_C können dabei einzeln, verschieden kombiniert und gemeinsam auftreten.

Ohmscher Widerstand R	Induktiver Widerstand X _L	Kapazitiver Widerstand X _C
~ V R	~ V	~ A
$R = \frac{U}{I}$	$X_{L} = \frac{U}{I}$	$X_{C} = \frac{U}{I}$
Metallischer Leiter:	Spule:	Kondensator:
$R = \varrho \cdot \frac{l}{A}$	$X_L = \omega \cdot L$	$X_{C} = \frac{1}{\omega \cdot C}$
# A F	******	X
ui t	uj t t	ui i t
Keine zeitliche Verschie- bung zwischen Spannungs- und Stromstärkekurve	Die Spannungskurve er- reicht zeitlich vor der Stromstärkekurve ihr Ma- ximum	Die Spannungskurve er- reicht zeitlich nach der Stromstärkekurve ihr Ma- ximum
elektrischer Widerstand R, S. 188	$\varphi = + \frac{\pi}{2}$ / Induktivität L, S. 215 / Selbstinduktion, S. 216	$\varphi = -\frac{\pi}{2}$ / elektrische Kapazität C, S. 202
	/ Kreisfrequenz ω, S. 71	

Arbeit im Wechselstromkreis

Physikalische Größe, die die infolge eines Wechselstroms auftretenden Energleumwandlungen kennzeichnet.

Man unterscheidet:

Scheinarbeit $W_S = U \cdot I \cdot t$

Einheit: 1 V · A · s (eine Voltamperesekunde).

Wirkarbeit $W_{\mathbf{W}} = U \cdot I \cdot t \cdot \cos \varphi$

Einheit: 1 W·s (eine Wattsekunde).

/ elektrische Arbeit Wei, S. 192

Einheit: 1 var · s (eine Varsekunde).

Blindarbeit $W_B = U \cdot I \cdot t \cdot \sin \varphi$

U, I: Effektivwerte der Wechselspannung bzw. Wechselstromstärke t: Zeit

U, I und t s. o. cos φ: Leistungsfaktor-(✓ S. 198) φ: Phasenverschiebung

zwischen u und i

U, I, t und \phi s. o.

Durch die Wirkarbeit wird der Teil elektrischer Energie erfaßt, der in thermische oder mechanische Energie umgewandelt werden kann. Die Blindarbeit wird kurzzeitig zum Aufbau magnetischer oder elektrischer Felder benötigt und anschließend beim Abbau des jeweiligen Feldes wieder freigegeben. Sie ist im Mittelwert gleich Null. Die Wirkarbeit kann ebenso wie die elektrische Arbeit Wel mit einem "Kilowattstundenzähler" gemessen werden (**/ elektrische Arbeit, S. 192)

Leistung im Wechselstromkreis

Physikalische Größe, die die in einer bestimmten Zeit im Wechselstromkreis umgewandelte elektrische Energie kennzeichnet. Man unterscheidet:

Scheinleistung P_S $P_S = U$

 $P_S = U \cdot I$

Einheit: 1 V · A (ein Voltampere).

Wirkleistung $P_{W} = U \cdot I \cdot \cos \varphi$

Einheit: 1 W (ein Watt).

/ elektrische Leistung, S. 192

Blindleistung $P_{\rm B}$ $P_{\rm B} = U \cdot I \cdot \sin \varphi$

Einheit: 1 var (ein Var)

U, I: Effektivwerte der Wechselspannung bzw. Wechselstromstärke

U, I: s. o.
cos φ : Leistungsfaktor


q: Phasenverschiebung zwischen u und i

U, I, φ: s. o.

₩ 913

Die Wirkleistung stellt die im Wechselstromkreis umgesetzte Leistung dar und kann direkt mit einem Leistungsmesser (Wattmeter) gemessen werden. Sie ist im allgemeinen kleiner als die Scheinleistung infolge induktiver oder/und kapazitiver Widerstände im Wechselstromkreis, die eine Phasenverschiebung bewirken.

/ Arbeit im Wechselstromkreis, S. 192



Die Fläche zwischen der Funktionskurve P = f(t) und der Abszissenachse ist ein Maß für die verrichtete elektrische Arbeit;

Arbeitsdiagramm, S. 36

Leistungsfaktor cos q

Physikalische Größe, die die im Wechselstromkreis häufig auftretende zeitliche Verschiebung (Phasenverschiebung) zwischen Spannung und Stromstärke charakterisiert.

$$\cos \varphi = \frac{P_{\mathsf{W}}}{P_{\mathsf{S}}}$$

cos φ: Leistungsfaktor P_W: Wirkleistung P_S: Scheinleistung

cos φ ist eine Verhältnisgröße mit der Einheit 1.

Der Leistungsfaktor $\cos \varphi$ kann direkt mit einem $\cos \varphi$ -Messer ermittelt werden. Die Effektivität der Energieversorgung hängt vom erreichten Leistungsfaktor ab.

Die zumeist induktiven Widerstände der angeschlossenen Energiewandler senken den Leistungsfaktor. Das Netz wird durch hohe Stromstärken belastet, während die übertragene Wirkleistung gering ist. Durch das Zuschalten von kapazitiven Widerständen (große Kondensatorbatterien) kann die durch induktive Widerstände hervorgerufene Phasenverschiebung kompensiert und der Leistungsfaktor wieder erhöht werden.

9.4. Elektrostatisches Feld

Elektrostatisches Feld

Raumgebiet um ruhende, elektrische Ladungsträger; dieses Gebiet kann qualitativ (elektrisches Feldlinlenbild) und quantitativ (z. B. elektrische Feldstärke) beschrieben werden. Mit der zeitlichen Änderung elektrischer Felder ist gesetzmäßig das Auftreten magnetischer Felder verknüpft. Es entsteht ein elektromagnetisches Feld.

/ elektromagnetisches Feld, S. 212, elektrisches Feld, S. 200


Entstehung eines elektrostatischen Feldes

Notwendige und hinreichende Bedingung ist das Vorhandensein elektrischer Ladungsträger. Elektrisch geladene Körper oder freie Ladungsträger können durch Ladungstrennung auftreten. Dazu ist Arbeit erforderlich, die als Energie im elektrostatischen Feld gespeichert wird.

/ Ladungstrennung, S. 180

/ Energie Eel des elektrostatischen Feldes, S. 203

Eigenschaften eines elektrostatischen Feldes




Elektrisches Feldlinienbild

Modell zur qualitativen Darstellung elektrischer Felder. Feldlinien geben in jedem Punkt des Feldes die Richtung der elektrischen Feldstärke \vec{E} an.

/ elektrische Feldstärke E, S. 200

Festlegung: Die Richtung elektrischer Feldlinien ist gleich der Richtung der Kraft, die in einem Raumpunkt auf einen elektrisch positiv geladenen Probekörper wirkt. Als elektrisch geladenen Probekörper bezeichnet man einen elektrisch geladenen Körper, dessen eigenes Feld das zu betrachtende Feld nicht merklich beeinflußt.

Zum Richtungssinn elektrischer Feldlinien



Man beachte: Während das Feldlinienbild aus zeichnerischen Gründen häufig nur in einer Ebene dargestellt wird, besteht das entsprechende Feld in Wirklichkeit jedoch im gesamten Raumgebiet.

Arten des elektrischen Feldes

Homogenes elektro- statisches Feld	Elektrostatisches Zentralfeld	Inhomogenes elektro- statisches Feld
An allen Punkten des Raumgebietes ist die elek- trische Feldstärke E kon- stant, z. B. Im Innenraum eines Plattenkondensa- tors.	Inhomogenes Feld, in dem der Betrag der elektrischen Feldstärke E eine Funktion des Abstandes r vom Ladungszentrum, z. B. im. Raumgebiet um eine elektrisch geladene Kugel, ist. E ist stets radial gerichtet. Für r = konstant ist E = konstant.	Die elektrische Feldstärke E hat in jedem Punkt des Raumgebietes i. a. einen anderen Betrag und eine andere Richtung, z. B. im Raumgebiet zwischen zwei Punktladungen.
	*	

Elektrische Feldstärke F

Physikalische Größe zur quantitativen Beschreibung elektrischer Felder.



E: elektrische Feldstärke

F: Kraft auf Probekörper

Q: Ladung des Probekörpers

Einheit: 1 V · m-1 (ein Volt je Meter).

$$1 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ A} \cdot \text{s}} = \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m}}{1 \text{ A} \cdot \text{s}^3}.$$

Probekörper, S. 199/200 in Elektrisches Feldlinienbild

Die elektrische Feldstärke ist eine vektorielle Größe (/ S. 9). Ihre Richtung ist gleich der Richtung der Kraft, die im elektrischen Feld auf einen elektrisch positiv geladenen Probekörper wirkt.

Kondensatoren

Bauelemente, die auf gegeneinander isolierten Leitern im geladenen Zustand ungleichartige elektrische Ladungen tragen. Zwischen den Leitern besteht dann ein elektrostatisches Feld. Der isolierende Stoff zwischen den Leitern wird als Dielektrikum bezeichnet.

Das Dielektrikum wird vom Feld durchsetzt und beeinflußt die elektrische Kapazität eines Kondensators.

/ Plattenkondensator, S. 203

Blockkondensator (Wickelkondensator)

Als Träger der Ladung dienen zwei Metallfolien, die durch einen Isolierstoff (Dielektrikum) voneinander getrennt sind

Keramikkondensator

Als Träger der Ladung dienen außen und innen auf ein Keramikröhrchen aufgetragene Metallbeläge. Der keramische Stoff bildet das Dielektrikum

Elektrolytkondensator

Aluminiumfolie und Elektrolyt sind die Träger der entgegengesetzten Ladungen. Eine Schicht aus Aluminiumhydroxid [Al(OH)₃] bildet das Dielektrikum. Die oxydierte Platte muß stets die positive Ladung tragen. Polungsfehler führen zur Zerstörung des Kondensators


Drehkondensator

Luft bildet das Dielektrikum. Durch Drehen eines Plattensatzes, der in einem zwei ten Plattensatz kämmt, läßt sich die wirksame Plattenfläche und damit die Kapazität des Kondensators verändern


Beim Laden und Entladen von Kondensatoren werden Ladungen transportiert. Es fließen elektrische Ströme.

/ elektrischer Strom, S. 183

Entladen eines Kondensators



Schaltplan



I-t-Diagramm. Die blaue Fläche ist ein Maß für die transportierte elektrische Ladung Q

Anwendung	Beispiel
Speicher für elektrische Ladungen	Kapazität im Schwingkreis, Funkenlöschung, Glätten pulsierenden Gleichstromes
Kapazitiver Widerstand im Wechselstromkreis	Phasenschieber zur Verbesserung des Leistungsfaktors

Elektrische Kapazität C

Physikalische Größe, die die Speicherfähigkeit von Kondensatoren für elektrische Ladungen kennzeichnet.

C: elektrische Kapazität

Q: elektrische Ladung einer Kondensatorplatte

U: elektrische Spannung zwischen den Kondensatorplatten


Einheit: 1 F (ein Farad)

$$1 F = \frac{1 A \cdot s}{1 V}.$$

Ist die elektrische Kapazität C eines Kondensators konstant, so gilt:



Q-U-Diagramm für einen Kondensator konstanter elektrischer Kapazität.



Die blaue Fläche zwischen der Geraden und der Abszissenachse ist ein Maß für die beim Aufbau des Feldes verrichtete Arbeit und damit für die Energie Eel des elektrostatischen Feldes

Dielektrizitätskonstante e

Physikalische Größe, die das Dielektrikum (S. 201) zwischen den beiden Leitern eines Kondensators kennzeichnet.

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_{r}$$

ε: Dielektrizitätskonstante

ε₀: elektrische Feldkonstante (Influenzkonstante)

(ein Farad je Meter).

Einheit:
$$1 \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$$
 ϵ_0 : = $8.86 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}}$

εr: relative Dielektrizitätskonstante

$$1 F \cdot m^{-1} = \frac{1 A \cdot s}{1 V \cdot m}.$$



Die elektrische Feldkonstante ε_{o} ist eine Naturkonstante. Die relative Dielektrizitätskonstante ε_r ist eine Stoffkonstante, die das jeweilige Dielektrikum charakterisiert

Isolatoren (S. 228) sind gekennzeichnet durch eine große relative Dielektrizitätskonstante (z. B. Wasser $arepsilon_{
m r}=$ 81). Für das Vakuum hat man die relative Dielektrizitätskonstante $\varepsilon_r = 1$ gesetzt.

Plattenkondensator

Elektrisches Bauelement, das aus zwei gegeneinander isolierten ebenen Leiterplatten besteht. Der isolierende Stoff zwischen den Platten ist das Dielektrikum. Zwischen den Kondensatorplatten kann ein homogenes elektrostatisches Feld aufgebaut werden. Er dient zum Speichern elektrischer Ladungen. Die elektrische Kapazität C dieses Kondensators ist abhängig von seinen geometrischen Abmessungen und vom Dielektrikum.



- C: elektrische Kapazität
- ε: Dielektrizitätskonstante
 - A: Flächeninhalt einer Kondensatorplatte
- s: Abstand der Kondensatorplatten
- X Kondensatoren, S. 201, homogenes elektrostatisches Feld, S. 199 / Dielektrikum, S. 201.

Energie Eet des elektrostatischen Feldes

Physikalische Größe, die das Arbeitsvermögen eines elektrostatischen Feldes kennzeichnet.

$$E_{\rm el} = \frac{1}{2} \ {\bf Q} \cdot {\bf U}$$

Eel: Energie des elektrostatischen Feldes

Q: elektrische Ladung eines Kondensators

U: elektrische Spannung am Kondensator

Einheit: 1 W · s (eine Wattsekunde). 1 W · s = 1 V · A · s .

Mit $Q = C \cdot U$ und $C = \varepsilon \cdot \frac{A}{\epsilon}$ erhält man äquivalente Größengleichungen für

die Energie des elektrostatischen Feldes:

$$E_{el} = \frac{1}{2} C \cdot U^2$$
 $E_{el} = \frac{1}{2} \varepsilon \cdot E^2 \cdot V;$ $E = \frac{U}{s}$ $V = A \cdot s$

 elektrische Kapazität C, S. 202, Dielektrizitätskonstante ε, S. 202 Elektrische Energie kann sowohl den Ladungsträgern, die sich im elektrischen Feld bewegen und einen elektrischen Strom hervorrufen, als auch dem elektrischen Feld selbst zugeordnet werden.

/ elektrische Arbeit Wel. S. 192



Beschleunigung elektrisch geladener Teilchen

Vorgang, der durch die in elektrischen Feldern wirkenden Kräfte hervorgerufen wird.


Die auf ein elektrisch geladenes Teilchen mit der elektrischen Ladung Q wirkende Feldkraft \vec{F} ist abhängig von der elektrischen Feldstärke \vec{E} .



 \overrightarrow{F} : Kraft auf elektrisch geladenes Teilchen im elektrischen Feld

Q: elektrische Ladung des Teilchens

E: elektrische Feldstärke



$$\begin{array}{ccc}
\uparrow F = Q \cdot E & F = FG \\
Q \cdot E = m \cdot g \mid E = U \mid s
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\downarrow F_G = m \cdot g & G & G \cdot g \\
Q = \frac{m \cdot g \cdot s}{U}
\end{array}$$

Beschleunigungsarbeit an Elektronen. Sie wird verrichtet, wenn Elektronen im elektrostatischen Feld beschleunigt werden, z.B. zwischen Katode und Anode einer Fernsehbildröhre. Dadurch erhalten die Elektronen kinetische Energie. Für ein Elektron gilt:

$$\mathbf{e}\cdot\mathbf{U}=\frac{m_{\mathbf{e}}\cdot\mathbf{v}^{2}}{2}$$

e: elektrische Elementarladung

U: elektrische Spannung zwischen Anfangs- und Endpunkt der Elektronenbahn

m_e: Masse eines Elektrons (bei v ≪ c)

v: Endgeschwindigkeit eines Elektrons bei v_o = 0

Bei Beachtung der entsprechenden Massen und elektrischen Ladungen gilt diese Gleichung auch für beliebige elektrisch geladene Teilchen.

/ kinetische Energie Ekin, S. 128, Röhrendiode, S. 236

9.5. Magnetostatisches Feld

Magnetostatisches Feld

Raumgebiet um zeitlich unveränderliche Ströme elektrischer Ladungsträger und um Dauermagnete. Dieses Gebiet kann qualitativ (magnetisches Feldlinienbild)

und quantitativ (magnetische Flußdichte B) beschrieben werden.

Das magnetostatische Feld eines Davermagneten hat ebenfalls elektrische Ursachen (Ströme innerhalb der Atome infolge der gerichteten Bewegung elektrischer Ladungsträger, Molekularströme).

Im magnetostatischen Feld sind die feldtypischen Größen zeitunabhängig. Mit der zeitlichen Änderung magnetischer Felder ist gesetzmäßig das Auftreten elektrischer Felder verknüpft.

elektromagnetisches Feld, S. 212

Entstehung eines magnetostatischen Feldes

Notwendige und hinreichende Bedingung ist die zeitlich unveränderliche, gerichtete Bewegung elektrischer Ladungsträger.

/ elektrischer Strom, S. 183, Gleichstrom, S. 187

Eigenschaften eines magnetostatischen Feldes

Eigenschaft	Beispiel	
Kraft auf Probekör- per aus Eisen und eini- gen anderen Stoffen		Elektromagnet als Last- hebemagnet, in elektri- schen Klingeln u. a.
Kraft auf Magnete	+0 0	Einstellen einer Kom- paßnadel im Magnet- feld der Erde /* Magnetfeld der Erde, S. 210
Kraft auf bewegte elektrische Ladungs- träger / Lorentzkraff F _L , S. 210	Feld Bewegung Bewegung Ablenkung	Ablenken von Elektro- nenstrahlen in Elektro- nenstrahlröhren (/ S. 238)
Änderung eines ma- gnetischen Feldes führt zur Entstehung eines elektrischen Fel- des // clektromagnetisches Feld, S. 212		Induktion einer Span- nung in einem im Ma- gnetfeld bewegten Leiter / Generator, S. 216
Das magnetische Feld	d ist Träger von Energie, die in an	dere Energiearten umge-

wandelt werden kann.

Magnetisches Feldlinienbild


Modell zur qualitativen Darstellung magnetischer Felder. Die Feldlinien geben in jedem Punkt des Feldes die Richtung der magnetischen Flußdichte \vec{B} an.

magnetische Flußdichte B, S. 206

Festlegung: Die Richtung magnetischer Feldlinien wird durch den Nordpol eines magnetischen Probekörpers angezeigt.

Ein magnetischer Probekörper beeinflußt mit seinem Feld das darzustellende Feld nicht merklich.

Feldlinienbilder magnetostatischer Felder



Die magnetischen Feldlinien sind geschlossene Kurven.

Während ein Feldlinienbild aus zeichnerischen Gründen häufig nur in einer Ebene dargestellt wird, besteht das Feld im gesamten Raumgebiet.

Magnetische Flußdichte B

Physikalische Größe zur quantitativen Beschreibung magnetischer Felder.



B: Betrag der magnetischen Flußdichte

 elektrische Stromstärke im wirksamen Leiterstück, das sich im Magnetfeld befindet.

Einheit: 1 T (ein Tesla).

$$1 T = \frac{1 N}{1 A \cdot m}$$

$$= \frac{1 V \cdot s}{1 m^2}$$

$$= \frac{1 kg}{1 A \cdot s^2}$$

1 m²

F: Betrag der Kraft auf stromdurchflossenes Leiterstück (Orthogonal zur Stromrichtung und zur Richtung der magnetischen Feldlinien)


I: Länge des stromdurchflossenen Leiterstückes im Magnetfeld (orthogonal zur Kraftrichtung und zur Richtung der magnetischen Feldlinien)

Man beachte: Strom-, Feldlinien- und Kraftrichtung bilden dabei in dieser Reihenfolge ein orthogonales Rechtssystem.



Versuchsanordnung und Richtungszusammenhang beim Bestimmen der magnetischen Flußdichte B

Die magnetische Flußdichte \vec{B} ist eine vektorielle Größe; sie wird manchmal auch als magnetische Induktion bezeichnet.





Permeabilität μ

Physikalische Größe, die den Stoff kennzeichnet, in dem das magnetische Feld existiert.

$$\mu = \mu_{\rm o} \cdot \mu_{\rm r}$$

u: Permeabilität

 μ_0 : magnetische Feldkonstante (Induktionskonstante)

$$\mu_0 = 1,256 \cdot 10^{-6} \frac{V \cdot s}{A \cdot m}$$

Einheit: 1 H · m⁻¹

(ein Henry je Meter). μ_r: relative Permeabilität

$$1 \frac{H}{m} = \frac{1 \text{ Wb}}{1 \text{ A} \cdot \text{m}}$$
$$= \frac{1 \text{ T} \cdot \text{m}}{1 \text{ A}}$$
$$= \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m}}{1 \text{ A}^2 \cdot \text{s}^2}$$

Die magnetische Feldkonstante µo ist eine Naturkonstante.

Die relative Permeabilität μ_r ist eine Stoffkonstante, die den vom Magnetfeld durchsetzten Stoff charakterisiert.

Magnetische Feldstärke H

Physikalische Größe zur quantitativen Beschreibung des homogenen magnetostatischen Feldes einer stromdurchflossenen Spule.

$$H = I \cdot \frac{N}{I}$$

H: Betrag der magnetischen Feldstärke

I: elektrische Stromstärke in der Spule

N: Windungszahl der Spule

1: Länge der Spule

Einheit: 1 A · m-1

(ein Ampere je Meter).

homogenes magnetostatisches Feld einer stromdurchflossenen Spule, S. 209

Die magnetische Feldstärke H ist eine vektorielle Größe.

✓ vektorielle Größe, S. 9

Zusammenhang zwischen B und H

$$B = \mu \cdot H$$

B: Betrag der magnetischen Flußdichte

μ: Permeabilität

H: Betrag der magnetischen Feldstärke

/ Permeabilität μ,

S. 208

Die beiden vektoriellen Größen \vec{B} und \vec{H} müssen in ihrer Richtung (im allgemeinen) nicht übereinstimmen. Weiterhin gilf $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$; dabel ist bei ferromagnetischen Stoffen $\mu_r = t(H)$ und somit B nicht proportional H (Hysteresekurve).

/ Stoffe im magnetostatischen Feld, S. 209



Homogenes magnetostatisches Feld einer stromdurchflossenen Spule

Es kann quantitativ durch die magnetische Flußdichte B beschrieben werden.

 $B = \mu \cdot I \cdot \frac{N}{I}$

B: Betrag der magnetischen Flußdichte

μ: Permeabilität

I: elektrische Stromstärke in der Spule

N: Windungszahl der Spule

1: Länge der Spule

 $\operatorname{Mit} H = I \cdot \frac{N}{I} \operatorname{erhält} \operatorname{man} \operatorname{B} = \mu \cdot H \,.$

✓ Zusammenhang zwischen B und H

, S. 208, magnetische Feldstärke H

, S. 208

/ Gleichstrom, S. 187

Stoffe im magnetostatischen Feld

Stoffart	Ferromagne- tische Stoffe	Paramagnetische Stoffe	Diamagnetische Stoffe
Merkmal	Körper aus ferro- magnetischen Stof- fen werden, solange sie keine Dauer- magnete sind, in das magnetische Feld hineingezogen	Körper aus para- magnetischen Stof- fen werden in das magnetische Feld hineingezogen	Körper aus diama- gnetischen Stoffen werden aus dem magnetischen Feld hinausgedrängt
Relative Per- meabilität μ _r	$\mu_r \gg 1$	$\mu_{ m r} > 1$	$\mu_r < 1$
Temperatur- abhängigkeit der relativen Permeabilität μ_r	Nimmt mit steigen- der Temperatur ab	Nimmt mit steigen- der Temperatur ab	Unabhängig von der Temperatur
Beispiel	Eisen, Kobalt, Nickel	Aluminium, Platin, Sauerstoff	Wasser, Kochsalz, Wismut

Magnetische Werkstoffe

Stoffart	Hartmagnetische Werkstoffe	Weichmagnetische Werkstoffe
Eigenschaften	starker Dauermagnetismus, schwer magnetisierbar	schwacher Dauermagnetismus, leicht magnetisierbar

Stoffart	Hartmagnetische Werkstoffe	Weichmagnetische Werkstoffe
Stoffe (Beispiele)	Stahl, hartmagnetische Legierungen, keramische Werkstoffe, hartmagnetische Ferrite (z. B. Maniperm)	Welcheisen, weichmagnetische Legierungen, keramische Werkstoffe, weichmagnetische Ferrite (z. B. Manifer)
Anwendungs- beispiele	Lautsprecher, Fahrraddynamo, Kleinstmotoren, elektrische Meßgeräte	Ferrit-Antennenstäbe, Spulenkerne für HF- und Fern- meldetechnik

Magnetfeld der Erde

Inhomogenes magnetostatisches Feld, das die Ausrichtung einer Kompaßnadel näherungsweise in die Nord-Süd-Richtung bewirkt. In der Nähe des geographischen Nordpols befindet sich der magnetische Südpol und in der Nähe des geographischen Südpols der magnetische Nordpol.

Lorentzkraft F

Physikalische Größe, die die Wechselwirkung zwischen Magnetfeld und bewegten elektrischen Ladungsträgern kennzelchnet.

$$F_L = Q \cdot v \cdot B$$

FL: Betrag der Lorentzkraft

Q: elektrische Ladung der bewegten Ladungsträger

v: Betrag der Geschwindigkeit der Ladungsträger

Einheit: 1 N (ein Newton). B: Betrag der magnetischen Flußdichte


Die Richtung der Lorentzkraft, die Richtung der magnetischen Flußdichte und die Geschwindigkeitsrichtung sind orthogonal zueinander.

Mit
$$I = \frac{dQ}{dt}$$
 und $v = \frac{dI}{dt}$ erhält man $v \cdot dQ = I \cdot dI$ und für die gesamte wirksame


Leiterlänge $l: v \cdot Q = I \cdot I$. Diese Gleichung spiegelt die Äquivalenz zwischen bewegten elektrischen Ladungsträgern und stromdurchflossenen Leitern wider. Damit erhält man für die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld:

$$F = I \cdot l \cdot B$$

Elektrische Stromstärke (bzw. wirksame Leiterlänge), magnetische Flußdichte und Lorentzkraft bilden bezüglich ihrer Richtung in dieser Reihenfolge ein orthogonales Rechtssystem.




Ablenken eines bewegten Elektrons



≯ Elektronenstrahlröhre, S. 238 $F_L = e \cdot v \cdot B$ $\overrightarrow{F_L} \perp \overrightarrow{v} \perp \overrightarrow{B}$

Elektromotor

Auf stromdurchflossene Leiterschleifen wirkt im Feld eines Magneten die Lorentzkraft.



Bestimmen der spezifischen Ladung

$$F_{L} = F_{r}$$

$$e \cdot v \cdot B = \frac{m_{e} \cdot v^{2}}{r}$$

$$\left(e \cdot U = \frac{m_{e} \cdot v^{2}}{2}\right)$$

R2 . r2




 $\frac{e}{m_e} = 1,76 \cdot 10^{11} \text{C} \cdot \text{kg}^{-1}$

Kreisbeschleuniger zum Beschleunigen von Elementarteilchen (/* S. 274) auf hohe Energien Zyklotron: Das magnetische Feld zwingt die Teilchen auf eine Kreisbahn, auf der sie durch elektrische Felder zeitlich nacheinander mehrfach beschleunigt werden.

ngcheinander mehrhach beschiebung werden. Synchrozyklotron: Im Unterschied zum Zyklotron wird hier die Frequenz der Beschleunigungsspannung in Abhängigkeit von den erreichten Energien der Teilchen gesteuert.

Elektronenmikroskop

Magnetische Linsen sind Maanetspulen mit Polschuhen. Bewegt sich ein Strom elektrischer Ladungsträger - Elektronenstrahl - durch das magnetische Feld zwischen den Polschuhen, so können diese durch die Lorentzkraft ähnlich abgelenkt werden wie Licht beim Durchgang durch Glaslinsen. Miteinem Elektronenmikroskop erreicht man wesentlich höhere Vergrößerungen als beim Lichtmikroskop; es besitzt ein größeres Auflösungsvermögen.



Welle-Teilchen-Verhalten von Mikroobjekten, S. 96



Energie Emegn des magnetostatischen Feldes

Physikalische Größe, die das Arbeitsvermögen eines magnetostatischen Feldes kennzeichnet.

$$E_{\text{magn}} = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

Emagn: Energie des magnetostatischen Feldes

L: Induktivität einer Spule

I: elektrische Stromstärke in einer Spule

Einheit: 1 W · s (eine Wattsekunde).

 $\mbox{Mit L} = \mu \cdot \frac{N^2 \cdot A_{\rm o}}{I} \mbox{ und } H = I \cdot \frac{N}{I} \mbox{ erhält man eine äquivalente Gleichung:}$

$$E_{\text{magn}} = \frac{1}{2} \, \mu \cdot H^2 \cdot V$$

/ homogenes magnetostatisches Feld im Innenraum einer von Gleichstrom durchflossenen Spule, S. 209, Permeabilität μ_2 S. 208


9.6. Elektromagnetisches Feld

Elektromagnetisches Feld

Raumgebiet, in dem zeitlich veränderliche elektrische und magnetische Felder untrennbar miteinander verknüpft sind. Zur quantitativen Beschreibung kann die elektrische Feldstärke \vec{E} (\nearrow S. 200) und die magnetische Flußdichte \vec{B} (\nearrow S. 206) in Abhängigkeit von der Zeit t verwendet werden; $\vec{E} = \vec{t}(\vec{r}, t)$ bzw. $\vec{B} = \vec{t}(\vec{r}, t)$. \nearrow elektrostatisches Feld, S. 199, magnetostatisches Feld, S. 204

Entstehung des elektromagnetischen Feldes

Voraussetzungen für die Entstehung sind zeitlich veränderliche Ströme elektrischer Ladungsträger oder zeitlich veränderliche elektrische Felder. Ein elektromagnetisches Feld tritt in Wechselwirkung mit ruhenden und bewegten Ladungsträgern.



Verknüpfung eines zeitlich veränderlichen Magnetfeldes mit einem elektrischen Feld

Elektromagnetische Induktion

Vorgang, bei dem durch zeitlich konstante oder veränderliche magnetische

Felder zwischen den Enden einer Leiterschleife eine elektrische Spannung hervorgerufen wird.

/ magnetostatisches Feld, S. 204, elektromagnetisches Feld, S. 212

/ Generator und Motor, S. 216, Transformator, S. 217

Magnetischer Fluß Ø

Physikalische Größe zur quantitativen Beschreibung der elektromagnetischen Induktion.

$$\Phi = B \cdot A$$

Ø: magnetischer Fluß

B: Betrag der magnetischen Flußdichte

A: wirksame Windungsfläche

1 Wb = 1 V · s = 1 kg ·
$$m^2 \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$$
.

Für die wirksame Windungsfläche A ailt: $A = A_0 \cdot \cos \alpha$.


Für eine Spule mit der Windungszahl N erhält man:

 $A = N \cdot A_0 \cdot \cos \alpha. \text{ Aus } \Phi = B \cdot A$ $\vec{\Phi}.$

erhält man $B = \frac{\Phi}{A}$; damit wird die Bezeichnung "magnetische Flußdichte

B" verständlich.

Zur Bestimmung der wirksamen Windungsfläche A



Induktionsgesetz

Gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen Induktionsspannung und magnetischem Fluß.

$$U_{\rm ind} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

Uind: Induktionsspannung


t: Zeit

Mit $\Phi = B \cdot A$ erhält man $U_{ind} = \frac{d(B \cdot A)}{dt}$. Daraus resultieren prinzipiell zwei

Möglichkeiten zum Erzeugen einer Induktionsspannung:

 Zeitliche Änderung des Betrages der magnetischen Flußdichte B bei konstanter wirksamer Windungsfläche A (* Transformator, S. 217);

 zeitliche Änderung der wirksamen Windungsfläche A im konstanten magnetischen Feld (/ Generator, S. 216).



Zusammenhang zwischen Induktionsspannung und magnetischem Fluß in Abhängigkeit von der Zeit



Induktion im zeitlich konstanten und im zeitlich veränderlichen Magnetfeld

Bedingung	bewegter Leiter	ruhender Leiter
Möglichkeit der Reali- sierung	Zeitliches Ändern der vom ma- gnetischen Feld erfaßten Leiter- schleifenfläche	Zeitliches Ändern des magneti- schen Feldes, das eine Leiter- schleife durchsetzt
Spezialfall des Induk- tions- gesetzes	$U_{\rm ind} = \beta \cdot \frac{{\rm d}A}{{\rm d}t}$ $\beta = {\rm konst.}$ $\beta \neq 0$ Drehen einer Leiterschleife im zeitlich konstanten Magnetfeld	$U_{\text{ind}} = A \cdot \frac{\text{d } B}{\text{d } t}$ $A = \text{konst.}$ $A \neq 0$ Zeitliche Änderung der Erregerstromstärke
Schematische Darstellung	Die Änderung d(B-A) dt wird erreicht durch B dA dt	Die Xnderung d(B·A) wird erreicht durch $A \frac{dB}{dt}$
Technisches Beispiel	Generator, / S. 216	Transformator, / S. 217

Neben diesen technisch bedeutsamen Möglichkeiten der Induktion einer Spannung können weitere aus dem Induktionsgesetz abgeleitet werden:

- Relativbewegung von Leiterschleife und Dauermagnet mit konstantem homogenem (A veränderlich) oder inhomogenem Magnetfeld (A und B veränderlich);
- Auswechseln des Stoffes im felderfüllten Raumgebiet (B veränderlich).
- / magnetische Flußdichte B, S. 206
- homogenes magnetostatisches Feld einer stromdurchflossenen Spule, S. 209

Lenzsches Gesetz

Zusammenhang zwischen Polarität der Induktionsspannung und Ursache des Induktionsvorganges.




Die Induktionsspannung besitzt eine solche Polarität, daß der durch sie hervorgerufene Strom der Ursache des Induktionsvorganges entgegenwirkt.

Das Lenzsche Gesetz ist ein Spezialfall des Gesetzes von der Erhaltung der Energie.

- ✓ Gesetz von der Erhaltung der Energie, S. 57
- / Induktionsgesetz, S. 213

Experiment zum Nachweis des Lenzschen Gesetzes. Im beweglich hängenden Aluminiumring bewirkt die Induktionsspannung einen elektrischen Strom, der über die auftretende Kraft der Ursache dieses Vorganges entgegenwirkt.



Wirbelströme

Ströme, die in ausgedehrten Metallteilen infolge elektromagnetischer Induktion hervorgerufen werden. Wenn die Ursache dafür die Bewegung derartiger Teile im stationären Magnetfeld ist, so tritt nach dem Lenzschen Gesetz eine der bewegenden Kraft entgegengerichtete Kraft aut.

Wirbelstromdämpfung, Wirbelstrombremse

Wirbelströme führen stets zur Erwärmung der Metallteile infolge ihres elektrischen Widerstandes. Unerwünschte Wirbelströme können durch Verwendung von Eisenkernen aus gegeneinander isolierten Blechlamellen oder von schlechtleitenden Kernen aus magnetischen Keramik-Materialien weitgehend eingeschränkt werden.

/ Wirkungsgrad eines Transformators, S. 218

Induktivität L

Physikalische Größe, die das elektrische Verhalten einer Spule bei Stromstärkeänderungen charakterisiert.

 $L = \mu \cdot \frac{N^2}{I} \cdot A_0$

L: Induktivität

μ: Permeabilität

N: Windungszahl der Spule
A.: Inhalt der Windungsfläche

1: Länge der Spule

Einheit: 1 H (ein Henry). 1 H = 1 V · s · A⁻¹.



Selbstinduktion

Vorgang, bei dem durch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld in einer felderzeugenden Spule selbst eine Spannung hervorgerufen wird. Dieser Vorgang verläuft nach dem Induktionsgesetz und dem Lenzschen Gesetz unter Berücksichtigung der Induktivität L der jeweiligen Spule.

$$U_{\text{ind}} = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

U_{ind}: Selbstinduktionsspannung L: Induktivität einer Spule

I: Erregerstromstärke in der Spule

t: Zeit

Die Selbstinduktionsspannung ist so gerichtet, daß sie den Aufbau bzw. den Abbau eines magnetischen Feldes verzögert.


/ Induktionsgesetz, S. 213

/ Lenzsches Gesetz, S. 214

/ Induktivität L. S. 215

Die Selbstinduktion führt zum verzögerten Anwachsen der Stromstärke beim Schließen eines Stromkreises sowie zum allmählichen Abklingen der Stromstärke beim Abschalten der Spannungsquelle und weiterhin geschlossenem Stromkreis.

In ähnlicher Weise wird durch die Selbstinduktion das Verstärken oder Abschwächen der Stromstärke in einem Stromkreis verzögert.



Generator und Motor

Generator. Energiewandler, in dem die Relativbewegung eines Leiters im zeitlich konstanten magnetischen Feld zur Erzeugung einer Induktionsspannung genutzt wird.

Motor. Energiewandler, in dem die Kraft, der ein stromdurchflossener Leiter im magnetischen Feld unterliegt, zur Erzeugung eines Drehmoments genutzt wird.

Gerät	Generator	Motor
Energie-	Umwandlung mechanischer	Umwandlung elektrischer Ener-
umwandlung	Energie in elektrische Energie	gie in mechanische Energie



The second second second					
Gerät	Generator	Mator			
Aufbau Physikalisches Prinzip 1,5: Palschuhe 2: Rotorspule (vereinfacht als Leiter- schleife) 3: Drehbe- wegung 4: Magne- tische Feld- linien Technischer Aufbau 1,5: Polschuhe 2: Rotor 3: Schleifkon- takt (geteilt	Gleichstromgeneralor Physikalisches Technischer Prinzip Aufbau 1 N 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5	Gleichstrammolor Physikalisches Prinzip Aufbau Technischer Aufbau			
als Strom- wender) 4: Rotorspule	Bei Wechselstromgeräten befind ringe für die Schleifkontakte zwe	en sich anstelle der beiden Halb- il gegeneinander isolierte Vollringe.			
Physikali- scher Vorgang	Durch Drehen einer Leiter- schleife (Spule) im zeitlich kon- stanten magnetischen Feld wird infolge der damit verbundenen	tinchen Feld befindet treten			

Wechselstromgeneratoren, S. 193, Induktion im zeitlich konstanten und im zeitlich veränderlichen Magnetfeld, S. 214


zeitlichen Änderung der magne-

tischen Flußdichte eine Spannung

Transformator

Gerät zur Wandlung der Werte von Wechselspannungen und Wechselstromstärken. Er beruht auf dem Prinzip der Induktion im zeitlich veränderlichen Magnetfeld (* 5. 214). Beim Anlegen einer Wechselspannung mit den sich zeitlich periodisch ändernden Größen v = f(f), i = f(f) und B = f(f) an die Primärspule wird in der Sekundärspule eine Wechselspannung induziert.

induziert.



7 S. 210), durch die eine Dreh-

bewegung der Leiterschleife

(Spule) bewirkt wird.

[/] Wechselspannung u, S. 194, magnetische Flußdichte B, S. 206

Übersetzungsverhältnisse am idealen ("verlüstfreien") Transformator $(P_{S_1} = P_{S_2})$


Art der Übersetzung	Spannungsübersetzung	Stromstärkeübersetzung		
Gleichung	$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$	$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$		
Bedingung	Sekundärstromkreis offen (Leerlauf)	Sekundärstromkreis kurz- geschlossen (Kurzschluß)		
Beispiel	Hochspannungstransformatoren zur, Fernleitung der Energie, zur Zündung bei Benzinmotoren, zum Befrieb von Röntgenröhren	Schweißtransformatoren (Strom- stärken von zehn bis einigen tausend Ampere)		

Bel einem belasteten Transformator sinkt die Sekundärspannung U_2 mit wachsender Belastung, d. h. bei wachsender Sekundärstromstärke I_2 .

7 Scheinleistung P_S , S. 197

Die Selbstinduktionsspannung bewirkt, daß beim unbelasteten Transformator nur ein Primärstrom mit geringer Stromstärke fließt. Beim belasteten Transformator fließt sekundär ein Strom mit größerer Stromstärke, während die Sekundärspannung sinkt.

Das Magnetfeld des Sekundärstromes bewirkt, daß sich die Energieaufnahme des Transformators der sekundärseitigen Belastung anpaßt – Rückwirkung.




Wirkungsgrad eines Transformators. Er ist infolge unerwünschter Energieumwandlungen stets kleiner als 1.

 $\eta = \frac{p_{W2}}{p_{W1}}$

η: Wirkungsgrad

Pw1: Wirkleistung im Primärstromkreis Pw2: Wirkleistung im Sekundärstromkreis

/ Wirkungsgrad η, S. 60, Wirkleistung Pw, S. 197, Wirbelströme, S. 215



Energieumwandlungen beim Transformator

 Leistungstransformatoren im öffentlichen Energieversorgungsnetz haben einen Wirkungsgrad bis etwa 0,98.

Elektromagnetische Schwingung

Vorgang, bei dem sich das elektromagnetische Feld zeitlich periodisch ändert. Dieser Vorgang kann durch den zeitlichen Verlauf entsprechender Größen beschrieben werden, z. B. für $E=\mathbf{f}(t)$, $B=\mathbf{f}(t)$, $v=\mathbf{f}(t)$, $i=\mathbf{f}(t)$.

- Z elektrische Feldstärke E, S. 200, magnetische Flußdichte B, S. 206
- / Wechselspannung v. S. 194, Wechselstromstärke i, S. 194


Geschlossener Schwingkreis


Stromkreis mit Spule und Kondensator, in dem elektromagnetische Schwingungen unterschiedlicher Frequenz erzeugt werden können (/ auch Bild Röhrengenerator auf der nächsten Seite).

/ Wechselstromfrequenz f, S. 195

Nach einmaliger Energiezufuhr finden im geschlossenen Schwingkreis zeitlich periodische Umwandlungen von elektrischer Feldenergie in magnetische Feldenergie und umgekehrt statt. Ein Teil der zugeführten Energie wird in Wärme umgewandelt infolge des ohmschen Widerstandes, so daß die zugeführte Energie allmählich abnimmt.

- / gedämpfte Schwingung, S. 73
- Ænergie E_{el} des elektrostatischen Feldes, S. 203
- ★ Energie E_{magn} des magnetostatischen Feldes, S. 212





Prinzip der periodischen Energieumwandlungen im geschlossenen Schwingkreis bei einer ungedämpften Schwingung


Röhrengenerator


Elektrische Schaltung zum Erzeugen ungedämpfter elektromagnetischer Schwingungen.

Dabel ist ein geschlossener Schwingkreis z. B. mit dem Gitterkreis einer Röhrentriode (\mathcal{I} -S. 237) gekoppelt (Melßnersche Rückkopplungsschaltung). Die Röhrentriode steuert die periodische Energiezufuhr zum Schwingkreis. Es entstehen ungedämpfte elektromagnetische Schwingungen mit der Eigenfrequenz $f_{\rm o}$ des Schwingkreises.

/ ungedämpfte und gedämpfte Schwingung, S. 73.

Die Schwingkreisspule ist mit der Spule im Gitterkreis induktiv gekoppelt. Dadurch entsteht am Gitter der Röhre eine Wechselspannung der Frequenz f_0 des Schwingkreises. Durch die Steuerwirkung des Gitters entstehen periodische Änderungen der Anodenstromstärke (Energlezufuhr), die im Schwingkreis ungedämpfte Schwingungen erregen.





Rückkopplungsschaltungen mit einer Röhrentriode (a) und einem Transistor (b)

Hochfrequenzerwärmung (bei Frequenzen zwischen 10 kHz und 1 MHz) in Technik und Medizin.

Induktive Hochfrequenzerwärmung: Leiter im hochfrequenten Wechselfeld einer Spule (Oberflächenhärtung, Zonenschmelzen);

Kapazitive Hochfrequenzerwärmung: Nichtleiter im hochfrequenten Wechselfeld eines Kondensators (Plastschweißen, Kurzwellentherapie)

Schwingkrelsarten

Art	Geschlossener Schwingkreis		Offener Schwingkreis (Dipol)	
Darstellung	t =			
Energie- speicher	Kondensator mit Kapazi- tät C		Antenne mit Kapazität C und Induktivität L	
Energieart	Elektrische Feldenergie	Magnetische Feldenergie	Elektrische und magnetische Feld- energie – Energie des elektro- magnetischen Feldes	
Frequenz	Eigenfrequenz: $f_{o} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\cdot C}}$		Frequenz der sich ausbreitenden Schwingung: $f = \frac{\gamma}{\lambda}$	
Beispiel	Erzeugen gedämpfter oder unge- dämpfter elektromagnetischer Schwingungen durch einmalige oder periodische Energiezufuhr		Erzeugen elektromagnetischer Wellen (Hertzscher Wellen)	

A gedämpfte und ungedämpfte Schwingung, S. 73, elektrische Kapazität C, S. 202, Induktivität L, S. 215, elektromagnetische Welle, S. 76, Dipol, S. 223, elektromagnetisches Feld, S. 212


Resonanz

Erscheinung bei erzwungenen elektromagnetischen Schwingungen, die dadurch eintritt, daß die Eigenfrequenz f_0 eines Schwingkreises (Resonator) mit der Erregerfrequenz f_E des Erregerschwingkreises nahezu übereinstimmt.

/ freie und erzwungene Schwingung, S. 74

/ elektromagnetische Schwingung,

Abstimmkreis in Rundfunk- und Fernsehgeräten, Röhrengenerator



Resonanzkurve eines Resonators



Ausbreitung eines elektromagnetischen Feldes


Vorgang, bei dem sich ein elektromagnetisches Feld in Form einer elektromagnetischen Welle im Raum ausbreitet.

Von einem Sendedipol ausgehend, breitet sich ein elektromagnetisches Feld als Herizsche Welle (/ S. 222) im Raum mit Lichtgeschwindigkeit aus.

7 Dipolarten, S. 224

/ Lichtgeschwindigkeit c, S. 260

Prinzip der Ausbreitung eines elektromagnetischen Feldes von einem Sendedipol aus (Schnitt durch die obere Halbebene)



Elektromagnetische Welle

Vorgang, bei dem sich ein elektromagnetisches Feld zeitlich und räumlich periodisch ändert. Es breitet sich im Raum aus. Eine elektromagnetische Welle kann durch entsprechende Feldgrößen in Abhängigkeit von Raumpunkt und Zeit beschrieben werden, $\vec{E} = t(\vec{r}, t)$ und $\vec{B} = f(\vec{r}, t)$.

Die elektrische Feldstärke E ist dabei stets senkrecht zur magnetischen Flußdichte B gerichtet.

delektrische Feldstärke E, S. 200, magnetische Flußdichte B, S. 206

Hertzsche Wellen

Elektromagnetische Welle mit einem Wellenlängenbereich von etwa 1 mm bis

Diese Wellen gehen von einem Sendedipol aus und können vom Empfangsdipol aufgenommen werden. Sie werden auch Funkwellen genannt und dienen der Übertragung von Informationen (Sprache, Musik, Bilder, Steuerimpulse).

/ Spektrum elektromagnetischer Wellen, S. 79, Dipolarten, S. 224

Eigenschaften Hertzscher Wellen

Ausbreitung	Hertzsche Wellen breiten sich im Raum mit Lichtge- schwindigkeit aus
Reflexion	Hertzsche Wellen werden an elektrisch leitenden Flä- chen entsprechend dem Reflexionsgesetz reflektiert
Durchdringungs- fähigkeit	Hertzsche Wellen durchdringen Isolatoren und werden von Leitern abgeschirmt



Weitere Eigenschaften von Wellen (/ S. 77) sind ebenfalls nachweisbar. / Lichtgeschwindigkeit c, S. 260

Einteilung Hertzscher Wellen (Angaben für λ und f gerundet)


Wellenbereich	Wellenlänge 1 in m		Frequ	Frequenz f in MHz	
Längstwellen	15 000	bis 10 000	0,02	bis	0,03
Langwellen	10 000	bis 1 000	0,03	bis	0,3
Mittelwellen	1 000	bis 100	0,3	bis	3
Kurzwellen	100	bis 10	3	bis	30
Ultrakurzwellen	10	bis 1	30	bis	300
Dezimeterwellen	1	bis 0,1	300	bis	3 000-
Zentimeterwellen	0,1	bis 0,01	3 000	bis	30 000
Millimeterwellen	0,01	bis 0,001	30 000	bis	300 000

[/] Kenngrößen einer Welle, S. 71

Dipol

Offener Schwingkreis, in dem durch den angekoppelten geschlossenen Schwingkreis eines Röhrengenerators erzwungene elektromagnetische Schwingungen der Eigenfrequenz fo des geschlossenen Schwingkreises erregt werden. In der Umgebung des Dipols entsteht ein elektromagnetisches Feld (/ S. 212), das sich im Raum in Form einer elektromagnetischen Welle (/ S. 222) ausbreitet. ✓ Schwingkreisarten, S. 221, Röhrengenerator, S. 220,

≠ elektromagnetische Schwingung, S. 219



Schematische Darstellung des elektromagnetischen Feldes um einen Dipol. Die Maxima der elektrischen Feldstärke E und der magnetischen Flußdichte B sind jeweils um eine Viertelperiode gegeneinander verschoben.



Dipolarten

Art	Sendedipol	Empfangsdipol	
Aufbau	**		
Wirk- prinzip	Abstrahlung einer elektro- magnetischen Welle, durch die Energie des elektroma- gnetischen Feldes übertragen wird. Die Frequenz dieser Welle ist gleich der Frequenz der im Dipol erzwungenen elektromagnetischen Schwin- gung.	Anregung des Dipols zu erzwungener elektromagnetischer Schwingung durch elektromagnetische Induktion (Rahmenantenne) oder durch Influenz (stabförmiger Dipol). Ursache dafür sind elektromagnetische Wellen. Die Frequenz der im Dipol erzwungenen Schwingung ist gleich der Frequenz der vom Sendedipol ausgestrahlten Welle. Durch einen mit der Antenne (Dipol) gekoppelten Abstimmkreis kann Resonanz mit dem jeweiligen Sender erreicht werden.	


/ elektromagnetische Welle, S. 222, elektromagnetisches Feld, S. 212, elektromagnetische Schwingung, S. 219, elektromagnetische Induktion, S. 193

Modulation


Vorgang, bei dem einer hochfrequenten Trägerschwingung der Hertzschen Welle eine Signalschwingung erheblich kleinerer Frequenz (z. B. 16 Hz bis 15 kHz – Sprache und Musik) überlagert wird. Ein Sendedipol kann die modulierte hochfrequente Hertzsche Welle abstrahlen.

Hertzsche Wellen, S. 222, Sendedipol, S. 224

Modulationsarten




Art	Amplitudenmodulation	Frequenzmodulation	
	a: Hochfrequente Trägerschwingung (f < 30 MHz) b: Niederfrequente Signalschwingung c: Amplitudenmodulierte HF-Schwingung. Diese kann nach Verstärkung als Hertzsche Welle ausgestrahlt werden.	Die Normalfrequenz der hoch- frequenten Trägerschwingung (f > 30 MHz) wird durch die Fre- quenz der Signalschwingung ver- ändert.	
Beispiel	Fernseh-Bildsignalübertragung	Fernseh-Tonsignalübertragung	



Blockschaltbild für das Erzeugen einer amplitudenmodulierten HF-Schwingung und nachfolgender Verstärkung sowie Abstrahlung als hochfrequente Hertzsche Welle

Demodulation

Vorgang der Trennung einer tonfrequenten Signalschwingung von der Trägerschwingung.



Prinzip des Empfangs modulierter Hertzscher Wellen

Die Antenne (Empfangsdipol) empfängt gleichzeitig Hertzsche Wellen unterschiedlicher Frequenz der verschiedenen Sender. Der angekoppelte geschlossene Schwingkreis (Abstimmkreis) wird durch Verändern der Kapazität (Drehkondensator, S. 201) auf Resonanz mit der Sendefrequenz des gewünschten Senders eingestellt. Der in der Antenne induzierte hochfrequente Wechselstrom wird durch einen Gleichrichter in pulsierenden Gleichstrom umgewandelt (Demodulation). Die Membran eines Lautsprechers kann der hochfrequenten Trägerschwingung nicht folgen; sie strahlt daher nur Schallwellen mit der Frequenz der Signalschwingung ab.

Hertzsche Wellen, S. 222, elektromagnetische Induktion, S. 193, geschlossener Schwingkreis, S. 221.



Anwendung Hertzscher Wellen

Sprechfunk

ı		
	Für Funkverbindungen im Umkreis bis 15 km um die Sendestation werden UKW-Sprechfunkanlagen verwendet. Tragbare und für den Einbau in Fahrzeuge vorgesehene Funksprechgeräte (Leistung etwa 10 Watt; Wellenlänge etwa 2 m) erlangen besondere Bedeutung beim Einsatz im Gesundheits-, Bau-,	Dezimeter- und Zentime- terweilen werden von Pa- rabolspiegeln gebündelt. Mit Sendeleistungen von nur wenigen Watt werden Entfernungen bis 50 km überbrückt. Auf Richtfunk- strecken können wegen der sehr hohen Frequenzen durch mehrfache Modula- tion gleichzeitig mehrere Rundfunk- und Fernseh-
	im Verkehrswesen, für Bergbau, Volkspolizei, Na-	sendungen und bis 1 000 Te- lefongespräche übertragen
	tionale Volksarmee und	werden. Anwendung von
	Landwirtschaft	Richtfunkstrecken im Nach-

Richtfunk

Funkmessung

Ein vom Sender ausgestrahltes kurzes Funksianal wird am Objekt reflektiert und vom Empfänger wieder aufgenommen. Aus der Laufzeit des Signals und der Ausbreitungsgeschwindiakeit ergibt sich die Entfernung des Objekts. Einsatz von Funkmeßgeräten (Radaranlagen); Ortung von bewegten Objekten und Fahrzeugen: Geschwindigkeitsmessungen von Fahrzeugen


Maxwellsche Gleichungen

Grundgesetze der Maxwellschen Theorie zur Beschreibung elektromagnetischer Erscheinungen.

richtenwesen


delektromagnetisches Feld, S. 212, J. C. Maxwell, S. 312

Sowohl ein elektrischer Strom als auch ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld sind untrennbar mit einem Magnetfeld verknüpft.



Aufladen eines Plattenkondensators. Das magnetische Feld umgibt den stromdurchflossenen Leiter und durchsetzt auch den Raum des Plattenkondensators.

Jedes zeitlich veränderliche Magnetfeld ist untrennbar mit einem elektrischen Feld verknüpft.



Die zeitliche Änderung eines Magnetfeldes in einem Raumgebiet ist mit einem elektrischen Feld verknüpft.

9.7. Elektrische Leitungsvorgänge

Elektrische Leitungsvorgänge

Vorgänge der gerichteten Bewegung elektrischer Ladungsträger in festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen sowie im Vakuum.

Modell elektrischer Leitungsvorgänge

Modell zur Untersuchung, Beschreibung und Erklärung von elektrischen Leitungsvorgängen in verschiedenen Stoffen und im Vakuum (/ Modell, S. 25). Obwohl bei diesem Modell und seiner Anwendung vordergründig der Gleichstromkreis den Betrachtungen zugrunde gelegt wird, sind diese gesetzmäßigen Zusammenhänge ebenso Grundlage für Leitungsvorgänge im elektrischen Wechselfeld (Wechselstromkreis, S. 193). In diesem Fall sind die zeitlichen Änderungen entsprechender Vorgänge und Größen zu berücksichtigen.

Merkmale des Modells

Voraussetzung für elektrische Leitungsvorgänge: Vorhandensein eines elektrischen Feldes / elektrostatisches Feld, S. 199 Wanderungsfähige Ladungsträger im betrachteten Raumgebiet A, B: lonen C: Elektron / lonenbeziehung, Wiss Ch, S. 47 / Metallbindung, Wiss Ch, S. 48	- + + O ^c B ⊕
Verlauf elektrischer Leitungsvorgänge: Beschleunigte Bewegung der Ladungsträger in Feldrichtung; Umwandlung von elektrischer Feldenergie in kinetische Energie der Ladungsträger und in magnetische Feldenergie; f elektrischer Strom, S. 183 Behinderung der gerichteten Bewegung wanderungsfähiger Ladungsträger durch Stöße mit anderen Stoffteilchen f elektrischer Widerstand R, S. 188 (Temperaturerhöhung im Leiter) kinetische Energie E _{kin} , S. 128 elektrischer Strom, S. 183, Leitungsvorgang im metallischen Leiter, S. 228	
Gesamtstromstärke I	$I=I+I_+$ I : Stromstärke, bewirkt durch negative Ladungsträger I_+ : Stromstärke, bewirkt durch positive Ladungsträger

Art und Anzahl der wanderungsfähigen Ladungsträger in einem Stoff hängen u. a. wesentlich von der jeweils vorherrschenden chemischen Bindung in diesem Stoff ab.

Energiezufuhr führt i. a. zur Änderung der Konzentration und der Beweglichkeit der wanderungsfähigen Ladungsträger im jeweiligen Stoff.

Nach der Konzentration (Anzahl je Volumeneinheit) der Ladungsträger unter Normalbedingungen kann man Stoffe nach ihrer elektrischen Leitfähigkeit einteilen.


Leiter	Halbleiter	Isolator	
Stoffe, die unter Nor- malbedingungen wande- rungsfähige Ladungsträ- ger und damit eine gute elektrische Leitfähigkeit besitzen.	Stoffe, die unter Normal- bedingungen nur wenige wanderungsfähige La- dungsträger und damit eine geringere elektrische Leil- fähigkeit besitzen.	Stoffe, die unter Normal- bedingungen nur äußerst wenige wanderungsfähige Ladungsträger und damit präktisch keine elektrische Leitfähigkeit besitzen.	
Aluminium, Kupfer	Silizium, Germanium	Glas, Keramik	

⁷ spezifischer elektrischer Widerstand p. S. 188

Leitungsvorgang im metallischen Leiter

Vorgang der gerichteten Bewegung wanderungsfähiger Elektronen in einem metallischen Leiter:

$$I = I_-$$



Infolge einer elektrischen Spannung U zwischen den Punkten P_1 und P_2 führen die wanderungsfähigen Elektronen im elektrischen Feld eine gerichtete Bewegung mit der mittleren Driftgeschwindigkeit v aus; dabei durchwandert je Zeiteinheit die Gesamtladung Q die Leiterquerschnittsfläche A.



- n: Konzentration der Leitungselektronen
- V: Volumen des Leiterstückes
- e: elektrische Elementarladung

Auf Grund der Wechselwirkung der Leitungselektronen mit den Gitterbausteinen wird ein Teil elektrischer Energie in kinetische Energie der Gitterbausteine und somit in thermische Energie umgewandelt. Das führt zur Erhöhung der inneren Energie des Leiters.


* thermische Energie, S. 153, innere Energie U, S. 151

Bei konstanter Temperatur gilt für einen metallischen Leiter das Ohmsche Gesetz (*/ S. 187).



Temperaturerhöhung führt bei einem metallischen Leiter zur Verringerung der Beweglichkeit der Ladungsträger infolge heftigerer Bewegung der Giterbausteine. Bei konstanter Ladungsträgerkonzentration sinkt damit die elektrische Stromstärke.

I-U-Kennlinie einer Glühlampe. Infolge Temperaturerhöhung des Leiters ist bei wachsender Spannung die Zunahme der Stromstärke immer geringer.



Leitungsvorgang im Halbleiter

Vorgang der gerichteten Bewegung wanderungsfähiger Elektronen und Defektelektronen in einem Halbleiter.

Eigenleitung. Bei T = 0 K besitzen reine Halbleiter auf Grund vorherrschender Atambindung (/ Wiss Ch. S. 42) keine elektrische Leitfähigkeit, da die Elektronen fast ausschließlich an regelmäßig angeordnete Atome gebunden sind (Halbleitereinkristall). Durch Energiezufuhr (Wärme, Licht v. a.) können Elektronen aus dem Kristallverband herausgelöst werden und eine geringe elektrische Leitfähigkeit bewirken.


Störstellenleitung. Sie wird möglich nach Dotieren (Fremdstoffzusätze) von Halbleitermaterial mit Atomen, deren Wertigkeit nicht mit der der Atome des Halbleitermaterials übereinstimmt. Je nach der Art der Störstellen entsteht neitendes (negative Elektronenleitung) oder p-leitendes (positive Defektelektronenleitung) Halbleitermaterial.

Einbau von dreiwertigem Bor in einen Halbleitereinkristall ohne Gitterfehlordnung.

Durch das fehlende vierte Valenzelektron wird der Kristall p-leitend $(I_+ \gg I_-)$

Einbau von fünfwertigem Phosphor in einen Halbleiterkristall ohne Gitterfehlordnung.

Durch das fünfte Valenzelektron wird der Kristall n-leitend $(I_{-} \gg I_{+})$






Für die Herstellung und Anwendung elektronischer Bauelemente aus Halbleitermaterialien ist die Störstellenleitung von entscheidender Bedeutung.

Thermistor, S. 233, Fotowiderstand, S. 233, Halbleiferdiode, S. 234
In Halbleitern wird die elektrische Leitfähigkeit durch Elektronen und Defekt-

In Halbleitern wird die elektrische Leitfähigkeit durch Elektronen und Defektelektronen bewirkt.

$$I = I_- + I_+$$

Bei Temperaturerhöhung steigt bei Halbleitern die Ladungsträgerkonzentration; die Beweglichkeit der Ladungsträger nimmt dabei – wie bei Metallen – ab. Da der erste Vorgang überwiegt, wächst i. a. damit die elektrische Stromstärke.



I-U-Kennlinie bei Eigenerwärmung a: Glühlampe, b: Halbleiterbauelement

Vergleich der Leitungsvorgänge Metall - Halbleiter

Stoff	Metall	Halbleiter	Metall	Halbleiter
Bedingung	$\hat{\vartheta} = \text{konstant}$		Temperaturänderung durch Eigenerwärmung	
Art der Ladungs- träger	Elektronen oder Defekt- elektronen		Elektronen	Elektronen oder Defektelektronen
Konzentration der Ladungs- träger	konstant	konstant	konstant	steigt stark mit der Temperatur
Beweglichkeit der Ladungs- träger	konstant	konstant	sinkt bei stei- gender Tempera- tur	sinkt bei steigen- der Temperatur
Kennlinie	Metall	HL	Metall HL	Metall HL



Leitungsvorgang in einem Elektrolyten

Vorgang der gerichteten Bewegung wanderungsfähiger lonen in der wäßrigen Lösung eines Elektrolyten.

Elektrolyt

Stoff, der in wäßriger Lösung oder in der Schmelze wanderungsfähige lonen (Kationen, Anionen) besitzt.

Salze, Säuren, Basen


/ Wiss Ch, Elektrolyte, S. 93

Durch Dissoziation eines Elektrolyten in Wasser entstehen wanderungsfähige Ionen. Diese können in einem elektrischen Feld zur Katode (Kationen) bzw. zur Anode (Anionen) wandern.

$$I = I_- + I_+$$

An den Elektroden werden die lonen durch Aufnahme bzw. Abgabe von Elektronen entladen. Die neutralen Stoffe werden abgeschieden.

 Kupfer-, Blei-, Zink- und Aluminiumgewinnung, Oberflächenveredlung.




Schematische Darstellung des Leitungsvorganges in einer wäßrigen Kupfer(II)-Chlorid-Lösung

Leitungsvorgang in Gas

Vorgang der gerichteten Bewegung wanderungsfähiger Ladungsträger in einem Gas. Ladungsträger können Elektronen und lonen sein. Diese entstehen aus neutralen Gasteilchen durch Energiezufuhr (Wärme, Röntgenstrahlung, radioaktive Strahlung u. a.).


$$I = I_- + I_+$$

Schematische Darstellung des Leitungsvorganges in einem Gas



Stoßionisation. Vorgang, bei dem Ladungsträger eines Gases mit niedrigem Druck durch ein elektrisches Feld so stark beschleunigt werden, daß sie beim Zusammenstoß mit neutralen Gasteischen diese ionisieren können.

I-U-Kennlinie eines Gases mit niedrigem Druck



Leitungsvorgang im Vakuum


Vorgang der gerichteten Bewegung von wanderungsfähigen Elektronen in einem Vakuum. Diese Elektronen (Ladungsträger) müssen im Vakuum zunächst durch Glühemission oder Fotoemission bereitgestellt werden.

$$I = I_{-}$$

Art der Ladungs- trägererzeugung	Glühemission	Fotoemission
Merkmal der Er- zeugung von La- dungsträgern	Durch Erwärmen von Metall- körpern erhält ein Teil der Elektronen an der Oberfläche dieser, Körper eine so hohe kinetische Energie, daß diese Elektronen aus der Oberfläche heraustreten können.	Durch Belichten von Metall- oder Metalloxidkörpern erhält ein Teil der Elektronen an der Oberfläche dieser Körper eine so hohe kinetische Energie, daß diese Elektronen aus der Ober- fläche heraustreten können.
Schematische Darstellung	0000	Energiezufuhr +

- / kinetische Energie Ekin, S. 128
- / Beschleunigungsarbeit für Elektronen, S. 199

Leitfähigkeitsverhalten einiger Stoffe



/ elektrischer Widerstand R. S. 188

Thermistor

Halbleiterwiderstand, dessen elektrische Leitfähigkeit bei Erhöhung der Umgebungstemperatur beachtlich zunimmt. Bei konstanter Spannung wird dadurch die elektrische Stromstärke größer.

Thermistoren werden z. B. in Widerstandsthermometern zum Messen von Temperaturen von etwa -50 °C bis +450 °C verwendet.

→ Temperaturmessung, S. 152

* spezifischer elektrischer Widerstand g, S. 188

Thermistoren werden aus Germanium oder Oxid-Keramikmassen (Magnesium-, Titan-, Urandioxid) hergestellt.


Fotowiderstand

Halbleiterwiderstand, dessen elektrische Leitfähigkeit bei Lichteinfall sehr stark zunimmt. Damit steigt bei konstanter Spannung mit wachsender Beleuchtungsstärke die elektrische Stromstärke.

I-E-Diagramm eines Fotowiderstandes (Eichkurve);

I: elektrische Stromstärke

E: Beleuchtungsstärke




- Anwendungsbeispiele: Messen der Beleuchtungsstärke E, Lichtschrankenanlagen Wirkungsweise: Indem das jeweilige Halbleitermaterial Licht absorbiert (Photoneneinfall), werden in ihm Elektronen wanderungsfähig.
- Lichtempfindliche Halbleitermaterialien: Kadmiumsulfid, Kadmiumselenid oder Bleisulfid.

Bleisulfid-Fotowiderstände können zum Nachweis von infrarotem Licht verwendet werden.

/ Welle-Teilchen-Verhalten von Licht, S. 85, äußerer lichtelektrischer Effekt, S. 86, Spektrum elektromagnetischer Wellen, S. 90

Halbleiterdiode


Halbleiterbauelement, das aus einem Einkristall mit einer p-leitenden und einer n-leitenden Schicht besteht. An der Berührungsfläche beider Schichten bildet sich eine Grenzschicht, die für das jeweilige elektrische Verhalten des Bauelementes bestimmend ist.



Schematischer Aufbau einer Halbleiter-


/ Kristall, Wiss Ch. S. 53, Schaltzeichen, S. 31

Gleichrichterwirkung. Durch Anlegen einer äußeren Spannung an eine Halbleiterdiode kann man je nach der Polung die Grenzschicht verbreitern (Schaltung in Sperrichtung) oder diese mit Ladungsträgern überfluten (Schaltung in Durchlaßrichtung).



.

Kennlinie einer Siliziumdiode Wichtige Kenngrößen sind die maximale Sperrspannung und die maximale Durchlaßstromstärke.





■ Anwendungsbeispiel: Gleichrichten von Wechselströmen (wie mit einer Röhrendiode, / S. 236)

✓ Wechselstrom, S. 193

Fotodiode

Halbleiterbauelement, das aus einem Einkristall mit einer p- und einer n-leitenden Schicht besteht. In der Berührungstläche beider Schichten – Grenzschicht – wird die elektrische Leitfähigkeit durch Lichteinfall beeinflußt. Es kann ein von der Beleuchtungsstärke abhängiger Fotostrom fließen.





Schematischer Aufbau einer Fotodiode;

- 1: Fenster, 2: Lichtempfindliche pn-Schicht,
- 3: Gehäuse, 4: Grundplatte

I-E-Diagramm einer Fotodiode;
I: elektrische Stromstärke

E: Beleuchtungsstärke (in Lux)

Flächentransistor


Halbleiterbauelement, das aus einem Einkristall mit drei leitenden Schichten besteht (p-n-p oder n-p-n). Dadurch hat ein Flächentransistor zwei Grenzschichten.

/ Leitungsvorgang im Halbleiter, S. 229, Halbleiterdiode, S. 234

Die äußeren Anschlüsse nennt man Emitter E und Kollektor K, den mittleren Anschluß Basis B.


✓ Schaltzeichen, S. 31

Schematischer Aufbau eines npn-Siliziumtransistors



Ein Transistor wird mit zwei voneinander unabhängigen Stromkreisen betrieben. Dabei schaltet man grundsätzlich die Grenzschicht BE in Durchlaßrichtung und die Grenzschicht CB in Sperrichtung. Bei konstanter Kollektorspannung läßt sich dadurch mit einer geringen Basisstromstärke I_B die offmals erheblich größere Kollektorstromstärke I_C steuern.

Anwendungsbeispiel: Rundfunk- und Fernsehtechnik, EDV-Anlagen




 $I_{C^*}I_{B^*}$ -Steverkennlinie eines Siliziumtransistors ($U_{CE} = \text{konstant}$);

 $rac{I_{
m C}}{I_{
m B}}$ kennzeichnet die Stromverstärkung


Halbleiterbauelemente sind im Vergleich mit Elektronenröhren weniger störanfällig. Sie benötigen keinen Helzstrom (Energieeinsparung, sofort betriebsbereit!), besitzen bedeutend geringere Abmessungen sowie eine große Lebensdauer und haben ein sehr günstiges Masse-Leistungsverhältnis. Daher ersetzen
sie in den melsten Einsatzgebieten die Elektronenröhren. Halbleiterbauelemente
sind in immer stärkerem Maße in mikroelektronischen Schaltkreisen integriert.

Röhrendiode

Vakuumröhre, die aus einem Glaskolben besteht, in dem sich Katode und Anode befinden. Die Katode kann geheizt werden. Durch Glühemission werden Elektronen in das Vakuum emittiert.



Aufbau und Funktion einer Ronrendiode;




IA-UA-Kennlinie einer Röhrendiode

Eigenschaften von Vakuumröhren kann man aus ihren Kennlinien ablesen. Die Kennlinie einer Röhrendiode wird durch den funktionalen Zusammenhang $I_A = f(U_A)$ dargestellt.

- / Leitungsvorgang im Vakuum, S. 232
- Kennlinien und Kenngrößen einiger elektronischer Bauelemente, S. 239


Gleichrichterwirkung. Verbindet man die Anode mit dem positiven und die geheizle Katode mit dem negativen Pol einer Spannungsquelle, so kann ein Strom fließen (Durchlaßrichtung). Bei umgekehrter Polung ist kein Stromfluß nachweisbar (Sperrichtung).



Einweggleichrichtung einer Wechselspannung mit einer Röhrendiode.
 Schaltzeichen, S. 31.

Röhrentriode

Vakuumröhre, die aus einem Glaskolben besteht, in dem sich drei Elektroden befinden: Katode, Anode, Gitter. In dieser Röhre werden die Elektronen durch Glühemission aus der Katode herausgelöst. An das Gitter wird eine gegenüber der Katode negative Spannung gelegt. Damit wird dem elektrischen Feld zwischen Katode und Anode ein zweites, entgegengesetzt gerichtetes elektrisches Feld zwischen Gitter und Katode überlagert.



Aufbau und Funktion einer Röhrentriode


Die Anodenstromstärke $I_{\rm A}$ kann bei konstanter Anodenspannung $U_{\rm A}$ in Abhängigkeit von der Gitterspannung $U_{\rm G}$ zwischen Null und dem jeweils zulässigen Maximalwert gesteuert werden.

/ Leitungsvorgang im Vakuum, S. 232.

Unter verschiedenen Triodenkennlinien ist die I_A - U_G -Kennlinie von Bedeutung; sie läßt die Steuerwirkung einer Röhrentriode erkennen.

Steuerröhre in der Rundfunk- und Fernsehtechnik, in Verstärkeranlagen; kontaktloser und (annähernd) trägheitsloser Schalter.

 ✓ Schaltzeichen, S. 31, Kennlinien und Kenngrößen einiger elektronischer Bauelemente, S. 239



IA-UG-Kennlinie einer Röhrentriode

Vakuum-Fotozelle

Vakuumröhre mit zwei Elektroden (Diode). Bei Lichteinfall können aus der Fotokatode (z. B. aus Alkalimetall) durch Fotoemission Elektronen herausgelöst werden.

/ Leitungsvorgang im Vakuum, S. 232

Wird in der Fotozelle zwischen Fotokatode und Anode ein elektrisches Feld erzeugt, so fließt oberhalb einer vom Katodenmaterial abhängigen Frequenz (Grenzfrequenz) ein von der Intensität (Helligkeit) des einfallenden Lichtes abhängiger Elektronenstrom.

/ äußerer lichtelektrischer Effekt, S. 86, Lichtquanten, S. 87


Es gibt auch gasgefüllte Fotozellen. In diesen Röhren steigt durch Stoßionisation (/ S. 232) der Elektronenstrom auf das 5- bis 10fache im Vergleich zur Vakuumröhre.

Anwendungsbeispiele: Z\u00e4hlvorrichtung am Flie\u00ddband, Steuerung von T\u00fcren
und Rolltreppen, Lichtschranken, Tonfilmtechnik.

Elektronenstrahlröhre

Vakuumröhre, die aus einem Glaskolben mit Leuchtschirm besteht. Im Glaskolben befinden sich eine indirekt geheizte Katode, Zylinderanoden sowie elektrische oder (außerhalb des Kolbens) magnetische Ablenksysteme für den Elektronenstrahl. Zur Steuerung der Intensität des Elektronenstrahles dient ein Wehneltzylinder.

Elektronenstrahlen werden nach ihrer Herkunft auch Katodenstrahlen genannt



Aufbau einer Elektronenstrahlröhre

In einer Elektronenstrahlröhre werden die von der Katode emittierten Elektronen in einem elektrostatischen Feid (/ S. 199) zwischen Katode und Zylinderanoden beschleunigt und danach durch elektrische oder magnetische Felder (in den Ablenksystemen) abgelenkt. Der so gesteuerte Elektronenstrahl trifft auf den Leuchtschirm und regt dort die Leuchtschicht zum Aussenden von Licht an. Die Helligkeit des Lichtes und damit die Intensität des Elektronenstrahles kann mit dem Wehneltzylinder geregelt werden. Dazu legt man an den Wehneltzylinder eine gegenüber der Katode negative Spannung (ähnlich dem Gitter in einer Röhrentriode, / S. 237).

/ Eigenschaften des elektrostatischen Feldes, S. 199, Beschleunigung elektrisch geladener Teilchen, S. 199, Lorentzkraft F_L, S. 210

Eigenschaften von Elektronenstrahlen. Sie breiten sich geradlinig aus, rufen mechanische und thermische Wirkungen hervor, haben negative Ladung, werden In elektrischen und magnetischen Feldern abgelenkt, schwärzen fotografische Platten, schlagen aus Metallen Sekundärelektronen heraus, ionisieren Gase, regen Leuchtstoffe zum Leuchten an und erzeugen beim Aufprall auf Metalle Röntaenstrahlen.

/ Welle-Teilchen-Verhalten von Röntgenstrahlung, S. 259

Bildröhre im Fernsehempfänger

Elektronenstrahloszillograf

Elektrisches Meßgerät und Aufzeichnungsgerät, mit dem beispielsweise eine zu untersuchende Wechselspannung über das horizontale Plattenpaar (y-Platten) der Röhre den Elektronenstrahl und damit den vorher in der Mitte des Bildschirms sichtbaren Leuchtpunkt abwechselnd nach oben und unten ablenkt. Durch eine im Gerät erzeugte Kippspannung wird der Strahl zusätzlich periodisch in horizontaler Richtung (an den x-Platten) von links nach rechts über den Bildschirm bewegt. Der Leuchtpunkt auf dem Bildschirm durchläuft eine charakteristische Kurve, die dem Verlauf des Graphen der zu untersuchenden Wechselspannung im u-t-Diagramm entspricht. Ist die Bildschirmfläche geeicht, dann kann diese Kurve quantitativ ausgewerfet werden.

Kennlinien und Kenngrößen einiger elektronischer Bauelemente

Bauelement	prinzipieller Kennlinlenverlauf	Beispiele für wichtige Kenngrößen bzw. Grenzdaten
Glühlampe	I – U – Kennlinie	Nennspannung, Nennleistung
Thermistor +	I – U – Kennlinie	Kaltwiderstand, maximale Leistung
Halbleiterdiode	I – U – Kennlinie	maximale Sperr- spannung, maximale Durchlaß- stromsfärke

Bauelement	prinzipieller Kennlinienverlauf	Beispiele für wichtige Kenngrößen bzw. Grenzdaten
Thermistor (als Thermometer)	Steuerkennlinie 3	Empfindlichkeit
Triode	Steuerkennlinie U ₆	Steilheit, maximale Leistung
Transistor	Steuerkennlinie /a	Stromverstärkung, maximale Sperrspannung U _{CE} , maximale Leistung

Elektronische Steuerung und Verstärkung

Elektronische Prozesse, bei denen mittels elektronischer Bauelemente elektrische Größen durch Steuergrößen wie Temperatur Gitterspannung, Basisstromstärke, Beleuchtungsstärke u. a. in beabsichtigten Grenzen beeinflußt werden können.

Steuerung. Sie kann durch Steuerkennlinien beschrieben werden. Aus diesen Kennlinien lassen sich die Kenngrößen der steuerungsfähigen Bauelemente ableiten. Steuerungsfähige Bauelemente werden i. a. bei einer konstanten Betriebsspannung eingesetzt.


 Steverung einer Lichtschrankenanlage, Tonwiedergabe mittels Fotozelle (* S. 238)

/ Thermistor, S. 233, Fotowiderstand, S. 233, Flächentransistor, S. 235, Röhrentriode, S. 237, Elektronenstrahlröhre, S. 238, Kennlinien und Kenngrößen einiger elektronischer Bauelemente, S. 239


Verstärkung: Sie wird durch Steuerungsprozesse bewirkt, bei denen die Leistung des gesteuerten Prozesses stelts größer ist als die Steuerleistung. Stromverstärkung mittels Flächentransistor (S. 235). / elektrische Leistung P_{el}, S. 192

Elektrische Leitungsvorgänge

	Ladungsträger und Art der Erzeugung Gesamtstromstärke	Bauelement	Anwendungs- prinzip	Art der Verwendung
Metall	Elektronen, als Ladungsträger vorhanden I=I	elektrische Leiter	Ladungs- transport	Energie- fortführung, Energieum- wandlung, elektrischer Widerstand
Halb- leiter	Elektronen und Defektelektronen durch Energie-	Halbleiter- Diode	Gleichrichter	Steuerelement
	zufuhr bzw. Dotierung	Flächen- transistor	Verstärker	
Flüssig- keit	lonen durch Dissoziation $I = I_+ + I$	Elektrolyse- zelle Galvanisches Element	Zersetzung von Stoffen mit Hilfe des elektrischen Stromes	Stoff- gewinnung Energie- gewinnung
Gas	lonen und Elektronen durch lonisation $I = I_+ + I$	gasgefüllte Fotozelle	lichtelektri- scher Effekt	Steuerelement
Vakuum	Elektronen durch Glühemission bzw. Fotoemission	Röhren- Diode	Gleichrichter	Steuerelement
	I=I		Verstärker	
		Vakuum- Fotozelle	Stromschalter	



Die Optik ist das Teilgebiet der Physik, in dem optische Erscheinungen und Vorgänge untersucht und mit Hilfe von drei Modellen beschrieben werden.





10.1. Geometrische Optik

Geometrische Optik

Teilgebiet der Physik, in dem physikalische Erscheinungen und Vorgänge mit Hilfe des Modells Lichtstrahl beschrieben werden. Teilchen- und Wellencharakter des Lichts werden dabei nicht berücksichtigt.

/ Lichtwellen, S. 259


/ Photon, S. 87

Modelle der Optik

Geometrisches Modell	Wellenmodell	Teilchenmodell
Der Lichtstrahl	Die Lichtwelle	Das Lichtteilchen
	≯ Wellenoptik, S. 259	A Quanteneigenschaften des Lichtes, S. 89

Lichtquelle

Körper, der Licht aussendet, das von seinen Atomen bzw. Molekülen emittiert wird. Alle Körper, von denen Licht ausgesendet oder reflektiert wird, heißen sichtbare Körper.



Lichtausbreitung

Licht breitet sich in einem isotropen (nach allen Seiten des Raumes hin gleiche physikalische Eigenschaften aufweisend) Medium geradlinig und mit großer, aber endlicher Geschwindigkeit aus.

/ Lichtgeschwindigkeit, S. 260, 321



Auf der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes beruhen:

Abbildung von Körpern mittels kleiner Öffnungen	Schatten bei Verwendung einer punkt- förmigen Lichtquelle
Lochkamera	Sonnenuhr Schatten L (Lichtquelle) K (Körper) S (Schirm)
Kern- und Halbschatten bei Verwendung zweier punktförmiger Lichtquellen	Schatten bei Verwendung einer flächen- haften Lichtquelle
Halbschatten L1 L2 Kernschatten	Finsternisse, Leuchtstofflampe


Lichtstrahl

Modell zur Darstellung eines Lichtbündels. Man betrachtet immer die Achse eines Lichtbündels.

/ Modell, S. 25

Lichtbündel

Das von einer Blende begrenzte Licht.



Umkehrbarkeit des Lichtweges

Eigenschaft des Lichtes, seinen Weg auch in umgekehrter Richtung durchlaufen zu können. So läuft z. B. der Vorgang der Reflexion oder der Brechung unabhängig von der Richtung der Ausbreitung des Lichtes in gleicher Weise ab.

/ Reflexion, Brechung, S. 261

Optische Bilder

Abbildungen von Gegenständen durch Spiegel oder Linsen / Spiegel, S. 246, Linse, S. 252

Reelle Bilder	Virtuelle Bilder	
Sie entstehen am Schnittpunkt von Strahlen, die vom gleichen Punkt des Gegenstandes ausgehen, und sind auf einem Schirm auffangbar. 7 S. 246	Sie entstehen am Schnittpunkt der rück- wärtigen Verlängerung divergenter Strahlen und sind nicht auffangbar. / S. 246	

Reflexion

Physikalischer Vorgang, bei dem Licht aus einem Medium kommend an einer Grenzfläche in das gleiche Medium reflektlert wird.

Man unterscheidet:

Regelmäßige Reflexion	Diffuse Reflexion
Licht trifft auf eine glatte Grenzfläche	Licht trifft auf eine rauhe Grenzfläche
	HILL.
Spiegel	Zimmerdecke

Spiegel


12


Körper mit glatter Fläche, die den größten Teil auftreffenden Lichtes reflektiert.

 Spiegelkörper mit polierter Oberfläche bestehen meist aus Glas, Quarz oder Metall.
 Glatte Flüssigkeitsoberflächen eignen sich ebenfalls als Spiegel.

Reflexion an glatten Flächen

Zur Beschreibung der an Spiegeln gültigen Gesetzmäßigkeiten werden folgende Begriffe verwendet:







Das Reflexionsgesetz gilt unabhängig davon, ob das Licht an einer ebenen oder an einer gekrümmten Fläche reflektiert wird


Reflexionsgesetz

Bei der Reflexion des Lichts sind Einfallswinkel und Reflexionswinkel gleich groß. Einfallender Strahl, reflektierter Strahl und Einfallslot liegen in einer Ebene.

 $\alpha = \alpha'$

a: Einfallswinkel


a': Reflexionswinkel



Bildentstehung am ebenen Spiegel

Infolge Reflexion entsteht vom Gegenstand (G) stets ein virtuelles Bild (B). Die Gegenstandsweite s ist genauso groß wie die Bildweife s'. Gegenstandsgröße y und Bildgröße v' sind ebenfalls gleich.

/ Reflexionsgesetz, S. 247





Gekrümmte Spiegel

Unterscheidung nach der Form		Unterscheidung nach der dem Licht zu- gewandten Seite	
sphärischer Spiegel (Kugelspiegel)	asphärischer Spiegel (Parabolspiegel)	Wölbspiegel (Konvex- spiegel)	Hohlspiegel (Konkavspiegel)

Begriffe am gekrümmten Spiegel

	Begriff	Zei- chen	Erläuterung	Darstellung
	Krümmungs- mittelpunkt	М	Mittelpunkt einer Kugel, aus der man sich einen Hohlspie- gel herausgeschnitten den- ken kann	
	Scheitelpunkt	S	geometrischer Mittelpunkt der spiegelnden Fläche	- 5
	Optische Achse		Gerade durch Krümmungs- mittelpunkt M und Scheitel- punkt S	•)
The second second	Brennpunkt	F	Schnittpunkt der durch den Spiegel reflektierten achsen- nahen Parallelstrahlen	
	Brennweite	f	Abstand zwischen S und F (bei Kugelspiegel und achsennahen Strahlen $f = \frac{r}{2}$)	
	Krümmungs- radius	r	Radius der gekrümmten Spiegelfläche	1



Strahlenverlauf am Hohlspiegel

Zur zeichnerischen Darstellung der Bildentstehung am Hohlspiegel wählt man aus der Vielzahl der durch den Spiegel reflektierten Strahlen mindestens zwei der folgend beschriebenen drei Strahlen aus:

Name des	Verlauf vor	Verlauf nach	Zeichnerische
Strahles	der Reflexion	der Reflexion	Darstellung
Paralleistrahi	Parallel zur optischen Achse	Durch den Brennpunkt	- F
Brennpunkt-	Durch den	Parallel zur	M. F.
strahl	Brennpunkt F	optischen Achse	
Mittelpunkt- strahl	Durch den Krümmungs- mittelpunkt M	Wird in sich selbst reflektiert	N F

Bildentstehung an gekrümmten Spiegeln

Die Abbildung entsteht unter folgenden Voraussetzungen:

- Es werden achsennahe Lichtbündel verwandt;
- Die Lichtbündel bilden mit der optischen Achse kleine Winkel.

Spiegel- art	Ort des Gegen- standes	Ort des Bildes	Art, Lage, Größe des Bildes	Geometrische Darsfellung
Ebener Spiegel	Vor dem Spiegel $\infty > s > 0$	Genausoweit hinter dem Spiegel, wie sich der Gegenstand vor dem Spiegel befindet $s' = -s$	virtuell, aufrecht,	Wandspiegel, Taschenspiegel, Rückspiegel Wandspiegel, Rückspiegel

The state of the s	1			
Spiegel- art	Ort des Gegen- standes	Ort des Bildes	Art, Lage, Größe des Bildes	Geometrische Darstellung
Hohl- spiegel	Außerhalb der doppel- ten Brenn- weite	Zwischen einfacher und doppelter Brennweite auf der glei- chen Seite des Spiegels 2 f > s' > f	reell, umgekehrt, kleiner als der Gegen- stand y' < y	Spiegelfernrohr
	im Krüm- mungs- mittelpunkt	Im Krüm- mungs- mittelpunkt auf der gleichen Seite des Spiegels s' = 2 f	reell, umgekehrt, gleichgroß wie der Gegenstand	Projektoren (Abbildung der Lichtquelle)
	Zwischen einfacher und doppelter Brennweite 2 f > s > f	Außerhalb der doppelten Brennweite auf der glei- chen Seite des Spiegels s' > 2 f	reell, umgekehrt, größer als der Gegen- stand y' > y	
	Innerhalb der ein- fachen Brennweite	Auf der anderen Seite des Spiegels $0< \mathfrak{s}' <\infty$	virtuell, aufrecht, größer als der Gegen- stand	M F Rasierspiegei
Wölb- spiegel	Vor dem Spiegel	Auf der anderen Seite des Spiegels	virtuell, aufrecht, kleiner als der Gegen- stand	
	$\infty > s > 0$	s' < f	y' < y	Rückspiegel

Spiegel: Abbildungsgleichung



f: Brennweite des Spiegels

s: Gegenstandsweite

s' : Bildweite

Abbildungsmaßstab

Größenverhältnis von Bild zu Gegenstand.

$$\frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

v: Geaenstandsaröße

y': Bildgröße s: Gegenstands-

weite s': Bildweite

Für virtuelle Bilder, die stets hinter dem Spiegel entstehen, ist die Bildweite s' negativ. Die Brennweite eines Hohlspiegels ist positiv, die eines Wölbspiegels negativ.

Brechung des Lichtes

Physikalischer Vorgang, bei dem Licht beim Übergang von einem optischen Medium in ein anderes an der Grenzfläche seine Geschwindigkeit und damit für einen Einfallswinkel $\alpha \neq 0$ seine Richtung ändert.



Brechungsgesetz

Geht Licht von einem optischen Medium in ein anderes über, so ändert sich an der Grenzfläche beider Medien seine Geschwindigkeit und damit bei α + 0 seine Richtung. Einfallender Strahl, Einfallslot und gebrochener Strahl liegen in einer Ebene.

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n$$


$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

a: Einfallswinkel

Brechungswinkel 8:

Lichtgeschwindigkeit im betreffenden Medium c:

Brechzahl des betreffenden Mediums n:







nG, nw: optisch dicht; ni: optisch dünn

→ 10/1

Brechzahl n

Physikalische Größe zur Beschreibung der Richtungsänderung des Lichtes bei der Brechung. Sie ist eine Stoffkonstante.

Für das Vakuum gilt $n_{\rm v}=1$. Dann gilt für die Brechzahl $n_{\rm x}$ eines beliebigen

Stoffes:
$$\frac{\sin \alpha_{\rm v}}{\sin \beta} = n_{\rm x}$$

Von zwei Medien bezeichnet man das als optisch dichter, das die größere Brechzahl besitzt.

/ Brechungsgesetz, S. 251

Totalreflexion

Vorgang, der beim Auftreffen von Licht auf die Grenzfläche zwischen zwei optisch verschieden dichten Medien auftritt, wenn der Einfallswinkel α größer als der Grenzwinkel α G wird. Diesen Winkel bezeichnet man als Grenzwinkel α G.

Bei
$$\alpha = \alpha_G$$
 ist der Brechungswinkel


$$\beta_{\rm G}=90^{\circ}$$
.

Es gilt:

$$\sin \alpha_G = \frac{n_2}{n_s}$$
, da $\sin \beta_G = 1$.

Das Licht wird dabei nicht mehr gebrochen, sondern zurück in das optisch dichtere Medium reflektiert.

Totalreflektierende Prismen, Lichtleiter




Optische Linsen

Lichtdurchlässige Körper, die von zwei gewölbten Flächen oder einer ebenen und einer gewölbten Fläche begrenzt werden.

/ Bedingungen für Linsen, S. 254

Konvexlinsen








Sammel- und Zerstreuungslinsen. Je nach dem Verlauf von Parallelstrahlen, die durch Linsen gebrochen werden, spricht man von Sammellinsen oder Zerstreuungslinsen.

Zur Vereinfachung der Darstellung des Strahlenverlaufes zeichnet man anstelle der zweifachen Brechung an den beiden Linsenflächen die Lichtstrahlen so, als ob sie nur einmal in der Linsenebene gebrochen würden.







Begriffe an Konvexlinsen

Begriff	Zei- chen	Erläuterung/	Darstellung
Krüm- mungsmit- telpunkt		Die Mittelpunkte der die Linse begrenzenden Kugel- flächen	M ₁ M ₂
Optische Achse		Gerade durch die Krümmungsmittelpunkte M, und M ₂	M ₁
Optischer Mittelpunkt	0	Schnittpunkt der optischen Achse mit der Linsenebene	A
Linsen- ebene (dünne Linse)		Ebene durch den optischen Mittelpunkt O senkrecht zur optischen Achse	B.
Brennpunkt	F	Schnittpunkt der achsennah in die Linse einfallenden, gebrochenen Parallelstrah- len	1
Brennweite	f,	Strecke zwischen O und F	Fi Fi
Krüm- mungsradius		Radius der gekrümmten Linsenoberfläche. (für dünne bikonvexe Linsen, $n = 1,5$, gilt mit guter Näherung: $f = r$)	



Strahlenverlauf an Linsen

Zur zeichnerischen Darstellung der Bildentstehung an dünnen Linsen wählt man aus der Vielzahl der durch die Linse gebrochenen Strahlen mindestens zwei der folgend beschriebenen drei Strahlen aus:

Name	V. 1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
des Strahls	Verlauf vor bzw. an der Sammellinse	Verlauf vor bzw. an der Zerstreuungslinse
Parallelstrahl verläuft nach der Bre- chung durch den Brennpunkt	Parallel zur optischen Achse	Parallel zur optischen Achse
Brennpunktstrahl verläuft nach der Bre- chung parallel zur optischen Achse	Durch einen Brennpunkt der Linse	Bis zur Linsenebene in Richtung auf den Brennpunkt, der auf der anderen Seite der Linse liegt
Mittelpunktstrahl wird nicht gebrochen	Durch den Mittelpunkt der Linse	Durch den Mittelpunkt der Linse

Bildentstehung an Linsen

Infolge Brechung des Lichts werden durch Linsen bzw. Linsensysteme Gegenstände abgebildet.

Abbildungsbedingungen:

- Es werden dünne Linsen verwandt;
- Die einfallenden Lichtbündel sind achsennah.

Für die hier dargestellten Fälle gilt zusätzlich:

Der Stoff, aus dem die Linse besteht, ist optisch dichter als der Stoff der Umgebung.

Ort, Lage und Größe des Bildes hängen von der Gegenstandsweite ab. Bewegt sich der Gegenstand G in Richtung der optischen Achse, so bewegt sich das Bild B jeweils gleichsinnig. Dabei ändert sich seine Größe und seine Lage.



Linsenart	Ort des Gegen- standes	Ort des Bildes	Art, Lage, Größe des Bildes	Geometrische Darstellung
Sammel- linsen	Außerhalb der doppel- ten Brenn- weite	Zwischen einfacher und doppelter Brennweite auf der anderen Seite der Linse $f < s' < 2 f$	reell, um- gekehrt, kleiner als der Gegen- stand	Objektive des Keplerschen Fernrohres und des Mikroskopes
	In der doppelten Brennweite	In der doppelten Brennweite auf der anderen Seite der Linse s' = 2 f	reell, umgekehrt, gleichgroß wie der Gegenstand	Umkehrlinse im Keplerschen Fernrohr
	Zwischen einfacher und doppelter Brennweite	Außerhalb der doppelten Brennweite auf der an- deren Seite der Linse \$ > 2 f	reell, umgekehrt größer als der Gegen- stand	© Objektiv von Projektoren
	Innerhalb der einfachen Brennweite	Auf derselben Seite der Linse	virtuell, aufrecht größer als der Gegen- stand	Lupe, Okulare von Keplerschem Fernrohr und Mikroskop
Zer- streu- ungs- linsen	∞>s>0	Bildweite kleiner als Gegenstands- weite; auf derselben Seite der Linse	virtuell, aufrecht kleiner als der Gegen- stand	G B B Galileischen Fernrohres



Abbildungsgleichung für Linsen in Luft

 $\frac{1}{F} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$

f: Brennweite der Linse

s: Gegenstandsweite

s': Bildweite

Für virtuelle Bilder, die stets auf der gleichen Seite der Linse wie der Gegenstand entstehen, ist die Bildweite s' negativ. Die Brennweite einer Sammellinse ist positiv, die einer Zerstreuungslinse negativ.


Abbildungsgleichung für Spiegel, S. 251

Auge

Lichtsinnesorgan höher entwickelter Lebewesen (Wirbeltiere).


Eine Sammellinse erzeugt auf der Netzhaut ein umgekehrtes und reelles Bild. Je kleiner die Gegenstandsweite ist, desto größer ist das auf der Netzhaut entstehende Bild. Die Anpassung an verschiedene Gegenstandsweiten erfolgt durch Ändern der Krümmung der Augenlinse. Dies bewirkt eine Änderung der Brennweite.

/ Bildentstehung an Linsen, S. 254



Lupe

Optisches Gerät, bei dem sich der Gegenstand innerhalb der einfachen Brennweite einer Sammellinse befindet. Es entsteht ein vergrößertes virtuelles Bild. Durch Benutzung der Lupe entsteht auf der Netzhaut des Auges ein vergrößertes Bild.



Kamera

Optisches Gerät mit einem Objektiv, das aus einer Sammellinse oder einem Linsensystem besteht. Es erzeugt ein reelles Bild. Die Entfernungseinstellung erfolgt durch Verändern der Bildweite (Abstand Objektiv-Film). Die auf den Film fallende Lichtmenge und die Tiefenschärfe werden durch die Blende verändert. Das Normalobjektiv mancher Fotoapparate kann gegen andere Objektive (Weitwinkelobjektiv – kleine Brennweite, Teleobjektiv – große Brennweite) ausgewechselt werden. Auf dem Film wird dann ein größerer oder kleinerer Teil des Gegenstandes abgebildet.

Projektoren

Optische Geräte, mit denen Bilder vergrößert auf einer Bildfläche sichtbar gemacht werden.

Episkop Diaskop (Bildwerfer) Es werden lichtundurchlässige Vorlagen Es werden lichtdurchlässige Vorlagen projiziert. Die abzubildende Vorlage (Diapositive) projiziert. Das Diapositiv wird beleuchtet. Das Objektiv erzeugt wird von einer Lichtquelle durchleuchein reelles Bild auf einem Schirm. Auftet. Das Objektiv erzeugt ein reelles Bild gabe der Hohlspiegel ist es, möglichst viel auf einem Schirm. Aufgabe des Konden-Licht der Lichtquelle auf die Vorlage zu sors ist es, einen möglichst großen Anteil des von der Lichtquelle kommenden reflektieren. Lichtes gleichmäßig durch das Diapositiv Achse des Lichtbündels fallen zu lassen. Dieses System liegt auch Lichtquelle Objektiv dem Tageslichtschreibprojektor zuebener Spiegel arunde. Hohlspiegel Objektiv Hohlspiegel Kondensor Papierbild Glasbild Lampe

Fernrohr

Optisches Gerät mit Objektiv und Okular zur vergrößerten Abbildung weit entfernter Objekte.

Objektiv. Linse bzw. Linsenkombination, die dem Gegenstand (Objekt) zugewandt ist.


Okular. Linse bzw. Linsenkombination, die dem Auge (lat. oculus) zugewandt



Spiegelfernrohr (Reflektor)	Bild entsteht mit Hilfe eines Hohlspiege			
Linsenfernrohr (Refraktor)	Bild entsteht mit Hilfe von Linsen			


Keplersches (astronomisches) Fernrohr

Mit Hilfe des Objektivs entsteht ein umgekehrtes reelles Zwischenbild innerhalb der Brennweite des Okulars. Das Okular wirkt wie eine Lupe und erzeugt das umgekehrte virtuelle Hauptbild. Es werden drei- bis fünftausendfache Vergrößerungen erreicht. Größere Objektivdurchmesser ergeben ein helleres Bild. Umkehrung des Zwischenbildes durch zusätzliche Sammellinse zwischen Objektiv und Okular.



Galileisches (holländisches) Fernrohr

Mit Hilfe des Objektivs und des Okulars entsteht ein aufrechtes virtuelles Bild. Es ist sehr kurz und führt zu einer drei- bis fünffachen Vergrößerung. Das Okular ist eine Zerstreuungslinse.



Mikroskop


Optisches Gerät mit Objektiv und Okular zur vergrößerten Abbildung sehr kleiner Objekte.


Das Objektiv erzeugt ein reelles vergrößertes Zwischenbild innerhalb der Brennweite des Okulars. Das Okular wirkt wie eine Lupe.

Die Gesamtvergrößerung V_G ist gleich dem Produkt aus den Vergrößerungen V_{Ob} des Objektivs und V_{Ok} des Okulars.



V_G = V_{Ob} · V_{Ok}. 1500fache Vergrößerungen sind möglich. ≯ Elektronenmikroskop, S. 211





10.2. Wellenoptik

Wellenoptik

Teilgebiet der Physik, in dem optische Erscheinungen und Vorgänge mit Hilfe des Wellenmodells des Lichtes beschrieben werden.

/ Photonenmodell, S. 87

Lichtwellen

Modell zur Darstellung der Lichtausbreitung. Licht hat den Charakter von elektromagnetischen Wellen bestimmter Frequenzen.

/ Elektromagnetisches Spektrum, S. 90

Erscheinungsform der Welle	Lichtquelle	Anwendungsbeispiel		
Infrarotes Licht	Infraroistrahler	Fotografie, Wärmestrahler, Medizin, Militärtechnik		
Sichtbares Licht	Natürliche und künstliche Lichtquellen	Beleuchtung, Signaltechnik		
Ultraviolettes Licht	Bogentampe,	Medizin, Kriminaltechnik		
Röntgenlicht	Quecksilberdampflampe Röntgenröhre	Medizin, Werkstoffprüfung		



Energie des Lichtes

Licht breitet sich in Form von Wellen aus. Bei der Lichtausbreitung wird Energie übertragen, jedoch kein Stoff transportiert.

 Vorgänge bei der Fotosynthese und im Fotoelement sind Energieübertragungsund -umwandlungsprozesse.

Lichtgeschwindigkeit c

Geschwindigkeit, mit der sich eine Phase einer Lichtwelle im Raum ausbreitet. Sie ist abhängig von dem Medium, in dem die Ausbreitung erfolgt.

 $c = \lambda \cdot f$

c: Lichtgeschwindigkeit

λ: Wellenlänge im betreffenden Medium

f: Frequenz des Lichtes

Von zwei lichtdurchlässigen Medien nennt man dasjenige optisch dünner, in dem das Licht die größere Geschwindigkeit hat.

/ Brechzahl, S. 252, Phase, S. 160

Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Medien

Medium	c in km·s-1	Medium	in km·s ⁻¹
Vakuum Luft Wasser Alkohol	299 792 299 711 225 350 220 380	Kronglas Flintglas Diamant	197 180 185 160 121 340

	Wellenlänge λ in nm (im Vakuum)	Frequenz f in Hz		
Infrarotes Licht	400 000 bis 770	7,5 · 1011 bis 3,9 · 1014		
Sichtbares Licht	770 bis 390	3,9 · 1014 bis 7,7 · 1014		
Ultraviolettes Licht	390 bis 10	7,7 · 1014 bis 3 · 1016		
Röntgenstrahlen	10 bis 0,01	3 · 1016 bis 3 · 1019		

Die Wellenlänge ist von dem Medium abhängig, in dem sich das Licht ausbreitet. Die Frequenz ist vom Medium unabhängig. Z Spektralfarben, S. 267

Reflexion, Brechung und Beugung von Lichtwellen

100	Reflexion	Brechung	Beugung
Erschei- nung	Zurückwerfen einer Lichtwelle, wenn sie auf die Grenze zweier Medien trifft.	Richtungsänderung der Lichtwelle, wenn sie von einem Medium in ein anderes übertritt.	Richtungsänderung ei- ner Lichtwelle, wenn sie auf Kanten oder schmale Spalte trifft.
Anwendung des Huygens- schen Prinzips (> S. 76)			

Interferenz

Überlagerung zweier oder mehrerer Wellen, die zur Verstärkung oder Schwächung der Wellen im Überlagerungsgebiet führt. Voraussetzung für das Entstehen von Interferenzbildern sind kohärente Lichtbündel, die eine Weglängendifferenz $\Delta\lambda$ aufweisen.

Weglängendifferenz Δλ. Differenz der Lichtwege zweier Wellenzüge. Sie wird in Vielfachen der Wellenlänge ausgedrückt.

Helligkeit, wenn $\Delta \lambda = k \cdot \lambda \ (k = 0, 1, 2, ...);$

Dunkelheit, wenn $\Delta \lambda = \frac{2k+1}{2} \cdot \lambda \ (k=0,1,2,\ldots).$

Kohärentes Licht. Wellenzüge heißen kohärent, wenn ihre Weglängendifferenz nur vom Ort, nicht aber von der Zeit abhängt. Kohärentes Licht kann durch Aufspalten von Licht einer nahezu punktförmigen Lichtquelle in mehrere Wellenzüge gewonnen werden.



Arten der Interferenz

Interferenz durch Reflexion	Interferenz durch Brechung	Interferenz durch Beugung
Spiegel 2 Spiegel 2 Line Spiegel 2 Line Spiegel 2	Li Li Prisma	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Oberflächenvergütung von Linsen	Dickenmessung	Gitterspektrometer

Interferenz durch Beugung am Doppelspalt

Interferenz tritt an einem Doppelspalt auf, wenn dessen Spaltabstand b größer als die Wellenlänge λ des Lichts, aber klein gegen den Abstand e zum Schirm ist.

Interferenzmaximum:

$$\frac{n \cdot \lambda}{b} = \frac{s_n}{e_n}$$
 für $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$


- λ: Wellenlänge des Lichts
- b: Spaltabstand
- s: Abstand des Maximums
- vom Maximum 0. Ordnung
- e: Abstand des Maximums vom Doppelspalt

Wellenlänge des Lichts

$$\lambda = \frac{s_n \cdot b}{e_n}$$

 $\lambda = b \cdot \sin \alpha$

Spektrometer




Interferenz durch Beugung am Gitter


Überlagerung von Lichtwellen, die durch die Spalte eines Gitters gebeugt werden.

Gitter enthalten viele Spalte (bis zu 2000 auf 1 mm). Der Abstand b zweier Spalte wird Gitterkonstante genannt. Je kleiner die Gitterkonstante ist, desto größer ist der Winkelabstand der Interferenzmaxima.


/ Gitterspektrum, S. 265



Beugungsfiguren hinter einem Gitter mit 2. 4 und mehr Spalten




Beugung am Gitter




Energieverteilung an einem Gitter mit 6 Spalten

Interferenz durch Reflexion und Brechung an planparallelen Platten und Keilplatten

Überlagerung von Lichtwellen, die nach Reflexion an zwei verschiedenen Grenzflächen einen Gangunterschied durch den geometrischen Wegunterschied der beiden Wellenzüge, durch die Veränderung der Wellenlänge im vom Licht durchdrungenen Medium und durch den Phasensprung bei der Reflexion besitzen.




Interferenz an einer planparallelen Platte




Interferenz an einer Keilplatte

→ 10/2

Das Entstehen von Interferenzmaxima bzw. -minima hängt von der Dicke d der Platte, dem Einfallswinkel α des Lichtes und von der Brechzahl n des Stoffes ab, aus dem die Platte besteht.



Die Interferenzen entstehen im Luftspalt zwischen Linse und Platte



Prüfen der Güte einer Linse durch Newtonsche Ringe

Interferenzfilter, Oberflächenvergütung von Linsen, Prüfverfahren durch Newtonsche Ringe.

Röntgenwellen

Elektromagnetische Wellen, die beim Auftreffen energiereicher Elektronen auf Metallflächen entstehen. Da die Elektronen beim Auftreffen stark gebremst werden, spricht man von Röntgenbremsstrahlung.

↑ elektromagnetisches Spektrum,


Eigenschaften. Röntgenwellen

- sind nicht sichtbar,
- durchdringen Körper,
- ionisieren Stoffe,
- werden gebeugt.

Die Durchdringungsfähigkeit (Härte) der Röntgenwellen ist direkt proportional der Röhrenspannung.

Beugung von Röntgenwellen

Erscheinung hinter durchleuchteten Kristallen, die den Wellencharakter bestätigt. Die Beugung erfolgt an den Atomen oder Ionen, die weitgehend regelmäßig im Kristall angeordnet sind. Röntgenwellenbeugung dient der Untersuchung des atomaren Aufbaus von Stoffen.



Röntgenröhre

Anwendung. Röntgenwellen dienen

- der medizinischen Diagnostik,
- der medizinischen Therapie,
- der Untersuchung der Struktur von Stoffen,
- der Analyse chemischer Zusammensetzung von Stoffen.



Laue-Diagramm

Energieumwandlung durch Röntgenwellen


Energieart vor der Umwandlung	Erscheinung bei der Umwandlung	Energieart nach der Umwandlung	
Elektromagnetische Energie (Energie der	Leuchten eines Röntgenschirms	Lichtenergie	
	Ionisation in Gasen	Kinetische Energie	
Röntgenwellen)	Schwärzen von Fotopapier Verändern organischer Zellen	Chemische Energie	

Spektrale Zerlegung des Lichts

Weißes Licht (Sonnenlicht) besteht aus einer lückenlosen Folge verschiedener elektromagnetischer Wellen unterschiedlicher Frequenz.

/ Photonenmodell des Lichts, S. 87.

Die Zerlegung des weißen Lichts erfolgt durch Brechung oder Beugung.



Spektren

Lichtfarbband, das nach Zerlegung weißen Lichts auf einem Schirm abgebildet wird.

Dispersionsspektrum (Prismenspektrum). Farbband, das durch ein Prisma infolge Brechung entsteht. Infolge unterschiedlicher Brechzahlen für die einzelnen Anteile des weißen Lichts in Stoffen werden sie verschieden stark gebrochen.

Blaues Licht wird stärker gebrochen / Spektren, S. 90 als rotes.

(Gitterspek-Beugungsspektrum trum). Farbband, das durch ein Gitter infolge Beugung entsteht. Infolge unterschiedlicher Wellenlängen der einzelnen Anteile des weißen Lichts entstehen die Interferenzmaxima bei verschiedenen Beugungswinkeln.

Rotes Licht wird stärker gebeugt als blaues.



Arten der Spektren

Einteilung	Bezeichnung des Spektrums	Merkmale
Nach Art der Zer- legung	Dispersionsspektrum (Prismenspektrum)	Tritt nur einfach auf; rotes Licht wird am wenigsten gebrochen; die Verteilung der Wellenlängen ist nicht linear.
	Beugungsspektrum (Gitterspektrum)	Tritt paarweise in mehreren Ord- nungen auf, rotes Licht wird am stärksten gebeugt; die Verteilung der Wellenlängen ist fast linear
Nach dem Erschei- nungsbild des Spek-	Kontinulerliches Spektrum	Es ist ein lückenloses Farbband
trums	Diskontinuierliches Spektrum	
	Linienspektrum	Es besteht aus einzelnen, scheinbar unregelmäßig angeordneten Linien
	Bandenspektrum	Es besteht aus einer Vielzahl von Linien, die in Gruppen angeordnet sind.
Nach der Art, wie der das Spektrum erzeu- gende Stoff wirkt	Emissionsspektrum	Entsteht, wenn der betreffende Stoff Licht aussendet.
	Absorptionsspektrum	Entstehl, wenn der betreffende Stoff aus weißem Licht einzelne Anteile absorbiert (dunkle Linien im kontinuierlichen Spektrum).



Farben, die durch Zerlegung weißen Lichtes mittels Prisma oder Gitter entstehen.

Farbe	Infra- rol	Rot	Oran- ge	Gelb	Grün	Blau	Indigo	Vió- lett	Ultra- violett
Wellen- länge im Vakuum in 10 ³ nm	4 000 bis 7,7	7,7 bis 6,7	6,7 bis 6,0	6,0 bis 5,7	5,7 bis 4,9	4,9 bis 4,6	4,6 bis 4,3	4,3 bis 3,9	3,9 bis 0,1
Frequenz in 1014 Hz	0,007 bis 3,9	3,9 bis 4,5	4,5 bis 5,0	5,0 bis 5,3	5,3 bis 6,1	6,1 bis 6,5	6,5 bis 7,0	7,0 bis 7,7	7,7 bis 300

Spektralanalyse

Verfahren, mit dem aus dem Spektrum die qualitative (Art der Bestandteile) und quantitative (mengenmäßiger Anteil der Bestandteile; Massen bis zu 10⁻⁷ g) Zusammensetzung fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe ermittelt wird. Die Spektralanalyse beruht auf der Tatsache, daß jeder Stoff im gasförmigen Aggregatustand ein für ihn charakteristisches Spektrum besitzt. Es können Emissionsund Absorptionsspektren untersucht werden. Im einfachsten Falle wird der Stoff durch Einbringen in eine Flamme zum Lichtaussenden angeregt. Die Erzeugung des Spektrums erfolgt im Spektrometer.

Anwendung der Spektralanalyse

Besonderheiten im Spektrum	Schlußfolgerungen	Anwendungsbereiche
Lage der Linien	Bestimmung der Art bzw. der Zusammensetzung der Stoffe	chemische Forschung chemische Industrie Medizin
Intensität der Linien	Bestimmung des mengenmä- Bigen Anteils der Stoffe	Landwirtschaft Astronomie
Verschiebung der Linien	Relativbewegung zwischen Lichtquelle und Spektrometer	Astronomie
Verbreiterung hoher Gasdruck bzw. hohe Gastemperatur		physikalische Forschung, Astronomie

Spektrometer. Gerät zur spektralen Zerlegung einer Strahlung durch ein Prisma oder ein Gitter.




Körperfarben

Farben, die entstehen, wenn ein Körper, der mit weißem Licht beleuchtet wird, Teile des Lichtes absorbiert und den restlichen Teil reflektiert.

Körper erscheint

- weiß, wenn er alles Licht reflektiert;
- schwarz, wenn er alles Licht absorbiert;
- rot, wenn er rotes Licht reflektiert und alles andersfarbige Licht absorbiert.

Farbmischungen



Die Vereinigung aller Spektralfarben ergibt Weiß.

Subtraktive Farbmischung Durch Filter werden Anteile weißen Lichtes absorbiert ("subtrahiert"). Grundfarben: Gelb, Purpur, Blaugrün weiß schwarz ultramaria gelb blaugrün purpur Farbfilter in der Fotografie

Filtert man aus weißem Licht eine einzelne Spektralfarbe aus, so entsteht

aus den restlichen Spektralfarben eine

Mischfarbe.

268

Komplementärfarben

Farbpaare, die durch additive Farbmischung Weiß ergeben:

rot – blaugrün orange – eisblau grün – purpurrot violett – grüngelb

gelb - ultramarinblau

Polarisation des Lichtes


Vorgang, bei dem natürliches Licht, das aus vielen transversalen Wellenzügen besteht, einen Polarisator passiert. Es sind dann nur noch Wellenzüge vorhanden, die in einer Ebene schwingen. Dieses Licht heißt linear polarisiert.



Schwingungsrichtungen bei natürlichem Licht

Polarisation durch Reflexion und Brechung


Polarisation durch Reflexion



Wellenmechanisch erklärbarer Vorgang, der stattfindet, wenn Licht unter dem Brewsterschen Winkel «p (Polarisationswinkel) auf eine Glasplatte fällt.

Das reflektierte Licht schwingt dann nur noch senkrecht zur Einfallsebene.

Polarisation durch Brechung



Wellenmechanisch erklärbarer Vorgang, der stattfindet, wenn die Wellennormalen des reflektierten und gebrochenen Lichts einen rechten Winkel bilden. Das gebrochene Lichtbündel besteht dann aus polarisiertem Licht, das in der Einfallsebene schwingt.



Brewstersches Gesetz

Der reflektierte Strahl ist vollständig polarisiert, wenn die Summe aus Polarisationswinkel α_p und Brechungswinkel β_p gleich 90° ist.


 $\alpha_p + \beta_p = 90^\circ$


Da diese Bedingungen von der Art des Stoffes und damit von der Brechzahl n abhängig ist, gilt:

Reflektierter und gebrochener Strahl sind senkrecht zueinander polarisiert, wenn der Tangens des Polarisationswinkels α_p gleich der Brechzahl n ist. $\tan \alpha_p = n$

Doppelbrechung

Erscheinung, die darauf beruht, daß sich das Licht im Kristall in Abhängigkeit von der Richtung mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreitet, und die dazu führt, daß bei manchen Kristallen (z. B. Kalkspat) ein einfallender Strahl doppelt gebrochen wird. Die beiden gebrochenen Lichtstrahlen sind senkrecht zueinander polarisiert.







Polarisationsfilter. Folien, in die viele kleine Kristalle (z. B. Turmalin) eingebettet sind, die das Licht linear polarisieren. Die Ausrichtung der Kristalle erfolgt bei der Herstellung auf elektrischem Wege.

Spannungsdoppelbrechung

Erscheinung, die sich zeigt, wenn in einem lichtdurchlässigen Körper mechanische Spannungen erzeugt werden und dabei die stark belasteten Gebiete doppeltbrechend werden.








Mechanische Spannungen können in mit polarisiertem Licht durchstrahlten Modellen von Maschinenelementen sichtbar gemacht werden. Je nach Belastung der einzelnen Gebiete des Körpers erscheinen diese hell oder dunkel bzw. farbig, wenn weißes polarisiertes Licht benutzt wird.


Drehung der Schwingungsebene

Eigenschaft mancher Stoffe, z. B. Quarz, Zucker in Lösung, die Schwingungsebene polarisierten Lichts zu drehen. Solche Stoffe nennt man optisch aktiv. Der Dreifwinkel hängt von der Art des Stoffes, von der vom Licht zu durchlaufenden Schichtdicke, bei Lösungen von der Konzentration und von der Wellenlänge des Lichts ab.

 Konzentrationsbestimmung mittels Polarimeters (Zuckergehalt von Rüben, Harnuntersuchungen)



Teilgebiet der Physik, in dem der Aufbau der Atome, deren Eigenschaften, die Vorgänge innerhalb der Atome und die Wechselwirkungen zwischen den Atomen beschrieben werden.





11.1. Elementarteilchen - Atombau

Elementarteilchen

Einfachste bisher bekannte Bausteine der Materie, die sich mit den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Energien nicht in einfachere Gebilde zerlegen lassen. Sie wandeln sich unter Einfluß ihrer gegenseitigen Wechselwirkung und unter Berücksichtigung der Erhaltungssätze für Energie und Impuls sowie bei bestimmten Quantenzahlen ineinander um oder sie zerfallen in andere Elementarteilchen. Die mittlere Lebensdauer liegt zwischen 10^{-23} s und ∞ (stabile Elementarteilchen). Neben den Bestandteilen der Atome (Elektronen, Protonen, Neutronen) wurden inzwischen bei Kernumwandlungen und in der Höhenstrahlung mehr als 200 Elementarteilchen entdeckt. Man unterscheidet vier verschiedene Gruppen von Elementarteilchen, die Photonen, die Leptonen, die Mesonen und die Baryonen.

Eigenschaften der Elementarteilchen

- können einen der drei Ladungswerte -e, 0 und +e haben;
- besitzen eine bestimmte Ruhmasse, die zwischen 0 und 25000 me liegt;
- von ihnen wurden bisher keine Bruchstücke beobachtet;
- können sich weitgehend ineinander umwandeln (unter Einfluß ihrer Wechselwirkung und unter Gültigkeit der Erhaltungssätze für Energie, Impuls, Drehimpuls und bestimmte Quantenzahlen);
- zu jedem Elementarteilchen existiert ein Antiteilchen;
- Teilchen und zugeordnetes Antiteilchen unterscheiden sich im Vorzeichen der ladungsartigen Quantenzahlen und der Seltsamkeit (Fermionen zusätzlich in der Parität);
- tritt ein Teilchen der Ruhmasse m_o mit seinem zugeordneten Antiteilchen in Wechselwirkung, dann annihilieren (zerstrahlen) sie unter Freisetzung der Energie 2 $m_o \cdot c^2$.

Übersicht über einige Elementarteilchen

Gruppe	Bezeich- nung	Symbol: Teil- chen	Q e	m _o	Zerfallsschema	Symbol: Anti- teilchen
Photonen	Photon	γ	0	0	stabil	γ
Leptonen (leichte	Neutrino	v	0	0	stabil	v v
Teilchen)	Elektron	e-	-1	1	stabil	e+

Gruppe	Bezeich- nung	Symbol: Teil- chen	Q e	m _o m _e	Zerfallsschema	Symbol: Anti- teilchen
Mesonen (mittel- schwere	π-Meson	π° π+	0 +1	264 273	$\pi^{e} \rightarrow \begin{cases} \gamma + \gamma \\ e^{+} + e^{-} + \gamma \end{cases}$	$\frac{\pi}{\pi}$ °
Teilchen)	K-Me- son	K ₊	+1	967 974	$K^{+} \rightarrow \begin{cases} \pi^{+} + \pi^{\circ} \\ \pi^{+} + \pi^{+} + \pi^{-} \end{cases}$	K- Kº
Baryonen	Proton	p	+1	1836	stabil	p
(schwere Teilchen)	Neutron	n	0	1839	$n \rightarrow p + e^- + \overline{\nu}$	n

Elementarteilchen und ihre Wechselwirkung

1400						
III P	an	rze	erst	ra	hi	una

Positron und Elektron vereinigen sich im Kernkraffleld zu einem Zwillingspaar, das sich danach in zwei in entgegengesetzter Richtung auseinanderfliegende Gammaquanten gleicher Energie umwandelt (/ S. 84)

Ruhenergie	Strahlung
$m_{e^+} = m_{e^-}$	

$$2m_e \cdot c^2 = 2 E_Y$$

 $m_e \cdot c^2 = E_Y$
 $0.511 \text{ MeV} = E_Y$

Berechnung der Wellenlänge:

$$\begin{split} E_{\rm Y} &= h \cdot f = h \cdot \frac{c}{\lambda} = m_{\rm e} \cdot c^2 \\ \lambda &= \frac{h}{m_{\rm e} \cdot c} \\ \lambda &= 1.22 \cdot 10^{-12} \, {\rm m} \\ \text{wird im Kristall-Gammaspektrographen} \\ \text{gemessen} \end{split}$$

Paarbildung

Ein energiereiches Gammaquant (E = 1,02 MeV) wandelt sich im Kernkraffeld in ein Positron-Elektron-Paar um, das die überschüssige Energie des Quants als kinetische Energie übernimmt. Aus Gründen der Impulserhaltung erfolgt die Paarbildung nur in Atomkernnähe

$$\gamma \rightarrow e^+ + e^-$$

 $E_{\gamma} = h \cdot f > 1,02 \text{ MeV}$

Erreicht die Energie eines Quants 2 MeV, so kann im Kernkraftfeld auch die Paarbildung von Nukleonen und Antinukleonen einsetzen

Die Paarzerstrahlung ist eine Bestätigung dafür, daß auch Elementarteilchen nichts Unwandelbares und ewig Beständiges sind, sondern daß auch sie einer ständigen Veränderung unterliegen.

Nachweis der Elementarteilchen

Kernspur- platte (Fotoplatte) / S. 276	Zählrohr, Ionisations- kammer / S. 277	Nebel- kammer / S. 277	Blasen- kammer ≯ S. 278	Spinthari- skop, Szin- tillations- zähler / S. 278
Vorgänge währn Nachweisgerät Erzeugung chemischer Strukturver- änderungen in besonders präparierten fotografischen Schichten	Erzeugung von Ionen in Gasen, in denen ein äußeres elek- trisches Feld besteht	Erzeugung von Ionen in einem durch Dampf übersättigten Gas	Erzeugung von lonen in einer überhitzten Flüssigkeit	Anregung von Atomen
Äußere Erschein	ung des Nachwei	ses		
Spurenbil- dung, die bei einer Entwick- lung der Platte als Schwär- zung in Er- scheinung tritt	Akustischer Nachweis der Entladungs- stöße durch Lautsprecher und Ver- stärker	Bildung von Nebelspuren	Bildung von Blasenspuren (Dampf- bläschen)	Erzeugung von Lichtblit zen auf einer Leuchtstoff- trägerschich

Kernspurplatte

Fotoplatte, die gegenüber üblichen fotografischen Schichten größere Schichtdicken, einen hohen Bromsilbergehalt und ein extrem feines Korn aufweist.

Schnell bewegte geladene Teilchen hinterlassen beim Durchdringen der fotografischen Schicht Spuren, die beim Entwickeln der Platte sichtbar werden.




Fotoplatte mit Elementarteilchenspuren, die durch die Neutralisierung der Silberatome entstanden sind

Ionisationskammer

Gefäß (1), das mit Luft oder einem anderen Gas gefüllt ist, und in dem sich zwei gegeneinander isolierte Elektroden (2, 3) befinden, an die eine sehr hohe Gleichspannung (KV-Bereich) gelegt werden kann, so daß zwischen ihnen ein starkes elektrisches Feld besteht. Wenn ein ionisierendes Teilchen (Elementarteilchen) in die lonisationskammer gelangt, dann werden in dem Füllgas lonen erzeugt, die zu der ihrer Ladung entgegengesetzten Elektrode wandern.

In dem äußeren Stromkreis wird dadurch ein Stromfluß bewirkt, der an einem eingeschalteten Widerstand R auch als Spannungsstoß feststellbar ist. Diese Strom- und Spannungsstöße können verstärkt und dann gemessen oder gezählt werden.


oder gezählt werden. / Elektrische Leitung in Gasen, S. 227



Zählrohr

Gerät, das die durch einfallende Elementarteilchen mittels Stoßionisation erzeugte Ladungsträgerlawine in zählbare Stromimpulse umwandelt.

Eindringende geladene Teilchen (1) ionisieren eine bestimmte Anzahl der Atome des Füllgases. Die durch Ionisation entstandenen Elektronen und Ionen (2) werden im elektrischen Feld beschleunigt, besonders die Elektronen stoßen mit weiteren Gasatomen zusammen und ionisieren auch diese (* Stoßionisation, S. 232). Sie lösen damit eine Ladungsträgerlawine aus, die im Zählrohrkreis einen Stromstoß erzeugt. Der kurzzeitige Stromstoß ergibt am Außenwiderstand (3) des Zählrohres einen Spannungsstoß, der mittels des anschließenden Verstärkers als knackendes Geräusch hörbar gemacht werden kann.




Nebelkammer

Gerät zum Sichtbarmachen der Spuren elektrisch geladener Teilchen. In einem abgeschlossenen, zylinderförmigen Gefäß wird staubfreie Luft durch Wasserdampf und Ethanol nahezu gesättigt. Durch rasche adiabatische Ausdehnung (3) wird die Luft so weit abgekühlt, daß der Raum mit Dampf übersättigt ist. Eindringende geladene Teilchen (4) ionisieren das Gas längs ihrer Spur. An den

⇒ 11/1

ionisierten Gasatomen (Kondensationskelme) setzen sich feine Wassertröpfchen (3) ab, die bei geeigneter Beleuchtung (1) beobachtet (2) und auch fotografiert werden können.




Blasenkammer

Mit einer überhitzten Flüssigkeit gefülltes Gefäß zum Sichtbarmachen der Bahnen elektrisch geladener Teilchen. Beim Durchgang schneller geladener Teilchen bilden sich an den Ionen Dampfbläschen, die als Teilchenspur fotografiert werden. Da die Teilchen in der überhitzten Flüssigkeit stärker gebremst werden, entstehen kürzere und für kleine Zeitintervalle besser auswertbare Teilchenspuren.

Spinthariskop

Nachweisgerät für energlereiche geladene Teilchen (1), die beim Auftreffen auf einem Leuchtschirm (2) Lichtbilitze auslösen, die beobachtet und gezählt werden können.




1 negative Ionen, 2 positive Ionen 3 Wassermoleküle (Dipole)

Szintillationszähler

Detektor zum Nachweis von Elementarteilchen und Quanten der Kernstrahlung und zur Bestimmung ihrer Energie. Er besteht aus einem Szintillator (1) und einem Sekundärelektronenvervielfacher. Trifft z. B. ein Elementarteilchen auf den Szintillator (Leuchtstoffträger), so erzeugt es dort einen Lichtblitz, der über einen Lichtblitz (2) zur Photokatode (3) gelangt und dort ein Elektron auslöst. Dies


wird durch eine angelegte Spannung nach K_1 hin beschleunigt und löst dort Sekundärelektronen aus, die wiederum nach K_2 beschleunigt werden.

Auf diese Weise wird die Elektronenanzahl von Stufe zu Stufe vermehrt (Sekundärelektronenvervielfacher). Sohe Zähler haben eine extrem hohe Ansprechgeschwindigkeit. Es können noch zwei Teilchen oder Photonen getrennt registriert werden, wenn sie in Zeitintervallen von 10-9 Sekunden nacheinander einfallen.



Neue Erkenntnisse über Elementarteilchen wurden mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern (Zyklotron, Synchrozyklotron) gewonnen.

Übersicht zum Atombau



Atome

Teilchen, aus denen die chemischen Elemente aufgebaut sind. Sie können durch chemische Reaktionen nicht zerlegt werden. Atome bestehen aus dem Atomkern und aus der Atomhülle.

Im Atom ist die Anzahl der Elektronen in der Atomhülle gleich der Anzahl der Protonen im Atomkern. Das Atom ist nach außen hin elektrisch neutral.

Atomdurchmesser	$d_{Atom} \approx 10^{-10} \text{m}$
-----------------	---------------------------------------



Atomhülle

(Modell der Räume größter Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen). Aus Schalen zusammengesetzte Hülle um den Atomkern, die alle zu einem Atom gehörenden Elektronen enthält, welche die Kernladung kompensieren.

∧ Außenelektronen, S. 280

Elektronenschalen

Modell der Räume größter Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen mit annähernd gleicher Energie der Elektronen. Jede Elektronenschale kann eine bestimmte maximale Anzahl von Elektronen aufnehmen. Allgemein gilt, daß die n-te Schale 2 · n² Elektronen aufnehmen kann.

/ Energieniveaus des Atoms, S. 91, Wiss Ch, S. 32

Außenelektronen


Elektronen in der Außenschale eines Atoms. Die Außenelektronen (auch Valenzelektronen) bestimmen weitgehend die chemischen Eigenschaften und die Reaktionsfähigkeit der Elemente.

* Valenzelektronen, Wiss Ch, S. 38

Atomkern

Innerer Teil des Atoms, ist positiv geladen und vereinigt in sich fast die gesamte Masse des Atoms. Alle Atomkerne sind aus Nukleonen aufgebaut.

Übersicht zum Atomkern





Nukleonen


Teilchen, aus denen der Atomkern besteht: Proton und Neutron. Die Nukleonen werden durch Kernkräfte zusammengehalten.

/ Übersicht zum Atombau, S. 279, Kernkräfte, S. 286

Ordnungszahl Z

Zahl, die die Reihenfolge der Elemente im Periodensystem kennzeichnet (auch Kernladungszahl).

Für das elektrisch neutrale Atom gilt:



Massenzahl A

Summe aller Nukleonen eines Atomkerns. Die Massenzahl A entspricht der aufgerundeten relativen Atommasse A_r.

Massenzahl A
$$A = Z + N$$

Symbolschreibweise

Kennzeichnet den Atombau eines elektrisch neutralen Atoms.

A = 7

Massenzahl A Kernladungszahl Z	ŽLi
-----------------------------------	-----

Massenzahl ZLi Protonenanzahl

Protonenanzahl Z=3Neutronenanzahl N=A-Z=4

Nuklide

Atomarten mit gegebener Protonenanzahl und Massenzahl A sowie einer Lebensdauer $> 10^{-10}\,\mathrm{s}$.

Isotope	Isotone	Isobare	
Nuklide mit gleicher Pro- tonenanzahl Z (/ S. 281)	Nuklide mit gleicher Neutronenanzahl N	Nuklide mit gleicher Nu- kleonenanzahl A	
234U 92	13C	40Ar 180K	
² 35∪ ² 35U	- n	40 20 Ga	



Atommasse mA

Masse eines bestimmten Atoms.

Einheit: 1 kg

Wasserstoff m_A (H) = 1,67 · 10⁻²⁷ kg

Kohlenstoff m_A (C) = 19,9 $\cdot 10^{-27}$ kg

Saverstoff $m_A(O) = 26.6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Relative Atommasse A

Quotient aus der Masse eines Atoms eines Elements und dem zwölften Teil der Atommasse des Kohlenstoffnuklids 1g°C.

Relative Atommasse A

$$A_{r} = \frac{m_{A}}{\frac{1}{12} m_{A} \binom{12}{6} C}$$

Wasserstoffatom (${}_{1}^{1}H$) $A_{r} = 1,007825$

Kohlenstoffatom (${}^{12}_{6}$ C) $A_r = 12,000000$

Sauerstoffatom ($^{16}_{8}$ O) $A_r = 15,994915$

Die meisten Elemente bestehen aus mehreren Isotopen.

/ Isotope, S. 289

Chlor besteht zu 75,53% aus dem Isotop $^{37}_{37}$ CI mit $A_r = 34,968\,851$ und zu 24,47% aus dem Isotop $^{37}_{37}$ CI mit $A_r = 36,965\,898$.

Die relative Atommasse des Mischelements CI:

 $A_r = 34,968851 \cdot 0,7553 + 36,965898 \cdot 0,2447$

 $A_r = 35,453.$

Atomare Masseneinheit u

Zwölfter Teil der Masse des Kohlenstoffnuklids 12/6C.

Atomare Masseneinheit

1 u =
$$\frac{1}{12} m_A \binom{12}{6} C$$
)
1 u = 1.660 277 · 10⁻²⁷ kg
1 kg = 6,023 091 · 1026 u

Masse eines Atoms

$$m_A = A_r \cdot 1u$$

Wasserstoff: $A_r = 1,007 825$

$$m_A(H) = 1,007 825 \cdot 1,660 277 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

 $m_A(H) = 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Kernladung

Anzahl der Protonen im Atomkern.

Kernladungszahl = Protonenanzahl = Ordnungszahl

Aufbau der Atomkerne einiger Elemente

Teilchen bzw. Elemente	Symbol	Mas- sen- zahl A	Pro- tonen- anzahl	Neu- tronen- anzahl N	Kernmasse bzw. Teilchenmasse m _{oK}	Schreib- weise
Proton	P	1	1	0	1,00759 u	1p
Neutron	n	1	0	1	1,00898 u	10n
						1
Helium	He	4	2	2	4,00278 u	⁵ ₂ He
Lithium	Li	7	3	4	7,014358 u	7 ₃ Li
Beryllium	Be	9	4	5	9,009990 u	9Be
Bor	В	10	5	5	10,010194 u	10B
Stickstoff	N	14	7	7	13,999231 u	14N
Saverstoff	0	16	8	8	15,990523 u	160
Natrium	Na	23	11	12	22,98373 u	23Na
Phosphor	P	31	15	16	30,96550 u	31p
Kobalt	Co	59	27	32	58,91837 u	59Co
Nickel	Ni	60	28	32	59,91542 u	60Ni
Blei	Pb	208	82	126	207,93163 u	²⁰⁸ Pb
Radium	Ra	226	88	138	225,97705 u	²²⁶ 88Ra
Uran	U	238	92	146	238,00025 u	238 92 U
	The second	1	The same of	La Mala	deline (top of the	

Rutherfordsches Atommodell

Ersatzobjekt, das durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

- Das Atom besteht aus Atomkern und Atomhülle.
- Der Atomkern ist positiv geladen und vereinigt in sich fast die gesamte Masse.
- Der Atomkern wird nach der Art eines Planetensystems von Elektronen umkreist.



- Die Größe des Atoms entspricht dem Radius der äußersten Umlaufbahn der Elektronen
- Die Gesamtheit der Elektronen bildet die Atomhülle, die mit ihrer negativen Ladung die Kernladung kompensiert.

/ Modell, S. 25

Leistungsfähigkeit und Grenzen des Rutherfordschen Atommodells

	Obereinstimmung mit der Erfahrung	Widersprüche mit der Erfahrung
The second second	 Atome sind keine einfachen Kügelchen, sondern kompliziert zusammengesetzte Gebilde, die aus Atomkern und Atom- hülle bestehen. Atommodell vermag alle experimentel- len Befunde beim Durchgang von Beta- und Alphateilchen durch Metall- folien zu erklären. 	Atommodell ist mit der Existenz stabiler Atome nicht vereinbar. Nach den Gesetzen der klassischen Elektrodynamik stellt jedes auf einer kreisförmigen oder elliptischen Bahn sich bewegende Elektron einen schwingenden Dipol dar, der ständig Energie abstrahl. Eine solche Energieabstrahlung wird aber bei nichtangeregten Atomen nicht beobachtet.

Das Bohrsche Atommodell

Ersatzobjekt zur Erklärung der Existenz stabiler Atome, das durch folgende Postulate gekennzeichnet ist:

- Die Elektronen umlaufen den Atomkern nur auf einer bestimmten, diskreten Anzahl von Bahnen strahlungslos. Jede dieser Bahnen entspricht einer bestimmten Energie (diskrete Energiezustände) des Atoms.
- Bei Energieaufnahme bzw. Energieabgabe geht das Elektron von einem dieser diskreten Zustände zu einem Zustand höherer Energie bzw. niedrigerer Energie über. Die Energie des emittierten bzw. absorbierten Lichtquants entspricht der Energiedifferenz aus Anfangs- und Endzustand.

Widersprüche mit der Erfahrung

Leistungsfähigkeit und Grenzen des Bohrschen Atommodells

Übereinstimmung mit der Erfahrung

Die nach Modell möglichen Energiewerte und Frequenzen des Wasserstoffatoms und der wasserstoffahnlichen lonen (z. B. He+, Li²-) stimmen mit experimentellen Ergebnissen überein. Bahnradius der Bahn (n = 1) des Wasserstoffatoms liegt in der Größenordnung des gaskinefisch bestimmten Atomradius.	nik unverändert übernommenes Teil- chenbild. Für die Postulate kann keine zwingende Begründung gegeben wer- den. – Das strahlungslose Umlaufen der Elek-



Übereinstimmung mit der Erfahrung

- Nachweis der postulierten, diskreten Energieniveaus durch den Franck-Hertz-Versuch (S. 322).
- Durch Berechnung der Energieniveaus des Wasserstoffatoms kann die Rydberg-Frequenz auf Naturkonstanten zurückgeführt werden.


Widersprüche mit der Erfahrung

- Modell versagt bei Mehrelektronensystemen (z. B. Helium).
- Zur Erklärung des vom Wasserstoffatom emittierten Linienspektrums ist in diesem Modell der Bahnbegriff notwendig. Dieser erweist sich infolge des Welle-Teilchen-Verhaltens von Mikroobjekten (/ S. 96) und auf Grund der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation als unbrauchbar.
- Für die Feinstruktur der Spektrallinien kann keine Erklärung gegeben werden
- / Wellenmechanisches Atommodell, Wiss Ch, S. 28
- / Quanten, S. 84


11.2. Kernphysik

Energietopfmodell

Kernmodell zur Beschreibung der potentiellen Energie eines Nukleons als Funktion des Abstandes vom Kernmittelpunkt.








Energietopfmodell eines Neutrons

→ 11/2

Tröpfchenmodell

Kernmodell zur Beschreibung des Atomkerns als eine Ansammlung dicht aneinander gebundener, starrer und kugelförmiger Nukleonen, der in seinem Verhalten mit einem Flüssigkeitstropfen vergleichbar ist. Das Kernvolumen nimmt proportional der Nukleonenanzahl zu.



Tröpfchenmodell eines Atomkerns. Gleiches Volumen je Kernteilchen, starke Wechselwirkung nur mit den Nachbarteilchen

Kernkräfte

Außerordentlich große, ladungsunabhängige, nur zwischen benachbarten Nukleonen wirkende Kräfte von geringer Reichweite (R $\approx 10^{-15}$ m). Sie bewirken eine sehr starke Bindung der Nukleonen im Kern und unterscheiden sich grundsätzlich von elektrostatischen und Gravitationskräften:

Kernradius R

Wirkungsbereich der Kernkräfte.

Kernradius	$R = R_o \cdot \sqrt{A}$
	$R_o \approx 1.4 \cdot 10^{-15} \text{ m}$

Kernmasse mok

experimentell bestimmbare Masse eines Atomkerns.

Die Masse eines Atomkerns ist stets kleiner als die Summe der Massen seiner Bausteine (

Massedefekt).

$$m_{oK} < Z \cdot m_{op} + N \cdot m_{on}$$

Z: Protonenanzahl
man: Masse eines Protons

N : Neutronenanzahl
mon: Masse eines Neutrons

mon. Musse eme

Massedefekt Δm_o

$$\Delta m_{\rm o} = (Z \cdot m_{\rm op} + N \cdot m_{\rm on}) - m_{\rm oK}$$

Z : Protonenanzahl

mop: Masse eines Protons

N : Neutronenanzahl
man: Masse eines Neutrons

mok: Kernmasse

Der Massedefekt Δm_0 ist gleich der Differenz aus der Summe der Massen aller Nukleonen eines Kerns und der experimentell bestimmten Masse $m_{\rm oK}$ eines entsprechenden Atomkerns.

Kernbindungsenergie E_B

Energie, die man aufwenden muß, um den Atomkern in einzelne Nukleonen zu zerlegen. Dieselbe Energie wird frei, wenn der Kern aus den einzelnen Nukleonen zusammengefügt wird. Der Betrag der freiwerdenden Energie E_B ist ein Maß für die Stabilität des gebildeten Kerns.

Die Kernbindungsenergie E_B entspricht der dem Kernmassedefekt Δm_o äquivalenten Energie.

* spezielle Relativitätsfheorie, S. 80.

$$\begin{split} E_{B} &= \Delta m_{o} \cdot c^{2} \\ E_{B} &= \left[(Z \cdot m_{op} + N \cdot m_{on}) - m_{oK} \right] \cdot c^{2} \end{split}$$

Dem Kernmassedefekt von 1 u ist die Energie 931,44 MeV äquivalent.

Die Kernbindungsenergie ist für stabile Kerne aus den Massedefekten und der Einsteinschen Gleichung bestimmbar.


Kernbindungsenergie in Abhängigkeit von der Massenzahl


Kernbindungsenergie je Nukleon

Energie, die für alle Kernarten unterschiedlich ist. Da bei mittelschweren Atomkernen (Eisen) die Bindungsenergie je Nukleon am größten ist, wird sowohl beim Aufbau mittelschwerer Kerne aus leichten als auch bei der Spaltung schwerer Kerne Energie frei.

Kernbindungsenergie je Nukleon in Abhängigkeit von der Massenzahl Δm_o: Kernmassedefekt c : Lichtgeschwindigkeit

mok: Kernmasse







Stabile Atomkerne (stabile Nuklide)

Atomkerne, die sich nicht spontan umwandeln. Sie werden maßgeblich von der Anzahl der Nukleonen, dem Protonen-Neutronen-Verhältnis und dem Betrag der Kernbindungsenergie je Nukleon bestimmt. Zur Zeit sind etwa 270 stabile Nuklide bekannt.

Instabile Atomkerne (Radionuklide)

Kerne, die solange ohne äußeren Anlaß und unabhängig von mechanischer, thermischer oder anderer Beeinflussung durch Energieabgabe in Form von radioaktiver Strahlung mehr oder weniger schnell zerfallen, bis ein stabiler Atomkern erreicht ist. Zur Zeit sind etwa 1300 Radionuklide bekannt.

Natürliche Radionuklide. In der Natur vorkommende instabile Nuklide...

Künstliche Radionuklide. Instabile Kerne, die durch Kernreaktionen entstehen. (/ Kernreaktion, S. 290)

Radioaktive Zerfallsreihen (radioaktive Familien)

Zuordnung der im natürlichen Uran oder Thorium vorkommenden Radionuklide zu einzelnen Folgen radioaktiver Zerfallsprodukte, die infolge des Spontanzerfalls (/ S. 290) entstehen. Es gibt drei natürliche radioaktive Zerfallsreihen, die mit bestimmten langlebigen Nukliden beginnen und mit stabilen Bleiisotopen enden.

Zerfallsreihe	Ausgangsnuklid	Endnuklid
Uran - Radium Uran - Aktinium Thorium	238 92 235 235 92 237 7h	205Pb 85Pb 207Pb 82 208Pb

Außerhalb dieser Zerfallsreihen kommen in der Natur noch weitere Radionuklide vor, die eine besonders große Halbwertszeit besitzen.

Radio- nuklid	Zerfalls- art	Halbwerts- zeit	Radio- nuklid	Zerfalls- art	Halbwerts- zeit
40 19 K	β	1,28 · 10° a	¹⁸⁰ Ta	β+	2 · 1013 a
87Rb	β	5 · 1010 a	¹⁸⁷ 75Re	β-	5 · 1010 a
¹¹⁵ ln	β-	6 · 1014 a	190Pt	α	6 · 1011 a
¹⁴² Ce	α	5 · 1015 a	²⁰⁴ Pb	α	1,4 · 1017 a
144Nd 69Nd	α	5 · 1015 a	²⁰⁹ 8i.	α	2 · 1017 a



Isotope


Nuklide, deren Kerne gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen enthalten und damit verschiedene Massen haben. Isotope weisen gleiche chemische, aber unterschiedliche physikalische Eigenschaften (z. B. Kernmasse, Wärmeleitfähigkeit, Diffusionsgeschwindigkeit usw.) auf.

Isotopentrennung

Verfahren zur Trennung bzw. Anreicherung eines Isotopengemisches von Nukliden mit gleicher Protonenanzahl auf der Grundlage unterschiedlicher physikalischer Eigenschaften (z. B. Kernmasse, Diffusionsgeschwindigkeit, Wärmeleitfähigkeit usw.).

Massenspektrographische Isotopentrennung

Verfahren zur genauen Massebestimmung von Nukliden und zur Trennung von Isotopen eines chemischen Elements im gasförmigen und ionisierten Zustand mit dem Massenspektrograph. Das Wirkungsprinzip des Massenspektrographen beruht auf der unterschiedlich starken Ablenkung von Ionen unterschiedlicher Masse in elektrischen und magnetischen Feldern.



Schematische Darstellung eines Massenspektrographen

Stufendiffusion


Entmischung (Trennung) von Isotopen aufgrund der unterschiedlichen Diffusionsgeschwindigkeit von Nukliden unterschiedlicher Masse durch feinportge Membranen.

Schematische Darstellung einer Stufendiffusion

Uran 235 Uran 238 porbse Wand

Thermodiffusion

Effekt, der dadurch entsteht, daß in einem gasförmigen Isotopengemisch, in dem ein Temperaturgefälle besteht, Nuklide mit der größeren Masse in Richtung der tieferen Temperatur und die Nuklide mit der kleineren Masse in die entgegengesetzte Richtung diffundieren.



Thermodiffusionsanlage


→ 11/2

Zentrifugieren

Trennung eines Isotopengemisches mit der Ultrazentrifuge bei extrem hohen Drehzahlen (bis 10° min-1), wobei sich die schwereren Isotope am äußeren, die leichteren Isotope am inneren Radius ansammeln und von da getrennt abgezogen werden können.

Schnitt durch eine Gaszentrifuge

- 1 Gasgemisch U-235 und U-238,
- 2 mit U-238 angereichertes Gemisch,
- 3 mit U-235 angereichertes Gemisch,
- 4 Rotor



Kernumwandlung

Vorgang, der in Form einer Kernreaktion, eines spontanen Zerfalls, einer spontanen bzw. induzierten Kernspaltung oder durch eine Kernfusion ablaufen kann.

Bezeichnung der Kernumwandlung	Voraussetzung der Kernumwandlung	Folge der Kernumwandlung
Spontanzerfall 225 Ra 225 Ra 1 a	Instabilität der Atom- kerne durch anomales Protonen-Neutronen- Verhältnis oder infolge zu großer innerer Energie	Emission von Teilchen oder Gammastrahlung, bis stabile Kerne ent- stehen
Kernreaktion	Stoß eines Atomkerns mit einem anderen Atomkern bzw. Elementarteilchen bzw. Gammaquant	Stabile und instabile Ker- ne entstehen. Instabile Kerne zerfallen spontan unter Emission von Teilchen oder Gam- mastrahlung in stabile Kerne
Kernspaltung	Auftreffen von Neutronen auf spaltbare Kerne	Instabile ²³⁶ U-Kerne- spalten sich in zwei fast gleich große Kerne unter Emission einiger Neu- tronen

Spontanzerfall

Eigenschaft einer Reihe von Nukliden, sich ohne jede äußere Einwirkung unter Aussendung einer charakteristischen Strahlung (radioaktive Strahlung) umzuwandeln. Man bezeichnet diesen Vorgang als Radioaktivität.

		AND
Art	Darstellung mit Elementsymbol	Beispiel
Zerfall mit α-Emission	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z} - {}^{4}_{2}X + {}^{4}_{2}\alpha$	$\begin{array}{c} 226 \text{ Ra} \rightarrow \frac{222}{88} \text{ Rn} + \frac{6}{2} \alpha \\ 226 = 222 + 4 \\ 88 = 86 + 2 \end{array}$
Zerfall mit β Emission	$\overset{A}{Z}X \rightarrow \overset{A}{Z} + 1X + \overset{0}{-1}e$	$^{214}_{82}$ Pb $\rightarrow ^{214}_{83}$ Bi $+^{-0}_{-1}$ e 214 = 214 + 0 82 = 83 + (-1)
Zerfall mit β^+ -Emission	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}X + {}^{0}_{+1}e$	$^{30}_{15} P \rightarrow ^{30}_{14} Si + ^{0}_{+1} e$ 30 = 30 + 0 15 = 14 + (+1)
γ-Strahlung X*: angeregter Atomkern	$z^A X^* \rightarrow z^A X + \gamma$	²⁰⁸ ₈₂ Pb*:→ ²⁰⁸ ₈₂ Pb + γ

Bei allen diesen Umwandlungen gelten die Erhaltungssätze für physikalische Größen (Ladung, Energie, Masse-Energie-Äquivalenz, Impuls, Drehimpuls). / Erhaltungssätze, S. 56

Radioaktive Strahlung

Bei der Umwandlung von Radionukliden (/ S. 287) auftretende charakteristische Strahlung. Man unterscheidet Alpha-, Beta- und Gammastrahlung (/ S. 292),



Arten der radioaktiven Strahlung

Alphastrahlung	Betastrahlung	Positronstrahlung	Gammastrahlung
He oder a	_0e oder β-	$_{+\mathrm{I}}^{0}$ e oder β^{+}	y
Zweifach positiv geladene Helium- kerne	Elektronen	Positronen	Energiereiche elek- tromagnetische Strahlung, die als Begleiterscheinung bei Kernumwand- lungen auftritt
Ablenkung durch m	agnetische und elektr	ische Felder	Weder elektrisch noch magnetisch ab- lenkbar
	Marin Hilliam III	V. CREATE SERVICE	
\mathcal{D}_{α}	D_{β} Durchdrin	ngungsvermögen	
Näherungsweise gi gungsvermögen D: D_{α} : D_{β} : $D_{\gamma} = 1$: 10	00 - 10 000	Hen bei gleicher Ener $oxedsymbol{\mathcal{L}}_{oxedsymbol{eta}}$ nsvermögen $oldsymbol{\mathcal{L}}_{oxedsymbol{eta}}$	rgie für das Durchdrin
	lt für diese Strahlenar		gie für das lonisierung

Nachweis der radioaktiven Strahlung

beruht auf dem physikalischen Vorgang der Ionisation (/ S. 180), bei dem die radioaktive Strahlung ihre Energie ganz oder teilweise an einen geeigneten Stoff (z. B. ein Gasgemisch) abgibt.

Nachweisgeräte für Elementarteilchen: / Fotoplatte, S. 276; / Zählrohr. S. 277; / Blasenkammer, S. 278.

Kernzerfall als statistisches Gesetz

Vorgang, bei dem während der Halbwertzeit aus einer großen Anzahl von Atomen eines Radionuklids die Hälfte der Atome zerfällt. Das kann gesetzmäßig vorhergesagt werden. Für das einzelne Atom kann aber nicht vorausgesagt




werden, ob es zu den Atomen gehören wird, die zerfallen, oder zu denen, die nicht zerfallen. Wann und ob ein bestimmtes, einzelnes Atom zerfällt, ist zufällig. Wenn es aber zerfällt, so hat der Zerfall seine Ursachen, die durch die Eigenschaften des Atoms und durch die objektiven Zusammenhänge aller Atome des Stoffes bedingt und bestimmt sind. Die Gesamtheit dieser Bedingungen ist aber nicht bis in alle Einzelheiten erfaßbar. Dem Gesamtverhalten einer sehr großen Anzahl von Atomen, welches unter den gegebenen Bedingungen verwirklicht wird, entspricht ein statistisches Gesetz. Es ist das Zerfallsgesetz.

Zerfallsgesetz



/ Statistisches Gesetz, S. 17

- No: Anzahl der zu Beginn des Zeitabschnittes t vorhandenen Instabilen Nuklide
- N: Anzahl der nach Ablauf der Zeit t noch nicht zerfallenen Nuklide
- A: die für das Nuklid charakteristische Zerfallskonstante
- e: Basis des natürlichen Logarithmensystems (e = 2,71828)



Halbwertzeit Ty

Zeit, in der sich die Hälfte der ursprünglich vorhandenen Atome eines Radionuklids umwandelt (zerfällt).

Halbwertzeit	$T_{ij_n} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$

Nuklid	Halbwertzeit T1/a	Nuklid	Halbwertzeit Taj
23½U	2,52 · 10 ^s a	²¹⁸ Po	2,05 min
²²⁶ ₈₈ Ra	1,622 · 10³ a	²¹⁴ Pb	26,8 min
²²² ₈₆ Rn	3,825 d	214 Po 84 Po	1,6·10-4s

Kernreaktion

Umwandlung eines Atomkernes, die durch Stoß entweder mit einem anderen Atomkern oder einem Elementarteilchen bzw. Gamma-Quant erfolgt. Es entsteht



ein instabiler, angeregter Zwischenkern. Dieser zerfällt spontan mehr oder weniger schnell unter Emission von Teilchen oder Gammastrahlung in einen stabilen Kern.

Energiebilanz der Kernreaktion durch a-Teilchen

$^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \longrightarrow ^{1}_{1}P + ^{17}_{8}O$	
vor der Kernreaktion	nach der Kernreaktion
$m_0(\frac{14}{7}\text{N}) = 13,999\ 231\ \text{u}$ $m_0(\frac{4}{7}\text{He}) = 4,002\ 78\ \text{u}$	$m_{\rm o}(^{17}_{\rm B}{\rm O}) = 16,994741 \text{ u}$ $m_{\rm o}(^{1}_{\rm I}{\rm p}) = 1,00759 \text{ u}$
18,002 011 u klein	er als 18,002 331 u
$\Delta m_{\rm o} = -0,000 \ 32 \ {\rm u}$ $E_{\rm Q} = \Delta E_{\rm B} = -0,000 \ 32 \ {\rm u} \cdot 931,44 \ \frac{{\rm MeV}}{{\rm u}}$ $E_{\rm Q} = \Delta E_{\rm B} = -0,298 \ {\rm MeV}$	March and Service March as a service service of the service se
$E_{Q} = \Delta E_{B} = -0,298 \text{ MeV}$ Kernreaktion verläuft endotherm	Andrews State of State of the S

Aus dieser Rechnung folgt für die dargestellte Kernreaktion, daß das stoßende α -Teilchen eine Mindestenergie von 0,298 MeV besitzen muß, damit die Kernumwandlung angeregt wird und abläuft.

Energiebilanz einer Kernreaktion durch Neutronen

$^{10}_{5}B + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{6}_{2}\alpha + ^{7}_{3}Li$	$ \begin{array}{r} 10 + 1 = 4 + 7 \\ 5 + 0 = 2 + 3 \end{array} $
vor der Kernreaktion	nach der Kernreaktion
$m_{o}(\frac{10}{5}B) = 10,010194 \text{ u}$ $m_{o}(\frac{10}{3}n) = 1,00989 \text{ u}$	$m_o({}_3^2\text{Li}) = 7,014358 \text{ u}$ $m_o({}_2^8\alpha) = 4,00278 \text{ u}$
11,019 174 u größe	r als 11,0171 138 u
$\Delta m_o = 0,002036\text{u}$ $E_Q = \Delta E_B = 0,002036\text{u} \cdot 931,44\frac{\text{MeV}}{\text{u}}$ $E_Q = \Delta E_B = 1,896\text{MeV} \approx 1,9\text{MeV}$	1-101-103-1 (mill) 1-101-103-1 (mill)
Kernreaktion verläuft exotherm	pointneutral

Energie wird frei. Es ist die kinetische Energie des emittierten a-Teilchens.

Herstellung von Radionukliden

Bestrahlung inaktiver Substanzen mit Neutronen (z. B. im Reaktor).


- 5½Co(n, γ) ½Co mit T₁₁ = 5,24 a Bestrahlung inaktiver Substanzen mit geladenen beschleunigten Tellchen oder lonen (z. B. in Beschleunigern).
- ¹⁵/₂₅Mg(p, x) ²⁷/₁₁Na mit T_{V_t} = 2,58 a Isolierung und Aufbereitung von Spaltprodukten aus Reaktorbrennelementen (z. B. Uran).
- ²³⁵₉₂U(n, f) $^{137}_{55}$ Cs, Betastrahler mit $T_{1/s} = 26,6$ a f: fission (55), d. h. Kernspaltung

Kernspaltung

Zerlegung eines schweren Atomkerns nach Aufnahme eines Neutrons in zwei mittelschwere Kerne und zwei oder drei Neutronen.

Durch Aufnahme eines auf einen ²³⁵U-Kern auftreffenden Neutrons geht dieser Kern in den instabilen ²³⁶U-Kern über, der unter unmittelbarer Emission einiger Neutronen in zwei fast gleich große Kerne gespalten wird. Dabei wird Kernbindungsenergie frei. Der größte Teil dieser Energie tritt sofort als Bewegungsenergie der Spaltstücke und der Neutronen sowie als γ-Strahlung auf, während der geringere Teil beim weiteren Zerfall der radioaktiven Spaltstücke durch β- und γ-Strahlung emittiert wird.

$$^{235}_{92}$$
U + $^{1}_{0}$ n $\rightarrow ^{236}_{92}$ U* $\rightarrow ^{143}_{56}$ Ba + $^{90}_{36}$ Kr + $3(^{1}_{0}$ n) + ΔE_{B} freiwerdende Energie



Uran-Kernspaltung



Energiebilanz bei einer Kernspaltung

$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{143}_{56}Ba + ^{80}_{36}Kr + 3$	$\binom{1}{0}$ n $) + \Delta E_{B}$
vor der Kernspaltung	nach der Kernspaltung
²³⁵ ₉₂ U: 235,043 9 u	¹⁴³ ₅₆ Ba: 142,908 4 u
1,008 98 u	36 Kr: 89,9043 u 3(∂n); 3,026 9 u
236,052 9 u g	rößer als 235,839 6 u
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	probations probations Children's more transfer property of White may be made to another the Districtions are an are the probations Districtions are an are the probations of


vährend der Kernspaltung	während des Zerfalls
palistücke $E_{\rm kin} \approx 165~{\rm MeV}$ Neutron $E_{\rm kin} \approx 5~{\rm MeV}$ γ -Strahlung $E_{\gamma} \approx 7~{\rm MeV}$	Elektronen $E_{\rm kin}\approx 7~{\rm MeV}$ γ -Strahlung $E_{\gamma}\approx 6~{\rm MeV}$ Neutrinos $E_{\gamma}\approx 10~{\rm MeV}$
177 MeV	23 MeV

Bei vollständiger Spaltung von etwa 1 kg $^{235}_{92}$ U tritt ein Massedefekt von $\Delta m_o=1$ g auf, der einem Energiewert von 25 · 10 6 kWh entspricht. Das ist gleich der elektrischen Energie, die 100000 Haushalfe einer Großstadt für eine Zeit von zwei bis drei Monaten benötigen.

Brennstoff	Frei werdende Energie in MJ · kg-1
Braunkohle Lufttrockenes Holz Steinkohle Benzin	18,5 15 29 47
235 92 Uran (Kernspaltung)	≈ 8,4 · 10 ⁷

Ungesteuerte Kernkettenreaktion

Kernspaltungsprozeß, bei dem die Anzahl der die Spaltung fortsetzenden Neutronen und der gespalteten Kerne lawinenartig ansteigt.



Kettenreaktion

Gesteverte Kernkettenreaktion

Kernspaltungsprozeß, bei dem die Anzahl der die Spaltung fortsetzenden Neutronen konstant gehalten wird.

- Bedingungen f\u00fcr das Zustandekommen einer gesteuerten Kernkettenreaktion sind:
 - Geeigneter Kernbrennstoff ist erforderlich, d. h. dieser Kernbrennstoff muß spaltbare Nuklide (z. B. ²⁵⁵₂₂U, ²⁵⁹₂₂U, ²⁵⁹₂₄Pu) enthalten und in ihm muß eine Kettenreaktion ablaufen können.
 - Eine bestimmte Mindestmasse an spaltbarer Substanz (kritische Masse) muß vorhanden sein, damit Neutronen nicht wirkungslos entweichen.
 - Reflektoren zur Verringerung der bei der Spaltung aus dem Material diffundierenden Neutronen.
 - Bremssubstanzen (Moderatoren) zum Abbremsen der schnellen Neutronen auf die für die Kernspaltung günstige Geschwindigkeit.
 - Es müssen stets mehr Neutronen bei einer Spaltung frei werden, als zu dieser Spaltung geführt haben.
 - Steuer- und Regelstäbe, die in der Lage sind, Neutronen zu absorbieren (Bor und Kadmium).

Kernfusion

Vorgang, bei dem leichte Atomkerne, vorzugsweise Wasserstoffkerne, zu schwereren vereinigt (verschmolzen) werden. Die Kernfusion ist eine exotherme Kern-



reaktion, die nur bei sehr hohen Temperaturen (T > 10 $^{\rm 6}$ K) und geeigneter Teilchendichte abläuft.

Grundreaktionen:

$^{2}_{1}D + ^{3}_{1}T \longrightarrow ^{1}_{0}n + ^{4}_{2}He + 16,8 MeV$	Frei werdende Energie,
$^{2}_{1}D + ^{2}_{1}D \longrightarrow ^{1}_{1}p + ^{3}_{1}T + 4,0 \text{ MeV}$	bezogen auf den Einzelprozeß
${}_{1}^{2}D + {}_{2}^{3}He \longrightarrow {}_{1}^{1}p + {}_{2}^{6}He + 18,3 \text{ MeV}$	

Energiebilanz bei einer Kernfusionsreaktion

$^{2}D + ^{3}T \longrightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n + \Delta E_{B}$ (frei werdende Energie)	
vor der Fusion nach der Fusion	
$^{8}_{1}$ T: $m_{oT} = 3,016 3 \text{ u}$ $^{8}_{2}$ He: $m_{oHe} = 4,002 78 \text{ u}$ $^{1}_{1}$ D: $m_{oD} = 2,013 5 \text{ u}$ $^{1}_{0}$ n: $m_{en} = 1,008 98 \text{ u}$	
5,02 98 u	größer als 5,01 18 u
$\Delta m_{o} = 5,029 \text{ s u} - 5,011 \text{ 8 u}$ $\Delta m_{o} = 0,018 \text{ u}$ $\Delta E_{B} = 0,018 \text{ u} \cdot 931,44 \frac{\text{MeV}}{\text{u}}$ $\Delta E_{B} = 16,8 \text{ MeV}$	Self-schroeithean Varyantasi NA II adams: An valoritorius See distillor adams
Kernfusionsreaktion verläuft exothe	erm.

11.3. Anwendung kernphysikalischer Erkenntnisse

Bestrahlungsverfahren

Die von den radioaktiven Nukliden ausgesandten Strahlen können bei ihrer Absorption in Stoffen chemische, physikalische und biologische Veränderungen bewirken.

- In der Industrie verwendet man radioaktive Nuklide zur Veredlung von Plasten und anderen Werkstoffen. Plaste erhalten z. B. durch Bestrahlen eine h\u00f6here Festigkeit und Temperaturbest\u00e4ndigkeit.
- In der Medizin verwendet man radioaktive Nuklide zur Strahlentherapie und Strahlensterilisation (Entkeimung von Instrumenten, Arzneimitteln und Verbandstoffen).
- Durch Bestrahlung von Nahrungsmitteln kann eine Sterilisation, Pasteurisation



(Fleisch, Fisch, Früchte und Gemüse) Desinfektion, Desinsektion (Verhinderung der Fortpflanzungsfähigkeit von Insekten und Keimhemmung) erzielt werden. Gegenüber chemischen Konservierungsmethoden werden bei der Strahlenbehandlung den Lebensmitteln keinerlei Fremdstoffe zugesetzt.

Durchstrahlungsverfahren

Die von radioaktiven Nukliden ausgesandten Strahlen können Werkstoffe durchdringen. Sie sind deshalb geeignet zur zerstörungsfreien Materialprüfung von Werkstoffen und Werkstücken. Zwischen einer γ -Strahlungsquelle und dem Delektor (Film oder Zählrohr) befindet sich das Prüfgut. Durch Materialfehler wird die durchdringende Strahlung weniger geschwächt.

 Berührungslose Dicken- und Flächenmassebestimmung bei der kontinuierlichen Blech-, Papier- und Folienfertigung.

Markierungsverfahren

Radioaktive Nuklide können auf Grund ihrer Strahlung sehr empfindlich nachgewiesen werden. Der Ablauf chemischer, technologischer und biologischer Prozesse läßt sich durch Markieren der beteiligten gasförmigen, flüssigen oder festen Stoffe mit radioaktiven Atomen erkennbar machen.

Strahlenschutz

mögliche Schädigung des Organismus	Schutzmaßnahme	physikalische Begründung
Einwirkung radio- aktiver Strahlung von außen Gefahr Radioaktive Strahlung	- möglichst großen Abstand zur Strahlenquelle halten - Verwenden von Strahlen- schutzschichten - bei radioaktiver Gefahr Schutzraum aufsuchen - Beschränkung der Dauer der Einwirkung der Strahlen - größte Sauberkeit beim Umgang mit radioaktiven Nukliden	- begrenzteReichweite und begrenztes Durchdrin- gungsvermögen radio- aktiver Strahlen - Stoffabhängigkeit des Durchdringungsvermö- gens radioaktiver Strah- len - lonisierungsvermögen - Kontaminierung
Inkorporation	Durch Atom- und Körper- schutzmittel verhindern, daß radioaktive Substanz in den Körper gelangt Kontrolle der Nahrung durch Meßgeräte	Absorption des radioak- tiven Staubes Ionisierungsvermögen

Kernreaktor

Anlage, in der eine gesteuerte Kettenreaktion der Kernspaltung ablaufen kann. Die Kernenergie erscheint zunächst als kinetische Energie der Spaltprodukte. Diese werden im umgebenden Material abgebremst; die dabei entstehende Wärme wird über einen Kühlmittelkreislauf abgeführt und zur Elektroenergieerzeugung genutzt.

- / Kernspaltung, S. 295
- / Kettenreaktion, S. 294

Verwendung von Kernreaktoren

Leistungsreaktor zur Gewinnung wirtschaftlich verwertbarer Energien / Druck- und Siedewasserreaktor. S. 300

Forschungsreaktor

- als Neutronenquelle für Forschungszwecke,
- zur Erzeugung von Radionukliden,
- zum Studium der Reaktorphysik,

Brutreaktor zur Erzeugung spaltbaren Materials (/ S. 301)


Druckwasserreaktor

Anlage, in der schwach angereichertes Uran als Brennstoff dient, das sich in dünnen Hüllen aus Stahl befindet, um zu verhindern, daß radioaktive Spattprodukte in den Kreislauf geraten.

Diese Brennstoffstäbe werden in einen Druckwasserbehälter gehängt. Das Wasser wird als Moderator und als Wärmeableiter genutzt. Genügend hoher Druck sorgt dafür, daß es nicht zum Sieden kommt. Die Steuerung erfolgt durch Regelstäbe.

Schema eines Druckwasserreaktors

1 – Wasser, 2 – Regelstäbe, 3 – Druckerzeuger, 4 – Wasserdampf, 5 – Uranstäbe, 6 – Strahlenschutz, 7 – Pumpe, 8 – Wärmeaustauscher, 9 – Speisewasser




Siedewasserreaktor

Anlage, bei der das Wasser an der Oberfläche der Uranstäbe zum Sieden kommt. Die gewonnene Energie wird mit dem Wasserdampf über einen Wärmeaustauscher einer Turbine zugeführt. Wasser ist gleichzeitig Moderator und Wärmeableiter.



Schema eines Siedewasserreaktors 1 – Wasserdampf, 2 – Wasser, 3 – Uranstäbe, 4 – Strahlenschutz, 5 – Wärmeaustauscher, 6 – Regelstäbe




Brutreaktor

Anlage, deren Zentrum die Spaltzone bildet, die das spaltbare Material (235 Uran, 239 Plutonium) enthält. Hier entstehen durch Kernspaltung Wärme und die zum Brüten erforderlichen schnellen Neutronen, die in die Brutzone dringen und dort durch Kernumwandlungen neues spaltbares Material erzeugen. Die entstehenden Brutprodukte müssen in gewissen Abständen aus dem Reaktor entfernt und außereitet werden.

Da der Brutreaktor mit schnellen Neutronen arbeitet, ist ein Moderator nicht erforderlich. Als Kühlmittel verwendet man flüssiges Natrium, um die Neutronen nicht zu bremsen.

Schema eines schnellen Brutreaktors 1 – Brutzone, 2 – Regelstäbe, 3 – Wärmeaustauscher, 4 – Wasserdampf, 5 – Graphitreflektor, 6 – Spaltzone, 7 – Pumpe für Flüssigmetall-Kreislauf, 8 – Strahlenschutz, 9 – Speisswasser



Kernfusionsreaktor

Anlage, in der eine gesteuerte Kernfusion erfolgt. Prinzipiell hängt die Realisierung der gesteuerten Kernfusion von der Lösung folgender Probleme ab:

- Vorhandensein geeigneter Brennstoffe (z. B. Deuterium, Tritium).
- Aufheizung der Ausgangsstoffe, um den Deuteriumkernen die zur Fusion notwendige kinetische Energie zu erteilen. Erfolgversprechend erscheint zur Zeit die Aufheizung und Kompression des Plasmas durch Laserstrahlungs-Impulse.

■ 11/3


- Realisierung einer relativ hohen Teilchenzahldichte (1014 cm⁻³), damit ausreichend viele Zusammenstöße der Kerne in der Zeiteinheit stattfinden können.
- Völlige Isolierung des Plasmas von seiner Umgebung durch magnetische bzw. Trägheitshalterung.

Mit der in der Sowjetunion entwickelten Kernfusionsanlage Tokamak wurden bereits positive Versuchsergebnisse erzielt.

Ringförmige Plasmaversuchsanlage nach dem Tokamak-Prinzip für Untersuchungen zur Kernfusion

1 - Transformator, 2 - Hauptfeldspule,

3 - Plasma, 4 - Vakuumgefäß



Magnetische Halterung (Kernfusion)

Methode, um das Plasma für die gesteuerte Kernfusion zu isolieren, indem durch starke Magnetfelder eine Plasma-Wand-Wechselwirkung verhindert wird.

Trägheitshalterung (Kernfusion)

Methode, um das Plasma für die gesteuerte Kernfusion von seiner Umgebung zu isolieren. Diese Methode kann lediglich durch Laser- oder hochenergetische Teilchenstrahlung erreicht werden.

Kernwaffen

Sammelbegriff für alle Waffen, bei denen die Sprengwirkung, die Lichtstrahlung und die radioaktive Strahlung ausgenutzt werden, die bei Kernspaltungs-bzw. Kernsyntheseprozessen sowie als deren Nachwirkung entstehen. Bei der Detonation von Kernwaffen wird Energie frei, die die Wirkungherkömmlicher Sprengmittel um ein Vielfaches übersteigt. Die Dreiphasenbombe zeigte z. B. beim Test eine Wirkung von 15 Millionen Tonnen des äußerst wirksamen Sprengstoffes Trinitrotoluol. Im Vergleich dazu betrug der gesamte Sprengstoffverbrauch im zweiten Weltkrieg etwa entsprechend 5 Millionen Tonnen Trinitrotoluol.

Bedrohung der Menschheit durch Kernwaffen

Die Imperialisten mißbrauchen wissenschaftliche Entdeckungen (z. B. der Kernspaltung) für die von ihnen betriebene Politik der Stärke zur Unterdrückung anderer Völker. Zur Wiedererlangung der verlorenen historischen Intitative provozierte der Imperialismus wiederholt akute internationale Krisen, die die Menschheit an den Rand eines Kernwaffenkrieges brachte. Durch die vereinten Bemühungen der sozialistischen Länder, der internationalen Arbeiterbewegung, der nationalen Befreiungsbewegungen und aller friedliebenden Staaten nahmen



die Möglichkeiten im Kampf gegen die Gefahr eines Kernwaffenkrieges zu. Angesichts des bestehenden internationalen Kräfteverhältnisses, des Kernwaffenpotentials der Sowietunion und der möglichen Folgen eines Kernwaffenkrieges wird es für den Imperialismus immer aussichtsloser, einen neuen Weltkrieg mit Kernwaffen zu entfesseln mit dem Ziel, als Sieger daraus hervorzugehen. Ein Kernwaffenkrieg endet mit der Vernichtung des menschlichen Lebens auf unserer Erde. Die von den Friedensbemühungen der sozialistischen Staaten ausgehenden gemeinsamen Aktionen der antiimperialistischen Kräfte ermöglichen es, einem Kernwaffenkrieg entgegenzuwirken, auch wenn die kapitalistische Gesellschaftsordnung noch in einem Teil der Welt besteht.

Friedliche Nutzung der Kernenergie

Die Wissenschaftler und Techniker der sozialistischen Staatengemeinschaft lösen schwierige technische und wissenschaftliche Probleme, die den Weg für eine friedliche Nutzung der Kernenergie weisen. Die Arbeiten reichen von der Inbetriebnahme des ersten Kernkraftwerkes der Welt, in Obninsk, dem Bau des ersten. durch Kernenergie angetriebenen Eisbrechers "Lenin" über die kernphysikalischen Großforschungszentren sozialistischer Staaten in Dubna und Serpuchow bis zu den Bemühungen, die gesteuerte Kernfusion zu verwirklichen. Durch den Bau von Kernkraftwerken in den sozialistischen Staaten wird eine weitere Grundlage für den stetigen Aufschwung der Volkswirtschaften geschaffen. Die Nutzung der Kernenergie trägt zur Vervollkommnung der sozialistischen Gesellschaft



Zur historischen Entwicklung physikalischer Entdeckungen und Erkenntnisse

Die Wissenschaft wird wie jede Form des gesellschaftlichen Bewußtseins von den materiellen gesellschaftlichen Verhältnissen geprägt und ist mit diesen in vielfältiger Weise verflochten. Auch die Entwicklung der physikalischen Entdekkungen und Erkenntnisse kann nur aus den engen Wechselbeziehungen zwischen den sozial-ökonomischen Strukturen, den gesellschaftlichen Bedürfnissen, dem technischen Entwicklungsstand und dem geistig-kulturellen Niveau einer Zeit verstanden werden. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse sind Bestandteil der Kultur und als solche Ergebnis der durchlaufenen und Grundlage für die gegenwärtige und künftige Entwicklung der Menschheit. Sie können zum Nutzen oder zum Schaden der Menschen verwendet werden. So dienen auch die Erkenntnisse der Physik dem gesellschaftlichen Fortschrift und der Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Menschen und in den Ausbeutergesellschaften zugleich der Durchsetzung von Profitinteressen.

Schon in den frühen Produktionsstufen haben die Menschen bei der Auseinandersetzung mit der Natur physikalische Gesetzmäßigkeiten angewendet. Das geschah zunächst – entsprechend dem allgemeinen Erkenntnisstand – unbewußt. Mit der sich entwickelnden Produktion und den damit verbundenen gesellschaftlichen Arbeitsteilungen wurde es notwendig und möglich, immer bewußter und gezielter naturwissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen und deren Ergebnisse einzusetzen. Wissenschaft und Technik wurden so zunehmend zu einer wichtigen Triebkraft des gesellschaftlichen Fortschritts.

Wichtige Erkenntnismittel, deren sich die Physik als eine naturwissenschaftliche Disziplin bediente und bedient, sind die Beobachtung und das Experiment.

Daten aus diesen Beobachtungen und Experimenten bilden die Grundlage für die Erkenntnis. Die ermittelten Beziehungen und Zusammenhänge, einschließlich der Bedingungen, unter denen sie existieren, werden durch Aussagen im Bewußtsein widergespiegelt. Als Aussagen, die sich auf einzelne empirische Sachverhalte beziehen, aber vor allem in Form von verallgemeinerten und Gesetzesaussagen, sind sie die wichtigsten Bestandteile einer Theorie. Eine wissenschaftliche Theorie muß in der Lage sein, die Sachverhalte ihres Gegenstandsbereiches zu erklären (abzubilden, Abbildfunktion der Theorie) und neue, bisher nicht bekannte Sachverhalte vorauszusagen (zu entwerfen, Entwurfsfunktion der



Theorie). Auf dem Weg von der Beobachtung zur Erklärung haben Modelle als Mittler zwischen Experiment und Theorie auch in der Physikgeschichte eine maßgebende Rolle gespielt.

Materielle und ideelle Modelle dienen im Erkenntnisprozeß als Analogieobjekte für einen bestimmten Erkenntnisgegenstand. Mit ihnen kann experimentell und theoretisch gearbeitet werden.

Sie ermöglichen es, planmäßige Untersuchungen am Modell durchzuführen und die Ergebnisse durch Analogieschluß auf den Erkenntnisgegenstand zu übertragen. Theoretische Einsichten, aber auch praklische Probleme bilden die Grundlage und das Ziel der Modellierung. Das Modell ist Gegenstand experimenteller und theoretischer Untersuchungen. Die experimentelle Prüfung der am Modell gefundenen Erkenntnisse ist auch in der Physik Kriterium für die Zweckmäßigkeit des Modells. In ständiger Wechselwirkung und gegenseitiger Abhängigkeit von Experiment, Modell und Theorie schreitet die Erkenntnis vom Bekannten zum Unbekannten, von der Erscheinung zum ihr zugrundeliegenden Wesen, vollzieht sich der Erkenntnisprozeß in seinem historischen Ablauf und seiner dialektischen Entwicklung.

Auf diesem Wege gelingt es den Menschen, im gesellschaftlichen Arbeitsprozeß die sie umgebende Welt immer besser zu beherrschen sowie Stoffe und Energien, praktische Erfahrungen und theoretische Einsichten für die menschliche Gesellschaft nutzbar zu machen. So war z. B. der Übergang von der Handarbeit zur Maschinenarbeit nur bei einem bestimmten Stand des physikalischen Wissens und der technischen Fertigkeiten möglich. In dem Maße, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse selbst zur Grundlage der Produktion werden, entwickelt sich die Wissenschaft immer mehr zur Produktivkraft.

Der Zusammenhang von physikalischer Erkenntnis und Produktionspraxis wird in entscheidendem Maße von den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen geprägt. Insbesondere hat das Wirken ökonomischer Grundgesetze stets einen besonderen Einfluß auf die Weiterentwicklung der Physik und auf die praktische Anwendung ihrer Ergebnisse. Jede Wissenschaft kann mit ihren Erkenntnissen nur dann voll zum Nutzen der menschlichen Gesellschaft wirken, wenn die Interessen der Wissenschaftler mit den Interessen der Mehrheit der Gesellschaft übereinstimmen.

Die nachfolgende Übersicht enthält eine Auswahl wichtiger Erkenntnisse auf dem Gebiet der Physik und versucht darzustellen, welche Bedeutung diesen in gesellschaftlicher, wissenschaftlicher oder technischer Hinsicht zukommen. Die Darstellung beginnt nach dem Jahr 1500. Seit dieser Zeit kann man von der Physik als Wissenschaft sprechen, obwohl es schon viele Jahrtausende vorher physikalische Erkenntnisse gab, wie z. B. über die Bedeutung des Feuers und des Rades, das von Archimedes formulierte Hebelgesetz und seine Anwendung in einfachen Maschinen, erste Kenntnisse auf dem Gebiet der Optik, der Lehre von den Flüssigkeiten sowie Vorstellungen vom Aufbau der Körper. Die Übersicht reicht von der wissenschaftlichen Bestätigung des heliozentrischen Weltbildes bis zum Eintritt des Menschen in den Kosmos.



Mit der Übersicht soll zugleich dargestellt werden, wie sich in der Menschheitsentwicklung praktische Fragestellungen, theoretische Einsichten, technische Anwendungen und gesamtgesellschaftlicher Fortschritt gegenseitig beeinflussen und bedingen. Die Übersicht zeigt aber auch den Beitrag, den einzelne Wissenschaftler, Gruppen von Wissenschaftlern und wissenschaftliche Institutionen aus vielen Ländern zur Wissenschaftsentwicklung eingebracht haben.

Jahr	Beispiel	Bedeutung
1543	Heliozentrisches Weltbild formuliert (Nicolaus Copernicus, 1473 bis 1543)	In der Antike entwickelte und von der mittelalterlichen Theologie übernom- mene Darstellung von der Erde als Mittelpunkt der Welt wird wissen- schaftlich widerlegt
1590	Bewegungsgesetze abgeleitet und experimentell bestätigt, Definition der Bewegungsformen (Galileo Galilei, 1564 bis 1642)	Wichtiger Beitrag zur Erkenntnis über die Erkennbarkeit der Welt Beginn der Physik als experimentelle Wissenschaft. Ansatz zur Herausbil- dung der klassischen Mechanik als Teildisziplin der Physik
1600	Analogien zwischen Magnetfeld der Erde und dem Magnetfeld magneti- scher Elsenkugeln untersucht (William Gilbert, 1540 bis 1603)	Erste systematische Untersuchungen magnetischer Erscheinungen. Unter- scheidung magnetischer und elektri- scher Effekte
1608	Erfindung des Fernrohrs, zunächst auf der Erde angewandt (vermutlich Hans Lippershey, 1572 bis 1640)	Erkennen der Sternbewegungen, Fix- sterne mit Satelliten durch Galilei Bestätigung des heliozentrischen Welt- bildes Erfindung des Mikroskops und damit Entdeckungen in der Biologie
1609	Unter Verwendung des vorliegenden Beobachtungsmaterials von Tycho Brahe wurden die Planetengesetze formuliert (Johannes Kepler, 1571 bis 1630)	Bisher angenommene Kreisbahnen der Gestirne (Ptolemäus) werden durch elliptische Bahnen ersetzt. Wich- tige Voraussetzung für die Gravita- tionstheorie geschaffen
1620	Brechungsgesetz des Lichtes ge- funden (Willebrord Snell, genannt Snellius, 1580 bis 1626)	Grundlegendes Gesetz der geometri- schen Optik formuliert



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1644	Luftdruck als Naturerscheinung er- kannt und erklärt. Erste Anwendung eines Quecksilberbarometers (Evangelista Torricelli, 1608 bis 1647)	Erklärung der begrenzten Saughöhe von Pumpen. Überwindung der An- sicht vom "horror vacui" (Abscheu vor dem Leeren) der Natur
1650	Luftdruck und Luftdruckverände- rungen erklärt und genutzt. Ver- suche mit den "Magdeburger Halb- kugeln" (Otto von Guericke, 1602 bis 1686)	Anwendung der Arbeitsfähigkeit des Luftdrucks. Erfindung der Kolbenluft- pumpe. Einsalz eines Wasserbarome- ters zur Wettervorhersage
1662	Druck-Volumen-Gesetz für Gase (zu- nächst für Luft) formuliert (Robert Boyle, 1627 bis 1691)	Erste quantitative Beschreibung des Verhaltens von Gasen. Vorbereitung der Erkenntnisse über das allgemeine Gasgesetz
1668	Prinzip der Wellenausbreitung im Raum formuliert. Licht als Welle (Christiaan Huygens, 1629 bis 1695)	Erster Ansatz für die Wellenoptik ge- schaffen
1672	Licht wird im Teilchenmodell er- klärt (Isaac Newton, 1642 bis 1727)	Wellen- und Teilchenmodell des Lichtes stehen lange Zeit in Wider- spruch zueinander. Teilchenmodell dominierte
1673	Gesetz der Schwingungsdauer phy- sikalischer Pendel veröffentlicht (Christiaan Huygens, 1629 bis 1695)	Wichtige mechanische Gesetzmäßig- keiten erkannt. Verbesserung der Zeilmessung durch Verwendung des Pendelschwingers als Steuervorrich- tung in Uhren
1676	Erste Bestimmung der Lichtge- schwindigkeit aus astronomischen Daten (Ole Römer, 1644 bis 1710)	Bestätigung, daß sich Licht mit end- licher Geschwindigkeit ausbreitet. Erstmals Bestimmung einer Natur- konstanten
1687	Grundgesetze der Mechanik sowie die Gravitationstheorie formuliert (Isaac Newton, 1642 bis 1727)	Vollendung der klassischen Mechanik als Teildisziplin der Physik. Beweis, daß physikalische Gesetze sowohl im Universum als auch unter irdischen Bedingungen gelten



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1731	Unterscheidung der Stoffe in Leiter und Nichtleiter für Elektrizität (Stephen Gray, um 1700 bis 1736)	Erkenntnis, daß Metalle Elektrizität leiten
1733	Unterscheidung der beiden Arten der elektrischen Ladung. Beschrei- bung der Anziehungs- und Ab- stoßungskräfte zwischen ihnen (Charles Dufay, 1698 bis 1739)	Nachweis zweier unterschiedlicher Arten von elektrischen Ladungen
1742	Quecksilberthermometer mit 100 Skalenteilen eingeführt (Anders Celsius, 1701 bis 1744)	Einführung des Dezimalsystems in die messende Beschreibung von Erschei- nungen der Wärmelehre
1756	Formulierung des Gesetzes von der Erhaltung der Masse (Michail W. Lomonossow, 1711 bis 1765)	Wichtiger Erhaltungssatz für Physik und Chemie
1762	Entdeckung der Schmelz- bzw. der Verdampfungswärme und der spe- zifischen Wärmekapazifät (Joseph Black, 1728 bis 1799)	Begriffliche Unterscheidung zwischen Wärmemenge und Temperatur
1775	Die französische Akademie der Wissenschaften beschließt, keine Vorschläge für ein perpetuum mo- bile (1. Art) mehr zur Überprüfung anzunehmen	Wichliger Schrift auf dem Weg zur Formulierung des Energieerhaltungs- satzes
1776	Einführung der einfach wirkenden Dampfmaschine (James Watt, 1736 bis 1819)	Eine gegenüber Wasserrad und Wind- rad wesentlich flexibler einselzbare Antriebsmaschine steht nun zur Ver- fügung. Wichtige Voraussetzung für die industrielle Revolution geschaffen
1786	Gesetz zur Bestimmung der Kraft zwischen elektrisch geladenen Kör- pern formuliert (Charles Augustin Coulomb, 1736 bis 1806)	Erste mathematische Formulierung eines Gesetzes in der Elektrizitäts- lehre. Anwendung der Drehwaage. Zusammenhang zwischen mechani- schen und elektrischen Größen er- kannt
1798	Gravitationskonstante ermittelt (Henry Cavendish, 1731 bis 1810)	Bestimmung einer wichtigen Natur- konstante mit einfachen technischen Mitteln (Drehwaage)



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1800	Erfindung der Voltaschen Säule als eine erste stetige Elektrizitätsquelle (Alessandro Volta, 1745 bis 1827)	Damit werden experimentelle Unter- suchungen und Messungen mit statio- nären elektrischen Strömen möglich
1801	Interferenz des Lichtes wird als Wellenerscheinung erklärt. Erstmals Abschätzung der Wellenlängen des Lichts (Thomas Young, 1773 bis 1829)	Bestätigung der Anwendbarkeit des Wellenmodells auf das Licht. Beginn der Überwindung des einfachen Teil- chenmodells. Wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung der Lichttheorie
1803	Hypothese, daß die Atome eines chemischen Elements in allen Eigen- schaften völlig übereinstimmen. Un- tersuchung von chemischen Verbin- dungen. Formulierung des Gesetzes der multiplen Proportionen (John Dalton, 1766 bis 1844)	Wichtige Grundlage für den Atom- begriff in Physik und Chemie geschaf- fen. Herausgabe einer Tafel der Ele- mente und der relativen Atom- gewichte
1809	Entdeckung der Polarisation des Lichtes (Etienne L. Malus, 1775 bis 1812)	Diese Entdeckung wird zunächst im Teilchenmodell erklärt (Teilchen mit "Polen")
1811	Gleiche Volumen des idealen Gases enthalten bei gleicher Temperatur und gleichem Druck gleich viele Tellchen (Amadeo Avogadro, 1776 bis 1856)	Wichtige Grundlage der kinetischen Gastheorie geschaffen
1815	Dunkle Linien im Sonnenspektrum entdeckt (Joseph Fraunhofer, 1787 bis 1826)	Damit wird es möglich, Farben (d. h. Wellenlängen) quantitativ zu be- schreiben
1816	Allgemeine Zustandsgleichung des idealen Gases formuliert (Joseph-Louis Gay-Lussac, 1778 bis 1850)	Ausdehnungskoeffizient der Gase be- stimmt. Präzisierung des Gasthermo- meters. Wichtige Grundlage für die wissen- schaftliche Erklärung der Energieum- wandlung in Wärmekraftmaschinen
1818	Beugung des Lichts wird als Wellen- erscheinung erklärt (Augustin Jean Fresnel, 1788 bis 1827)	Überwindung der herkömmlichen Teilchentheorie des Lichts. Ausbau der Lichtwellentheorie. Wichtige Grundlage für das Erkennen des inneren Aufbaus der Körper (Kristallgefüge)



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1820	Ablenkung einer Magnetnadel durch den elektrischen Strom wird ge- funden (Christian Oersted, 1777 bis 1851)	Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Erscheinungen entdeckt. Anfänge des Elektromagne- tismus
1820	Gesetz für die Beziehung zwischen Stromrichtung und Richtung des Magnetfeldes gefunden ("Schwim- merregel"). Kräfte zwischen strom- durchflassenen Leitern dargestellt (André Marie Ampère, 1775 bis 1836)	Beschreibung der elektrodynamischen Wechselwirkungen stromdurchflosse- ner Leiter
1822	Beugung am Gitter entdeckt (Joseph Fraunhofer, 1787 bis 1826)	Herstellung des ersten Beugungs- gitters
1824	Wärmekreisprozeß wird als Ge- setzmäßigkeit erkannt und beschrie- ben (Sadi Carnot, 1796 bis 1832)	Wissenschaftliche Erklärung der Wir- kungsweise von Wärmekraftmaschi- nen und der Möglichkeiten zur Ver- besserung des Wirkungsgrades
1826	Präzisierung der Begriffe Spannung, Stromstärke und Widerstand. For- mulierung des gesetzmäßigen Zu- sammenhangs zwischen diesen (Georg Simon Ohm, 1789 bis 1854)	Mit diesem Grundgesetz des elektri- schen Stromkreises wurden weitere Voraussetzungen geschaffen, um elek- trische Erscheinungen quantitätiv er- fassen und darstellen zu können
1827	Entdeckung der Molekularbewe- gung (Robert Brown, 1773 bis 1858)	Wichtiger Beitrag zur kinetischen Gas- und Wärmetheorie
1831	Entdeckung der elektromagneti- schen Induktion. Einführung des Feldbegriffs in die Physik (Michael Faraday, 1791 bis 1867)	Physikalische Grundlage für den Bau neuer und größerer elektrischer Stromquellen geschaffen. Der Feld- begriff bietet die Möglichkeit, physi- kalische Wechselwirkungen auf neue Weise zu erklären (Nahwirkung statt Fernwirkung)
1833	Gesetz über den Zusammenhang zwischen elektromagnetischer Be- wegung und elektromagnetischer Induktion formuliert (Heinrich Emil Lenz, 1804 bis 1865)	Wichtige Ergänzung der Faraday- schen Untersuchungen. Einfache Be- schreibung der Richtung des Induk- tionsstromes



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1842	Formulierung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie. Erste Be- rechnung des mechanischen Wär- meäquivalents (Robert Mayer, 1814 bis 1878)	Grundlegender Beitrag zum allge- meinen Energieerhaltungssatz
1843	Untersuchung der Wärmewirkungen des elektrischen Stroms (Stromwärme). Verschiedene Experimente zur Bestimmung des mechanischen Wärmeäquivalentes (James Prescott Joule, 1818 bis 1889)	Wichtige quantitative Grundlagen zur Formulierung des allgemeinen Ener- gieerhaltungssatzes gelegt
1847	Gesetz über die Erhaltung und Um- wandlung der Energie formuliert (Hermann von Helmholtz, 1821 bis 1894)	Systematisierung physikalischer Er- scheinungen verschiedener Teilgebiete unter einer gemeinsamen Betrach- tungsweise. In der Wärmelehre als 1. Hauptsatz formuliert
1847	Allgemeine Gesetzmäßigkeiten bei der Stromverzweigung gefunden (Gustav Robert Kirchhoff, 1824 bis 1887)	Ausbau der theoretischen Grundlagen der Elektrizitätslehre
1849	Erste experimentelle Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde (Armand Fizeau, 1819 bis 1896)	Bestimmung einer wichtigen Natur- konstante mit Experimenten hoher Präzision
1850	Nachweis, daß die Lichtgeschwindigkeit in Wasser kleiner ist als in Luft (Léon Foucault, 1819 bis 1868)	Weitere Bestätigung des Wellen- modells des Lichts
1851	Begriff Energie statt "Kraft" einge- führt (William Thomson, 1824 bis 1907)	Wichtige physikalische Begriffsklä- rung vorgenommen. Statt "lebendige Kraft" hieß es nun "kinetische Ener- gie"
1856	Wärmeinhalt eines Gases wird auf Bewegung der Gasmoleküle zu- rückgeführt (Karl Krönig, 1822 bis 1879, Rudolf Clausius, 1822 bis 1888)	Umfassender Ausbau der kinetischen Gastheorie



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1859	Entwicklung der Spektralanalyse (Robert Bunsen, 1811 bis 1899, Gustav Kirchhoff, 1824 bis 1887)	Hochempfindliche Analysenmethode entwickelt Mit Hilfe der Spektralanalyse wurde erstmals die materielle Einheit der Welt (Sonnensystem) nachgewiesen
1859	Entdeckung der Katodenstrahlen (Julius Plücker, 1801 bis 1868)	Erste Beobachtung ihrer Ablenkbar- keit durch Magnete in hochevakuier- ten Röhren. Voraussetzung für den Bau von Katodenstrahlröhren
1860	Gesetz der Geschwindigkeitsvertei- lung der Gasmoleküle wird ange- geben (James Clerk Maxwell, 1831 bis 1879)	Anwendung statistischer Gesetze in der Physik
1862	Aufbau der elektromagnetischen Feldtheorie und Deutung des Lichts als elektromagnetische Welle (James Clerk Maxwell, 1831 bis 1879)	Mathematische Formulierung der Er- scheinungen der Elektrodynamik vor- gelegt (Maxwellsche Gleichungen). Physikalische Grundlagen für die Überwindung des mechanischen Ma- terialismus geschaffen
1865	Formulierung des 2. Hauptsatzes der Wärmelehre (Entropiesatz) (Rudolf Clausius, 1822 bis 1888)	Mit Hilfe der neu eingeführten Zu- standsgröße Entropie können Aussa- gen über die Richtung thermodynami- scher Zustandsänderungen gemacht werden
1867	Aufstellung des dynamoelektrischen Prinzips (Werner von Siemens, 1816 bis 1892)	Technische Voraussetzung für den Bau großer Generatoren und damit für den Einsatz der Elektroenergie in der Industrie geschaffen
1875	Abschluß der Internationalen Meter- konvention. Prototypdefinition für Meter und Kilogramm	Der Stand der Entwicklung von Wis- senschaft und Technik zwingt zur Präzisierung und internationalen Ver- einheitlichung der Definition physika- lischer Einheiten
1876	Erster Viertaktmotor patentiert (Nicolaus August Otto, 1832 bis 1891)	Ablösung des atmosphärischen Gas- motors. Beginn der modernen Moto- rentechnik



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1879	Bau der ersten gebrauchsfähigen Glühlampe (Thomas Alva Edison, 1847 bis 1931)	Beginn der Ablösung der Gasbeleuch- tung und der Bogenlampe durch die elektrische Glühbeleuchtung
1881	Widerlegung der Hypothese von der Relativbewegung der Erde gegen den als ruhend angenommenen Äther (Michelson-Experiment) (Albert Abraham Michelson, 1852 bis 1931, Nobelpreis für Physik 1907)	Die Talsache, daß sich ein Lichtäther nicht nachweisen läßt, hat wichtige Konsequenzen für die weitere Ent- wicklung der Physik
1882	Inbetriebnahme des ersten öffent- lichen Elektrizitätswerkes in New York (Thomas Alva Edison, 1847 bis 1931)	Voraussetzung für die großtechnische Verteilung und Anwendung der Elek- troenergie
1884	Erstes Seriengesetz für Spektrallinien des Wasserstoffs empirisch gefunden (Johann Jakob Balmer, 1825 bis 1898)	Erklärung erst im Rahmen des Bohr- schen Atommodells möglich
1886	Entdeckung der Kanalstrahlen (Eugen Goldstein, 1850 bis 1930)	Beginn einer Entwicklung, die zur Massenspektroskopie führt
1886	Erste benzingetriebene Motorwagen auf der Straße ausprobiert (Carl Benz, 1844 bis 1929, Gottlieb Dalmler, 1834 bis 1900)	Beginn der Krafffahrzeugtechnik
1888	Erzeugung, Nachweis und Unter- suchung elektromagnetischer Wel- len (Heinrich Hertz, 1857 bis 1894)	Experimentelle Bestätigung der Theo- rie der elektromagnetischen Wellen. Physikalische Voraussetzung für die Funktechnik
1888	Elektrische Wirkungen des Lichts nachgewiesen (Wilhelm Hallwachs, 1859 bis 1922)	Dieser äußere lichtelektrische Effekt hat für die Herausbildung der moder- nen Physik große Bedeutung. Tech- nische Anwendung in der Fotozelle



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1893	Vergabe eines Patents auf den Diesel-Motor (Rudolf Diesel, 1858 bis 1913)	Neue und rationellere Einsatzmög- lichkeiten für den Verbrennungsmotor erschlossen
1895	Entdeckung der Röntgenstrahlen (Wilhelm Conrad Röntgen, 1845 bis 1923, Nobelpreis für Physik 1901)	Wichtige Voraussetzung für Unter- suchungen zum Atomaufbau und zur Atomanordnung in Kristallen. An- wendung in der Medizin, Werkstoff- prüfung usw.
1896	Entdeckung der Uranstrahlen (Henri Becquerel, 1852 bis 1908, Nobelpreis für Physik 1903)	Beginn der Erforschung der Radio- aktivität
1896	Präzisionsbestimmung der Gravita- tionskonstante (Franz Richarz, 1860 bis 1920, Otto Krigar-Menzel, 1861 bis 1929)	Naturkonstante mit großer Präzision bestimmt
1897	Nachweis, daß Katodenstrahlen aus Teilchen (Elektronen) bestehen. Ver- hältnis von Ladung zu Masse des Elektrons ermittelt (Joseph John Thomson, 1856 bis 1940, Nobelpreis für Physik 1906)	Nachweis der Existenz der Elektronen gegeben
1898	Isolierung der radioaktiven Ele- mente Radium und Polonium (Marie Curie, 1867 bis 1934, und Pierre Curie, 1859 bis 1906, Nobelpreis für Physik 1903, außer- dem Nobelpreis für Chemie 1911 für Marie Curie)	Fortsetzung der Erforschung der Radioaktivität
1900	Plancksches Gesetz der Würme- strahlung formuliert. Hypothese der quantenhaften Emission und Absorp- tion von Strahlung vorgelegt (Max Planck, 1858 bis 1947, Nobelpreis für Physik 1918)	Einschnitt in die Denkweise der klas- sischen Physik. Beginn der Quanten- physik



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1901	Kristalldetektor in die Funktechnik eingeführt (Karl Ferdinand Braun, 1850 bis 1918, Nobelpreis für Physik 1909)	Entscheidender Fortschritt in der drahtlosen Empfangstechnik
1901	Licht oder sonstige elektromagneti- sche Strahlung übt auf Körper einen Druck aus (Pjotr N. Lebedew, 1866 bis 1912)	Mit jeder Energieströmung ist ein Impuls verbunden. Erklärung später mit Hilfe des Teilchenmodells des Lichts
1903	Grundlegende Darstellung des Auf- baus von Raketen und Ihres Einsatzes in der Raumfahrt vorgelegt (Konstantin E. Ziolkowski, 1857 bis 1935)	Begründung der modernen Raketen- technik
1904	Erfindung der Röhrendiode (John A. Fleming, 1849 bis 1945)	Wichtiges Bauelement der Elektronik, Grundlage der modernen Informa- tionsübermittlung
1905	Spezielle Relativitätstheorie entwik- kelt (Albert Einstein, 1879 bis 1955)	Weiterer Einschnitt in die Denkweise der klassischen Physik
1905	Photonenmodell des Lichts entwik- kelt (Albert Einstein, 1879 bis 1955, Nobelpreis für Physik 1921)	Anwendung der Quantenhypothese auf das Licht. Erklärung des äußeren lichtelektrischen Effekts
1906	Erfindung der Röhrentriode (Lee de Forest, 1873 bis 1961, Robert von Lieben, 1878 bis 1913)	Vereinigung geringer Abmessungen mit großen Verstärkungseffekten
1909	Bestimmung der elektrischen Ele- mentarladung (Robert Andrews Millikan, 1868 bis 1953, Nobelpreis für Physik 1923)	Elektrische Elementarladung als kleinste Elektrizitätsmenge endgültig anerkannt



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1911	Auf der Grundlage von Streuexperi- menten Atommodell mit Atomkern und Atomhülle entwickelt (Ernest Rutherford, 1871 bis 1937, Nobelpreis für Chemie 1908)	Entstehung der Physik der Atomhülle und der Kernphysik als neue Teil- disziplinen der Physik
1912	Entdeckung der Röntgenstrahlinter- ferenzen an Kristallen (Max von Laue, 1879 bis 1960, Nobelpreis für Physik 1914)	Beweis für die Wellennatur der Rönt- genstrahlen und für die Anordnung der Atome im Kristallgitter
1913	Atommodell unter Anwendung der Quantenhypothese entwickelt (Niels Bohr, 1885 bis 1962, Nobelpreis für Physik 1922)	Mit Hilfe der Energieniveauübergänge können die z. T. bereits bekannten Spektrallinien des Wasserstoffs erklärt werden
1913	Rückkopplungschaltung für Elektro- nenröhren entwickelt (Alexander Meißner, 1883 bis 1958)	Erstmalige Erzeugung ungedämpfter Hochfrequenzschwingungen
1913	Elektronenstoßversuche zeigen, daß Atome nur diskrete Energlemengen aufnehmen (James Franck, 1882 bis 1964, und Gustav Hertz, 1887 bis 1975, Nobelpreis für Physik 1925)	Neben der quantenhaften Abgabe von Energie durch die Atome wird nun auch die quantenhafte Energieauf- nahme nachgewiesen
1916	Einführung elliptischer Elektronen- bahnen (Arnold Sommerfeld, 1868 bis 1951)	Versuch einer Erklärung der Aufspaltung einzelner Spektrallinien
1919	Erste künstlich herbeigeführte Kern- umwandlung (Ernest Rutherford, 1871 bis 1937, Nobelpreis für Chemie 1908)	Weg zur künstlichen Elementumwand- lung ist gewiesen
1924	Bewegten Teilchen kommen auch Welleneigenschaften zu (Louis de Broglie, geb. 1892, Nobelpreis für Physik 1929)	Bestätigung des Welle-Teilchen-Dua- lismus der Materie. Philosophische Erklärung wird durch den Materie- begriff des dialektischen Materialis- mus gegeben
1926	Wellenmechanik entwickelt (Erwin Schrödinger, 1887 bis 1961, Nobelpreis für Physik 1933)	Wichtiger Beitrag zur modernen Quantenphysik



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1927	Elektronenstrahlen zeigen an Kri- stallen Interferenzerscheinungen (Clinton J. Davisson, 1881 bis 1958, Nobelpreis für Physik 1937, und Lester H. Germer, 1896 bis 1971)	Bestätigung der Theorie von de Broglie
1927	Unbestimmtheitsbeziehung formu- liert (Werner Heisenberg, 1901 bis 1976, Nobelpreis für Physik 1932)	Prinzipielle Trennung zwischen den Betrachtungsweisen der Makro- und der Mikrophysik
1932	Positron entdeckt (Carl David Anderson, geb. 1905, Nobelpreis für Physik 1936)	Ausbau der Elementarteilchentheorie
1932	Neutron enideckt (James Chadwick, 1891 bis 1974, Nobelpreis für Physik 1935)	Möglichkeit zur Vervollständigung der Theorie vom Aufbau des Atomkerns geschaffen
1932	Atomkerne sind aus Protonen und Neutronen aufgebaut (Werner Heisenberg, 1901 bis 1976, Nobelpreis für Physik 1932; Igor Tamm, 1895 bis 1971, Nobelpreis für Physik 1958 und D. Iwanenko, geb. 1904)	Die Kernladungszahl erhält als Ord- nungszahl der Elemente eine an- schauliche Bedeutung
1934	Voraussage der Existenz des Neu- trinos (Enrico Fermi, 1901 bis 1954, Nobelpreis für Physik 1938 und Wolfgang Pauli, 1900 bis 1958, Nobelpreis für Physik 1945)	Beitrag zur theoretischen Erklärung des radioaktiven Zerfalls
1934	Entdeckung der künstlichen Radio- aktivität (Irène Joliol-Curie, 1897 bis 1956, und Frédéric Joliot, 1900 bis 1958, Nobelpreis für Chemie 1935)	Wichtige Voraussetzung zur Erzeu- gung radioaktiver Nuklide
1935	Voraussage der Existenz der Meso- nen (Hildeki Yukawa, 1907 bis 1981, Nobelpreis für Physik 1940)	Beitrag zur theoretischen Erklärung der Kernkräfte



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1938	Atomkernspaltung nachgewiesen (Otto Hahn, 1879 bis 1968, Nobelpreis für Chemie 1944, Fritz Straßmann, 1902 bis 1980)	Völlig neue Art der Kernumwandlung, bei der nach $E=m\cdot c^2$ eine sehr große Energie frei wird
1939	Erklärung der Kernspaltung mit dem Tröpfchenmodell (Lise Meitner, 1878 bis 1968, Otto Robert Frisch, 1904 bis 1979)	Abschätzung der freiwerdenden Energie
1939	Erste Energieberechnungen zur Kernfusion (Hans A. Bethe, geb. 1906, Carl Friedrich von Weizsäcker, geb. 1912)	Abschätzung einer zukünftig noch be- deutenderen Energiequelle. Theorie zur Herkunft der Sonnenenergie
1942	Gesteuerte Kettenreaktion im ersten Kernreaktor der Welt (Enrico Fermi, 1901 bis 1954, Nobelpreis für Physik 1938)	Voraussetzung für die Produktion von Kernspaltungsmaterial zum Bau von Alombomben und Kernreaktoren ge- schaffen
1945	Abwurf von zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki	Mißbrauch der Kernenergie durch den US-amerikanischen Imperialis- mus. Beginn des weltweiten Protestes gegen den weiteren Einsatz von Mas- senvernichtungswaffen
1948	Erfindung der Halbleitertriode (Transistor) (W. B. Shockley, geb. 1910, J. Bardeen, geb. 1908, W. H. Brattain, geb. 1902, Nobelpreis für Physik 1956)	Entwicklung der Transistortechnik
1954	Kernenergie-Kraftwerk in Obninsk bei Moskau in Belrieb genommen (Leistung 5 MW)	Erstmals wird Kernenergie in Elektro- energie umgewandelt und zur Ener- gieversorgung eingesetzt
1954	Es wird ein international einheitli- ches physikalisch-technisches Ein- heitensystem beschlossen, dos 1960 den Namen "Internationales Ein- heitensystem (SI)" erhält	Das Internationale Einheitensystem ist auch in der DDR verbindlich (s. TGL 31 548 "Einheiten physikalischer Größen")



Jahr	Beispiel	Bedeutung
1956	Gründung des Vereinigten Instituts für Kernforschung (VIK) in Dubna bei Moskau	Physikalisches Großforschungszen- trum der sozialistischen Länder ge- schaffen
1957	Start des ersten künstlichen Erdsa- telliten (Sputnik 1) in der Sowjet- union	Beginn der aktiven Erforschung der Umgebung der Erde
1958	Beginn des Baus von Quantengene- ratoren im optischen Bereich (Laser) (N. G. Basov, geb. 1922, A. M. Prochorov, geb. 1916, Ch. Townes, geb. 1915, Nobelpreis für Physik 1964)	Anwendungsmöglichkeiten in vielen Gebieten der Wissenschaft und Tech- nik
1961	Juri Gagarin, 1934 bis 1968, um- kreist die Erde mit dem Raumfahr- zeug "Wostok"	Ein Mensch gelangt erstmals in den Weltraum
1962	Erste programmgesteuerte Manipu- latoren (Industrieroboter) kommen auf den Markt	Wichtige Voraussetzung für die kom- plexe Mechanisierung und Automati- sierung von Produktionsprozessen geschaffen
1969	Das Raumfahrzeug "Apollo 11" bringt N. Armstrong, geb. 1930, und E. Aldrin, geb. 1930, zum Mond und wieder zurück zur Erde	Menschen betreten erstmals einen anderen Himmelskörper
1970	Kurzzeitig gesteuerte Kernfusion mit dem Reaktor TOKAMAK 3 in der Sowjetunion herbeigeführt	Beginn der Erschließung neuartiger Energievorräte
1971	Schaffung des ersten Mikroprozes- sors und Bau der ersten elektroni- schen Taschenrechner und Digital- quarzuhren	Entwicklung der Mikroelektronik
1975	Die sowjetischen Raumflugkörper "Venus 9" und "Venus 10" umrun- den die Venus. Landeapparate set- zen weich auf und übermitteln Bil- der zur Erde	Neuer Abschnitt in der Erforschung unserer Nachbarplaneten



Einige historisch bedeutungsvolle Experimente

Experimente, mit denen eine Naturkonstante bestimmt wurde


Experiment zur Bestimmung der Fallbeschleunigung

Seit 1589 beschäftigte sich Galileo Galilei mit der Untersuchung von Fall- und Wurfbewegungen. Er stellte zunächst die Hypothese auf, daß die Fallgeschwindigkeit proportional zur Fallzeit wächst, und leitete daraus theoretisch die Bewegungsgesetze des freien Falles ab. Er bestätigte die Gesetze durch Experimente an der Fallrinne. Die Zeitmessung erfolgte dabei mit Hilfe einer Auslaufwasseruhr.

Diese Experimente waren die Grundlage für die spätere genaue Bestimmung der

Fallbeschleunigung g.

$$g = 9,81 \frac{m}{s^2}$$




Experiment zur Bestimmung der Gravitationskonstante

Erst 100 Jahre nach Newton hat Henry Cavendish im Jahre 1798 die Gravitationskonstante (und daraus die mittlere Erddichte) experimentell ermittelt. Er verwendete dazu eine Drehwaage. Wenn die großen Kugeln K₁ und K₂ in die Nähe der kleinen Kugeln m₁ und m₂ geschwenkt wurden, kam es auf Grund der Gravitationskraft zwischen den Kugeln zu einer sehr kleinen Annäherung zwischen den Kugeln K und m, die mit einem Fernrohr F festgestellt werden konnte. Mit Hilfe des Gravitationsgesetzes bestimmte Cavendish die

Gravitationskonstante k.

$$k = 6,670 \cdot 10^{-11} \ \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$$






Experiment zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit

Nach einer ersten Abschätzung der Lichtgeschwindigkeit durch Ole Römer 1676 hat 1849 Armand Fizeau unter terrestrischen Bedingungen Messungen der Lichtgeschwindigkeit in Luft durchgeführt. Fizeau ließ 1849 zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit in Luft ein Lichtbündel auf dem Wege zu einem 8,633 km entfernten Spiegel die Lücken eines sich drehenden Zahnrades passieren. Bei bestimmten Dychzahlen konnte das reflektierte Lichtbündel wieder durch eine Lücke hindurchgehen und das Auge des Beobachters erreichen. Fizeau errechnete aus diesem Experiment die

Lichtgeschwindigkeit c.






Experiment zur Bestimmung der spezifischen Ladung des Elektrons

Joseph John Thomson hat im Jahre 1897 nachgewiesen, daß Katodenstrahlen aus Teilchen (Elektronen) bestehen. Zur Bestimmung des Verhältnisses von Ladung zu Masse dieser Teilchen wurden sie im elektrischen Feld beschleunigt und im Magnetfeld auf eine kreisbogenartige Bahn gelenkt. Aus der Beschleunigungsspannung, der magnetischen Flußdichte und dem Bahnradius ermittelte er die

spezifische Ladung des Elektrons -

$$\frac{e}{m_e} = 1.76 \cdot 10^{11} \frac{A \cdot s}{kg}$$






Experiment zur Bestimmung der Elementarladung

Im Jahre 1909 wurde von Robert Andrews Millikan die elektrische Elementarladung bestimmt. Er brachte kleine Öltröpfchen im elektrostatischen Feld eines Kondensators in den Schwebezustand (Gleichgewicht).

Aus dem Vergleich der angreifenden Kräfte konnte Millikan die Ladungen der Tröpfchen ermitteln. Es ergaben sich immer ganzzahlige Vielfache eines Wertes; er erwies sich als die

elektrische Elementarladung e.




Experiment zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

Im Jahre 1913 veröffentlichten James Franck und Gustav Hertz das Ergebnis ihrer Elektronenstoßversuche. Sie wiesen nach, daß beschleunigte Elektronen einen bestimmten Teil ihrer kinetischen Energie an Atome abgeben können. Diese werden dadurch angeregt und geben die Energie nachfolgend in diskreten Beträgen (in Energieportionen) in Form von Licht wieder ab. Die Meßergebnisse ermöglichen nach richtiger Deutung des Experiments auch die Bestimmung des

Planckschen Wirkungsquantums h.

$$h = 6,6256 \cdot 10^{-34} \, \text{W} \cdot \text{s}^2$$





Experimente, bei denen neue physikalische Erscheinungen gefunden wurden

Experiment zum Zusammenhang von elektrischen und magnetischen Erscheinungen


Im Jahre 1820 entdeckte Hans Christian Oersted, daß eine Magnetnadel aus ihrer Nord-Süd-Richtung ausgelenkt wird, wenn und solange ein nahe vorbeiführender Draht mit einer galvanischen Batterie verbunden wird. Damit war erstmalig ein wichtiger Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Erscheinungen gefunden worden. In weiteren Untersuchungen zeigte Oersted, daß der Drehsinn der Nadelablenkung von der Stromrichtung und die Stärke der Ablenkung von der Stromstärke und von der Entfernung zwischen Leiter und Nadel abhängt.



Experiment zur Entdeckung der elektromagnetischen Induktion

Michael Faraday warf die Frage auf, ob analog zur "Erzeugung" von Magnetismus durch elektrischen Strom auch umgekehrt elektrischer Strom durch Magnetismus hervorgerufen werden kann. Als Ergebnis einer großen Zahl gezielt angelegter Experimente fand er im Jahre 1831 die elektromagnetische Induktion. Später hat er sich auch mit der Selbstinduktion beschäftligt.

Der von ihm in die Physik eingeführte Begriff des elektrischen und des magnetischen Feldes hat sich in der Folgezeit als äußerst fruchtbar erwiesen.




Experiment zur Begründung der Spektralanalyse

In einer im Jahre 1860 von Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff gemeinsam verfaßten Arbeit wurden Ergebnisse von Experimenten-vorgelegt, die die beiden Wissenschaftler mit Hilfe eines einfachen selbstgebauten Spektroskops erhalten hatten. Danach ist jedes Element durch bestimmte Spektrallinien gekennzeichnet, deren Lage sich auch in chemischen Verbindungen nicht ändert. Mit diesen Untersuchungen wurde die Spektralanalyse begründet.




Sie hat die Kenntnisse über die Struktur der Materie – vom Bau der Atome bis zum Aufbau des Weltalls – wesentlich erweitert und bildete eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der Quantentheorie.




Experiment zur Entdeckung der Röntgenstrahlen

Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte 1895 bei Untersuchungen mit Katodenstrahlen Strahlen, die dasschwarze, lichtundurchlässige Papier, das er um eine Entladungsröhre gehüllt hatte, durchdrangen. Beim Betrieb der Röhre bewirkten die Strahlen, die von der Röhre ausgingen, an Kristallen auf einem Nachbartisch Fluoreszenzerscheinungen. Röntgen konnte mit diesen Strahlen auf einem speziell präparierten Schirm Gegenstände, z. B. das Skelett einer Hand, abbilden.



Experiment zur Entdeckung der radioaktiven Strahlen

Im Jahre 1896 wies Henri Becquerel nach, daß Uranverbindungen Strahlen aussenden, die auf fotografische Platten einwirken. Diese Strahlen gingen durch Stoffe wie Glas, Holz, Glimmer u. a. hindurch. In der Nähe eines Uranpräparates wurde die Luft – ähnlich wie bei Röntgenstrahlen – ionisiert. In der folgenden Zeit stellte man fest, daß es möglich ist, mit Hilfe starker Magnetfelder diese Strahlung in Komponenten zu zerlegen.






Experiment zur Entdeckung der Kernspaltung

Otto Hahn und Fritz Straßmann konnten im Jahre 1938 nachweisen, daß beim Beschuß von Urankernen mit langsamen Neutronen nicht schwerere Kerne von Elementen, die im Periodensystem noch hinter dem Uran stehen (Transurane), sondern zwei leichtere Kerne der Elemente Barium und Krypton entstanden sind. Danach mußten die Urankerne in zwei etwa gleich große Bruchstücke zerplatzt sein. Lise Meitner hat diese Erscheinung später als Kernspaltung gedeutet.

Andere Physiker wiesen nach, daß dabei eine große Energiemenge freigesetzt wird sowie einige Neutronen frei werden, die weitere Kerne spalten können (Kettenreaktion).




Experimente zur Beantwortung prinzipieller theoretischer Fragen

Experiment zum Nachweis des Luftdrucks

Im Jahre 1644 wiesen Evangelista Torricelli und Vincenzo Viviani experimentell nach, daß man die begrenzte Hubhöhe von Saugpumpen durch das Wirken des in der Lufthülle der Erde herrschenden Schweredruckes erklären kann.

An einem etwa ein Meter langen Glasrohr, dessen eines Ende zugeschmolzen und das zunächst völlig in ein
Gefäß mit Quecksilber eingetaucht
war, zeigte Viviani, daß beim Herausziehen im Rohr immer eine Quecksilbersäule mit der Höhe von etwa
76 cm verbleibt. Der Luttdruck mußte
also etwa so groß wie der Schweredruck dieser Säule sein. Er war damit
erstmals gemessen worden.






Experiment zur Bestimmung des mechanischen Wärmeäquivalents

Mit einer großen Anzahl von Experimenten wies James Prescott Joule nach. daß sich mechanische, elektrische, chemische und thermische Energie ineinander umwandeln können. Seit 1843 veröffentlichte er immer wieder Zahlenwerte für das von ihm durch Schaufelrad- und Rührwerkversuche bestimmte sogenannte mechanische Wärmeäguivalent, Als Mittelwert ergab sich, daß eine mechanische Arbeit von etwa 425 m · kp notwendia ist, um dem Wasser die Wärme von 1 kcal zuzuführen. Heute haben die Wärmeäquivalente nur noch historischen Wert. Im Internationalen Einheitensystem (SI)


1 N · m = 1 J.



Das Michelson-Experiment

Mit seinen ab 1881 durchgeführten Experimenten wollte Albert Abraham Michelson prüfen, ob eine Relativbewegung der Erde gegen den im Weltraum als absolut ruhend angenommenen Äther gemessen werden kann. Dazu sollte ein Unterschied zwischen der Lichtgeschwindigkeit in Richtung der Bewegung der-Erde auf ihrer Bahn um die Sonne und quer zu dieser Richtung nachgewiesen werden.

Da sich eine solche Differenz auch später mit ausgereifferen Geräten und genaueren Meßverfahren nicht nachweisen ließ, war damit die Ätherhypothese widerlegt worden. Als experimentelle Erfahrung folgte hieraus, daß die Vakuumlichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen, unabhängig vom Bewegungszustand der Lichtquelle, stets gleich ist.




Experiment zum Nachweis der elektromagnetischen Wellen

In den Jahren 1886 bis 1888 gelang es Heinrich Hertz erstmalig, die Ausbreitung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen im Raum nachzuweisen, deren Existenz von James Clerk Maxwell bereits theoretisch vorausgesagt worden war.




Hertz baute sich dazu einen einfachen Dipol (Sender) und einen Resonator (Empfänger), mit denen er die Transversalität der elektromagnetischen Wellen feststellte, die Wellenlänge und die Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmte und ihre Reflexion, Brechung, Beugung und Polarisation zeigte.



Strevexperiment von Rutherford

Im Jahre 1911 führte Ernest Rutherford Streuexperimente an dünnen Metallfollen durch. Als "Geschosse" benutzte er zweifach positiv geladene Heliumlonen (Alpha-Teilchen), von denen beim Durchdringen von Tausenden von Atomschichten der jeweiligen Folie die meisten kaum, wenige aber sehr stark abgelenkt wurden. Aus der Häufigkeit dieser starken Ablenkung und der Foliendicke berechnete Rutherford, daß der Radius der ablenkenden Zentren im Atom etwa 10-14 m betragen muß. Aus den Experimenten folgt weiter, daß diese Zentren fast die gesamte Masse des Atoms in sich vereinigen und eine positive Ladung tragen. Auf dieser Grundlage entwarf Rutherford sein berühmtes aus Atomhülle und Atomkern bestehendes "Planetenmodell" des Atoms.



Register

Abbildung 245 Abbildungs-gleichung für Linsen 256 - gleichung für Spiegel 251 - maßstab bei Spiegeln 251 abgeleitete Einheit (SI) 11 - Größe 9 abgeschlossenes System 56 Ableiten 22 Ableitung, deduktive 29 absoluter Nullpunkt 168 absolute Temperatur 151 Absorptionsspektrum 91 Absorption von Licht 85 - von Licht, quantenhafte 85 Additionsgesetz der Geschwindigkeiten, klassisches 81 -, relativistisches 83 Adhäsionskraft 66 Aggregatzustand 160 Aktivität 16 Akustik 8 Allotropie 160 Ampere (Einheit) 11 Ampère, André Marie 310 Amplitude 71 Amplitudenmodulation 224 Anderson, Carl David 317 Angeregter Zustand 91 Anomalie des Wassers 158

Anregung von Atomen und Arbeit 14, 100, 124, 192

Molekülen 95

- im Gravitationsfeld 140 - und Energie bei Zustandsänderungen 166

Arbeits-, Unfall- und Brandschutz 41 Archimedesches Gesetz 145 Astronomie 7

atomare Masseneinheit 282 Atombau 279

Atom-durchmesser 279

- hülle 280

- kern 280 - masse 282

- modell, Bohr 284

- -, Rutherford 283

- und Kernphysik 8, 272 Aufbau der Stoffe 62

Aufgaben, Lösen physikalischer 52

Auftrieb, dynamischer 146 -, statischer 143

Auffriebskraft 144 -, dynamische 147

Auge 256

Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle 72

Ausdehnung, linear, kubisch 156

Außenelektronen 280 äußerer lichtelektrischer Effekt 86 Austrittsarbeit 87

Auswerten physikalischer Messungen 45 Avogadro, Amadeo 309



Bahngeschwindigkeit. kosmische 141 ballistische Kurve 113 Balmer, Johann Jakob 313 Bandenspektrum 90 Bandgenerator 180 Bar (Einheit) 105 Bardeen, J. 318 Basiseinheit 11 Basisgröße 9 Basov, N. C. 319 Becquerel, Henri 314 Benz, Carl 313

Beobachten 20 Berechnung der Wärme 154 Bernoullische Gleichung 146 Beschleunigungsarbeit 125 Beschleunigung-Zeit-Diagramm 105

- Gleichung 105

- Gesetz 109 Beschreiben 20 Bestätigen 22 Bestrahlungsverfahren 298 Bethe, Hans A. 318 Betrachtungsweise, kine-

tisch-statistische 150 -, phänomenologische 150 Beugung 137

Bewegung, mechanische 105, 107 -, zusammengesetzte 111

Bezugssystem 81 - bei Drehbewegung 120

Biegemoment 122 Bildentstehung 254 Bild, reell, virtuell 246 Bindungsenergie 60 Biologie 7

Black, Joseph 308 Blasenkammer 278 Blind-arbeit 197

-leistung 15, 197 -widerstand 195 Blockschaltbild 36

Bohr, Niels 316 Boltzmann-Konstante 159.

Boyle, Robert 307 Boylesches Gesetz 159 Brandschutz 41

Brattain, W. H. 318 Braun, Karl Ferdinand 315 Brechung 137

- des Lichtes 251 Brechungsgesetz 137, 251

Brechzahl 252 Brennpunkt 248, 253 -strahl 249, 254 Brennweite 248, 253 Brewstersches Gesetz 270 Broglie, Louis de 316 Brown, Robert 310 Brownsche Bewegung 174 Bunsen, Robert 312

C

Candela (Einheit) 11 Carnot, Sadi 310 Cavendish, Henry 308 Celsius, Anders 308 Chadwick, James 317 Chemie 7 Clausius, Rudolf 311 Copernicus, Nicolaus 306 Coulomb (Einheit) 15 Coulomb, Charles Augustin Coulombsches Gesetz 182 Curie, Marie 314 Curie, Pierre 314

Daimler, Gottlieb 313 Dalton, John 309 Dampf-maschine 168, 169 -turbine 169 Darstellung, grafische 30 Davison, Clinton 317 deduktive Ableitung 29 Defektelektronen 241 Definition 16, 18 Definitionsgleichung 19 Demodulation 225 Denkmodell 25, 101 Dezimalvorsätze 12 Diagramm 36 diamagnetische Stoffe 209 Diaskop 257 Dichte 14, 100, 102 Dichtebestimmung 102 Dielektrikum 201 Dielektrizitätskonstante 15, 202 Diesel, Rudolf 314 Dieselmotor 169

diffuse Reflexion 246 Diffusion 174 Dipol 223 diskontinuierliches Spektrum 266 Dispersionsspektrum 266 Doppelbrechung 270 Doppelspaltexperiment mit

Mikroobiekten 97 Dotieren 229 Drehbewegung, Bezugssystem bei der 120 Dreheisenmeßgerät 184 Drehimpuls 14, 124, 133 -anderung 124

-erhaltuna 124 -erhaltungssatz 61 Drehmoment 14, 122, 123

DrehspulmeBgerät 184 Drehwinkel 115, 123 Druck 14, 104, 142, 145. 151

Druck eines Gases 177 Druck-Volumen-Gesetz 164 Dufay, Charles 308 Durchlaßrichtung 234 Durchstrahlungsverfahren 299

Düse 146 Dynamik 117 -, Grundgesetz der Rotation

123 -. Grundgesetz der Translation 117 dynamisches Gesetz 17

Ebener Spiegel 247, 249 Edison, Thomas Alva 313 Effektivwerte im Wechselstromkreis 195 Eigenleitung 229 Einfallswinkel 247 Einheit 9, 20 Einheitensystem, Internationales 11 Einheltenzeichen 11 Einstein, Albert 315 Einsteinsche Gerade 89 elastischer zentraler Stoß 132

elektrische Arbeit 192

- Feldstärke 200 - Leistung 192

- Leitungsvorgänge 227

- Spannung 185 - Stromrichtung 183

- Stromstärke 11, 184 elektrisch geladener Körper.

Kräfte zwischen 182 elektrischer Strom 183 - Widerstand 188

Elektrizitätslehre 8, 179 elektromagnetisches Feld 212

elektromagnetische Induktion 193, 213

- Induktion (Experiment)

- Schwingung 219

- Welle 222

- Wellen (Experiment) 327 Elektrolyt 231 Elektromotor 211

Elektronen 180, 181, 274 -mikroskop 211

-schalen 280

-stoßexperiment 322 Elektronenstrahloszillograf 239

Elektronenstrahlröhre 238 Elektroskop 182 elektrostatisches Feld 199 -, Energie des 203

Elementarladung, elektrische

Elementarladung (Experiment) 322 Elementarteilchen 274 Elementarwelle 76 Elongation 70 Emissionsspektrum 90

Emission von Licht, induzierte 92 -, spontane 92

-, quantenhafte 89 Energie 14, 57, 100

-, innere 151, 163 -, kinetische 128

-, mechanische 128

-, potentielle 128 -, thermische 153

Energiebilanz bei Kernumwandlungen 294



Energiedosis 16 Energieerhaltungssatz 57 Energieniveau der Atomhülle 91 Energieniveauschema 92 Energiestreifendiagramm 172 Energietopfmodell 285 Energieumwandlung 129 - im Stromkreis 191 -, Wirkungsgrad bei 60 Energieverteilung 175 Energiewandler 183 Episkop 257 Erfahrungssätze 17 Erhaltungsgröße 10, 57 Erhaltungssätze 18, 56 Erkenntnisgewinnung, Mittel zur 20 Erklären 21 Erstarren 161 Erste Hilfe 42 erzwungene Schwingung 74 Experiment 23 - im Physikunterricht 40 experimentelle Methode 24 Exposition 16

F

Fall, freier 110

Fallbeschleunigung 110 Fallbeschleunigung (Experiment) 320 Faraday, Michael 310 Farbmischung 268 Federschwinger 134 Federspannarbeit 125 Fehler, grober 48 -, systematischer 48 -, zufälliger 49 Fehlerabschätzung 50 Fehlerbetrachtung 47 Fehlerkritik 50 Fehlerrechnung, einfache 50 Feld, elektrostatisches 199 -, magnetostatisches 204 Felder 62 -, Eigenschaften 64 -, physikalische 63 Feldkonstante, elektrische

-, magnetische 16 Feldlinienbild 199, 206 Feldstärke 200 -, elektrische 15 -, magnetische 15, 208 Fermi, Enrico 317 Fernrohr 257 feste Rolle 127 Fizeau, Armand 311 Fläche 13, 100 Flächentransistor 235 Flaschenzug 127 Fleming, John 315 Fliehkraft 120 Flußdichte, magnetische 15, 206 Forest, Lee de 315 Formelzeichen 11 - für Größen 12 Fotodiode 235 Fotoemission 232 Fotowiderstand 233 Fotozelle, Vakuum- 238 Foucault, Léon 311 Franck, James 316 Franck-Hertz-Versuch 322 Fraunhofer, Joseph 309 Fraunhofersche Linien 91 Frequenz 13, 71 Frequenzmodulation 224 Fresnel, Augustin Jean 309 Frisch, Otto Robert 318 Frontwelle 76 Funktionsleiter 36 Funktionsnetz 37

G

Gammastrahlen 292
Gangunterschied 78
Gas 231
-, ideales 158
Gasdruck 175,
Gaskonstante, spezifische,
molare 158, 176
Gasturbine 169
Gasturbine 167
Gay-Lussac, Joseph-Louis
309
Gay-Lussacsches Druckgesetz 159

Galilei, Galileo 306

- Volumengesetz 159 gedämpfte Schwingung 73 Gegenstandsgröße 251 gekrümmter Spiegel 248 geltende Ziffern 47 Genauigkeit physikalischer Größenangaben 46 geneigte Ebene 127 Generator 216 geometrische Optik 244 Germer, Lester 317 geschlossener Schwingkreis 216 Geschwindigkeit 13, 100, 107, 123, 135 -, mittlere 176 Geschwindigkeitsvertellung Geschwindigkeit-Weg-Ge-Geschwindigkeit-Zeit-Diggramm 105 Geschwindigkelt-Zeit-Gesetz 108, 109, 110 Geschwindigkeit-Zeit-Gleichung 105 Gesetz, Archimedisches 145 -, Beschleunigung-Zeit- 109 -, Boylesches 159 -, Brewstersches 270 -, Coulombsches 182 -, Druck-Volumen- 164 -, dynamisches 17, 150 -, Induktions- 213 -, Keplersches 140 -, physikalisches 16, 18 -, Reflexions- 137, 247 -, statistisches 17, 150, 172 -, Trägheits- 118 -, Wechselwirkungs- 103 -, Weg-Zeit- 108, 109, 110 -, Widerstands- 188 Gewichtskraft 118 Gilbert, William 306 Gifter 237 gleichförmige Bewegung - Kreisbewegung 114 Gleichgewichtsbedingung für drehbare Körper 122 Gleichgewichtszustand 168 gleichmäßig beschleunigte

Bewegung 109

15, 203

Gleichrichterwirkung 234 Gleichstrom-kreis 187 -spannungsquelle 187 Gleichung, Bernoullische 146 -, Maxwellsche 226 Gleichzeitigkeit, Relativität der 82 Gleitreibung 119 Glühemission 232 Goldene Regel der Mechanik 126 Goldstein, Eugen 313 Gravitation 139 Gravitationskonstante 140 Gravitationskonstante (Experiment) 320 Gray, Stephen 308 Grenzfrequenz 88 Größe, physikalische 9, 10 Größengleichung 12 Größen mit Richtungssinn (vektorielle Größen) 10 Größen ohne Richtungssinn (skalare Größen) 10 Grundgesetz der Dynamik der Rotation 123, 124 Grundgesetz der Dynamik der Translation 117, 124 Grundzustand 91 Guericke, Otto von 307

H

Haffreibung 119 Hahn, Otto 318 Halbleiter 228 - diode 234 Halbwertszeit 293 Hallwachs, Wilhelm 313 Halterung, magnetische 302 harmonische Schwingung 134 - Welle 136 Häufiakeit 173 -, relative 173

Hauptbild 258 Hauptsätze der Thermodynamik 58, 163 1. Hauptsatz der Thermo-

dynamik 164 2. Hauptsatz der Thermodynamik 168

Hebel 127 Heisenberg, Werner 317 Helmholtz, Hermann von Hertz, Gustav 316 Hertz, Heinrich 313 Hertzsche Welle 76, 222 Hohlspiegel 250 Hubarbeit 125 Huygens, Christian 307 Huygenssches Prinzip 76. hydraulische Anlage 143 Hyperbelbahnaeschwindiakeit 141 Hypothese 21

Ideales Gas 158

Impuls 100, 124, 130 -änderung 124 -erhaltung 124 -erhaltungssatz 61 Indikatordigaramm 171 Induktion, elektromagnetische 193, 213 -, magnetische 15 Induktionsgesetz 213 Induktionskonstante 16 induktive Verallgemeinerung 27 Induktivität 215 induzierte Emission 92 Inertialsystem 81 Influenzkonstante 15 Innenwiderstand 189 innere Energie 151, 163, 177 Interferenz 138, 261 Interferenzmaximum 262 Internationales Einheitensystem 11 lonen 180 -dosis 16 Ionisationskammer 277 ionisierende Strahlung 16

irreversibler Vorgang 167

isobarer Wärmeübergang

Isobare 166

Isochore 166

Isolator 228

155

Isotone 281 Isotope 289 Isotopentrennung 289 Iwanenko, D. 317

Joliot-Curie, Frédéric 317 Joliot-Curie, Irène 317 Joule (Einheit) 124 Joule, James Prescott 311

Kalorische Zustandsaleichung 165 Kamera 257 Kapazität 15, 202 Katodenstrahlen 238 Kelvin (Einheit) 11, 151 Kenngrößen elektronischer Bauelemente 239 - einer Schwingung 70 - einer Welle 71 Kennzeichen 31 Kepler, Johannes 306 Keplersche Gesetze 140 Kern-bindungsenergie 287 -fusion 291, 297 -kettenreaktion, gesteuert, ungesteuert 297 -kräfte 286 -ladung 283 -ladunaszahl 281 -masse 286 -physik 273 -radius 286 -reaktion 290, 294 -reaktor 300 -spaltung 290, 295 -spaltung (Experiment) 325 -spurplatte 276 -umwandlung 290 Kilogramm (Einheit) 11, 102 Kinematik 105 kinetische Energie 128 kinetische Energie, mittlere.

der Teilchen 175

kinetisch-statistische Be-

trachtungsweise 150, 153



kinelische Wärmelheorie 172 Kirchhoff, Gustav Robert 312 Kosmische Geschwindigkeiten 141 kohärentes Licht 261 Kohäsionskraft 66 Kolbendruck 142 Komplementärlarben 269 Kondensator 201 Kondensieren 162 kontinuierliches Spektrum 90

-, Eigenschaften 63 -, Massebestimmung eines 102 -, starrer 101 -farben 268

Schwinger 136

Körper 62

-Tarben 268 Kraft 14, 100, 102, 107, 123 -messung 103 -moment 14, 121 -stoß 14, 100, 130 kraftumformende Einrich-

tungen 126
Kraftwirkung 103
Kreis-bahngeschwindigkelt
114, 141
-beschleuniger 211

-bewegung 114, 115 -frequenz 71, 72 -prozeß 167 Krigar-Menzel, Otto 314 Krönig, Karl 311

Krümmungs-mittelpunkt 248, 253 -radius 248, 253 kubische Ausdehnung 156

L

Ladung, elektrische 15, 180, 181 Ladungs-ausgleich 180 –bestimmung 181 –erhaltungssatz 61 –frennung 180, 199 –übertragung 180 Länge 11, 13, 100 Längenänderung 156 / Längen-Temperatur-Koeffizient 14 Laser 93, 94, 95 -, Energieniyeauschema des

93 Laue, Max von 316 Lebedew, Pjotr 315 Leistung 14, 124

Leistung 14, 124

-, elektrische 15, 192

-, mechanische 129
Leistungsfaktor 198
Leiter 228
Leitungsvorgänge, elek-

trische 241 Lenz, Heinrich Emil 310 Lenzsches Gesetz 214 Licht 259

-, kohärentes 261

Beugung, Brechung, Reflexion 261
 Geschwindigkeit 260

-geschwindigkeit (Experiment) 321 -, induzierte Emission von

92

-, spontane Emission von 92

- augntenhafte Absorption

 quantenhafte Absorption von 85
 Welle-Teilchen-Verhalten

von 85 -, Zerlegung von 89, 265 -ausbreitung 245

-bündel 245 -quanten 87

-quelle 244 -strahl 244, 249

-stärke 11 -teilchen 244.

-weg, Umkehrbarkeit 246

-welle 244, lichtelektrischer Effekt, äußerer 86

äußerer 86 Lieben, Robert von 315 lineares Netz 37 Linien-diagramm 36 -spektrum 90

-spektrum 90 Linse, optische 252 Lippershey, Hans 306 logarithmisches Netz 38 Lomonossow, Michail 308 Lorentzkraft 210 lose Rolle 127 Luftdruck (Experiment) 325 Lupe 256



Magnetfeld der Erde 210 magnetische Flußdichte 15, 206

- Werkstoffe 209 magnetischer Fluß 15, 213 magnetostatisches Feld 204 -, Energie des 212 -, Stoffe im 209

Malus, Etienne 309 Markierungsverfahren 299 Masse 11, 14, 100, 102, 123 –änderung, relativistische 83

-defekt 286

-Energie-Beziehung 83 -erhaltungssatz 61 Massen-bestimmung 102

-einheit, atomare 282 -mittelpunkt 101

-trägheitsmoment 14 -zahl 281 Massepunkt 101, 115

Materie 7 Maximalwert 71 Maxwell, James Clark 312 Maxwellsche Gleichung 226

Mayer, Robert 311 Mechanik 8, 14 mechanische Bewegung 105

Leistung 129
 Schwingung 134
 mechanischer Wirkungs-

grad 130 Meißner, Alexander 316 Meitner, Lise 318

Meitner, Lise 318 Messen 20

-, direktes 44 -, indirektes 44

-, Regeln für das 44 Messung, physikalische 43 Meß-apparatur 43

-bereichserweiterung 190 -eraebnis 43

-fehler 48 -geräte, Kennzeichnung von 35

-objekt 20, 43



-prozeß 43 -reihe 49 -verfahren 44 -vorschrift 9, 43 Meter (Einheit) 11 Methoden der Physik 20 MHD-Generator 180 Michelson, Albert Abraham 313 Michelson-Experiment 326 Millikan, Robert Andrews 315 Mikroobjekt 85 -, Doppelspaltexperiment mit 97 -. Verhalten von 96 Mikroskop 258 Mittelpunktstrahl 249, 254 Modell 25 Modelle der Optik 244 Modellmethode 26 Modulation 224

N

Mol (Einheit) 11

Moment 121, 122

Momentanwert 70

- Masse 176

Motor 216

molare Gaskonstante 158

Näherungswerte, Rechnen mit 47 Naturwissenschaften 7 Nebelkammer 277 Netz, lineares 37 -, logarithmisches 38 Neutrino 274 Neutron 275 Newton (Einheit) 103 Newton, Isaac 307 Newtonmeter (Einheit) 124 Newtonsches Grundgesetz 124 nichtharmonische Schwingung 73 Nukleonen 281

0

Nuklide 281

Oberflächenwellen 75 Objektiv 258 Oersted, Christian 310
offener Schwingkreis 221
Ohm, Georg Stmon 310
Ohmsches Gesetz 187
Okular 258
Optik 8, 242
optische Achse 248, 253
– Bilder 246
– Linse 252
optischer Mittelpunkt 253
Ordnungszahl 281
Ottomotor 169
Otto, Nikolaus August 312



Paar-bildung 275

-zerstrahlung 84, 275 Parabelbahngeschwindigkeit 141 Parallelstrahl 249, 254 Pascal (Einheit) 104 Pauli, Wolfgang 317 Pendelschwinger 134 Periode 71 Permeabilität 16, 208 perpetuum mobile 1. Art 165 - 2. Art 168 phänomenologische Betrachtungsweise 150, 153 Phase 160 Phasenkonstante 71 Photonen 87, 274 Physik 7 -, Teilgebiete 8 physikalische Größe 9 - Messungen, Auswerten von 45 Planck, Max 314 Plancksches Wirkungsquantum 88 Plancksches Wirkungsquantum (Experiment) 322 Plattenkondensator 203 Plücker, Julius 312 Polarisation des Lichtes 269 Potentiometerschaltung 191 potentielle Energie 128 Prismenspektrum 266 Probekörper 199 Prochorow, A. M. 319 Profilkörper 147

Prognose 22 Projektor 257 Protokoll 44 Proton 275 Prozeßgröße 10 Punktladung 183



Quasistatische Zustandsänderung 167 Quanten 84

R

Radial-beschleunigung 117 -kraft 120 radioaktive Strahlung (Experiment) 324 reelles Bild 246 Reflexion 137, 246 Reflexionsgesetz 137, 247 Reibung 119 Reibungsarbeit 125 Reibungskraft 119 relative Atommasse 282 -Häufiakelt 173 relativer Fehler 50 Relativität der Gleichzeitigkeit 82 - der Zeit- und Längenmessuna 82 Relativitätstheorie, allgemeine 80 -, spezielle 80 Resonanz 135, 221 resultierende Kraft 104 reversible Vorgange 167 Richarz, Franz 314 Röhren-diode 236 -triode 237 Rolle, fest, lose 127 Rollreibung 119 Römer, Ole 307 Röntgen, Wilhelm Conrad Röntgenstrahlen (Experiment) 324 Röntgenwellen 259, 264 Rotation, Grundgesetz der Dynamik der 123 Rotations-arbeit 124



-energie 128 Ruh-energie 83 -masse 83 Rutherford, Ernest 316 Rutherfordsches Atommodell

S Sammellinse 252 Satz von der Erhaltung der Energie 57 - von der Erhaltung der mechanischen Energie 58 Schallwelle 76 Schalt-plan 36 -zeichen 31 Schaltungskurzzeichen 34 Schatten 245 Schaubild 36 Schein-leistung 15, 197 -widerstand 195 Scheitelpunkt 248 Schmelzen 161 schräger Wurf 111 Schubkraft 131 Schweben 144 Schwebemethode (Millikan)

Schweredruck 142, 146 Schwerpunkt 101 Schwimmen 144 Schwingkreis 219 -arten 221 Schwingung 69 -, Kenngrößen 70

-, elektromagnetische 74, 219

-, freie, erzwungene 74 -, gedämpfte, ungedämpfte 73

-, harmonische, nichtharmonische 73

-, mechanische 134 Schwingungsdauer 71, 134 Sekunde (Einheit) 11, 13 Selbstinduktion 216 Shockley, W. B. 318 SI-Basiseinheit 11 SI-Einheiten, ergänzende 11 Sieden 162

Siemens, Werner von 312

Sinnbilder 34 skalare Größe 9 Snellius, Willebrord 306 Sommerfeld, Arnold 316 Spannenergie 128 Spannung 180 -, elektrische 15 Spannungsdoppelbrechung

Sinken 144

Spannungsmessung 186 Spannungsteilerschaltung Spektralanalyse 267

Spektralanalyse (Experiment) 323 Spektralfarben 267 Spektren 90, 266 Spektrum elektromagnetischer Wellen 79

Sperrichtung 234 Spezielle Relativitätstheorie 8 -, fachwissenschaftliche

Bedeutung 80 -, philosophische Bedeutung

spezifischer elektrischer Widerstand 188 spezifische Gaskonstante

158 - Ladung des Elektrons (Experiment) 321

- Umwandlungswärme 163

- Wärmekapazität 154 - Wärmekapazität der Gase

155 Spiegel 246 -, Abbildungsmaßstab bei

Spinthariskop 278 Spontanzerfall 290 Spule, Feld einer stromdurchflossenen 209 starrer Körper 101, 115 Statik 100 statischer Auftrieb 143 - Druck 146 statisches Gleichgewicht 104 statistische Schwankungser-

scheinung 174 statistisches Gesetz 173, 174

Staudruck 146

stehende Welle 138 Steigen 144 Stoff 62 Stoffmenge 11 Störstellenleitung 229 Stoß, zentraler 132 StoBionisation 232 Strahlenschutz 299 Strahlenverlauf an Linsen 254 Strahlung 66 Straßmann, Fritz 318 Streuexperiment von Rutherford 327 Stromkreis, Meßgeräte im -, verzweigt, unverzweigt 189 Stromlinie 145 Stromstärke, elektrische 15, 180 Stromstärkemessung 184 Strömungsgeschwindigkeit 145 Stufendiffusion 289 Symbolschreibweise 281 System, abgeschlossenes 56

-, thermodynamisches 150

Szintillationszähler 278

Tabelle 30 Tamm Igor 317 Teilchen 66 -modell 85, 96 Temperatur 11, 14 -, absolute 151 -messung 152 -skalen 152 Termschema 92 thermische Energie 153 Thermistor 233 Thermodiffusion 289 Thermodynamik 8, 149 -, Hauptsätze 163 thermodynamisches System Zustandsgrößen 150 Thermometer 152

Thomson, Joseph John 314

Thomson, William 311



-, Transversal-, Longitu-

Welle-Teilchen-Verhalten

- von Röntgenstrahlung 96

von Licht 85

dinal-, Oberflächen- 75

Torricelli, Evangelista 307 Totalreflexion 252 Townes, Ch. 319 Tragfläche 147 Trägheitsgesetz 118 Trägheitsmoment 122, 123 Transformator 217 Translation 105, 124 -, Grundgesetz der Dynamik der 117 Translationsenergie 128 Tripelpunkt des Wassers 151

Tröpfchenmodell 286

Umlauf-zahl 114

-zeit 114

Umwandlungswärme, spezifische 163 unelastischer zentraler Stoß 132 Unfallschutz 41 ungedämpfte Schwingung ungesteuerte Kettenreaktion unverzweigter Stromkreis 189 Vakuum 232 -Fotozelle 238 -Lichtgeschwindigkeit, Prinzip von der Konstanz der 82 vektorielle Größe 9 Verallgemeinerung, induktive 27 verbundene Gefäße 143 Verbrennungskraftmaschine 168, 169 Verdampfen 162 Verdunsten 162 Verfahren der Physik 20 Verhalten bei Schülerexperimenten 41 Verschiebungsarbeit 125 verzweigter Stromkreis 189 Viertakt-Dieselmotor 170

virtuelles Bild 246

Volta, Alessandro 309 Volumen 13, 100, 101, 151 -anderung 156 -arbeit 151, 164 Voraussagen 22 Vorsätze 12

326

-kreis 193

150, 182

103

-größe 10

Weg 123, 135

-Gleichung 105

von 318

79

Welle 69, 136

Weg-Zeit-Diagramm 105

Weizsäcker, Carl Friedrich

-, Eigenschaften von 77, 78.

sation 77, 78, 79

magnetische 76, 222

gung, Interferenz, Polari-

-Gesetz 108, 109, 110

-, Reflexion, Brechung, Beu--, Hertzsche 222 -, mechanische, elektro-

- von Elektronen 96 Wellen-front 76 -länge 72 -länge des Lichts 260 -modell 85, 96 Wahrscheinlichkeit zufälli--optik 259 ger Ereignisse 173 Widerstand, elektrischer 188 Wärme 14, 151, 153 -, spezifischer elektrischer -kapazität 14, 153 15, 188 -, spezifische 14 -, ohmscher, induktiver, -ausbreitung 156 kapazitiver 196 -äquivalent (Experiment) Widerstandsgesetz 188 Winkel, ebener 13 -theorie, kinetische 172 -beschleunigung 13, 116, -übergang 155 -übergang durch stoffge--geschwindigkeit 13, 116, bundene Energie 156 123 Wasserstoff, Energieniveau-Wirbelströme 215 schema des 92 Wirk-arbeit 197 Watt (Einheit) 14 -leistung 15, 197 Watt, James 308 -widerstand 195 Wattsekunde (Einheit) 124 Wirkungsgrad, bei Energie-Wechselstrom-frequenz 195 umwandlungen 60 -generator 193 -, mechanischer 130 - einer Wärmekraftma--spannung 194 schine 171 -stärke 194 -, thermischer 172 -widerstände 196 Wirkungsquantum. Wechselwirkungen 67, 68, Plancksches 88 Wissenschaft, humanistische Wechselwirkungs-gesetz Aufaabe 7 Wölbspiegel 250 **Wurf 111**

Ykawa, Hideki 317 Young, Thomas 309

-weite 113

Zahlenwert 20 Zählrohr 277 Zeit 13, 100 zentraler Stoß 132



Zerfallsreihe, radioaktive 288 Zerlegung des Lichts 89 Zerstreuungslinse 255 Ziolkowski, Konstantin 315 zufälliger Fehler 49 Zusammenhang zwischen Arbeit und Energle 57

 zwischen klassischer Mechanik und spezieller Relativitätstheorie 83 von elektrischen und magnetischen Erscheinungen (Experiment) 323
 Zusammensetzen von Geschwindigkeiten 111
 Zerlegen von Kräften 104

Zustand, angeregter 91 -, Grund- 91 Zustandsänderung 156

–, adiabatische 166 –, Arbeit und Energie bei 166 -, isobare 166
-, isochore 166
-, isotherme 166
-, quasistatische 167
Zustandsgleichung 177
- für das ideale Gas 158
-, kalorische 165
Zustandsgröße 10
-, thermodynamische 150

Zustandslinie 164

Quellennachweis der Abbildungen: Volk und Wissen (Bildarchiv)

Beispiele für die Umwandlung von Energie

Mechanische Energie	Thermische Energie	Elektrische Energie
Pendelschwingung	Expansion von Gasen	Abstoßung magnetischer Felder
Uhrenpendel	Wärmekraft- maschine	Elektromotor
Relbungswärme	Adiabatische Kompression und Expansion	Obergangs- widerstand
Wärmeschutzschild an Raumfahrzeugen	Kühlschrank	Lichtbogen- schweißen
Trennen von Ladungsträgern	Glühemisslon	Induktion
Generator	Thermionischer Konverter	Transformator
Aktivierung	Endotherme Reaktion	Elektrolyse
Hochdruck- Benzinofen	Elektroofen	Akkumulator
Kernumwandlung	Kernfusion	Elektrisches Feld
Brutreaktor	Fusionsreaktor	Betatron

Chemische Energie	Kern- energie	7
Oxydation	Kernspaltung	Mechanische Energie
Muskel	Schnelle - Neutronen	
Exotherme Reaktion	Kernspaltung	Thermische Energie
Aluminothermisches Schweißen	Energiereakfor	
Oxydation	Kernspaltung	Elektrische Energie
Brennstoffzelle	Isotopenbatterle	
Chemo- lumineszenz	Bestrahlung	Chemische Energie
Flüssigkristall	Kernspurenplatte	
Chemische Reaktion	Kernumwandlung	Kern- energie
Autoklay	Brutreaktor	